Sneltoetsen & begrippen

Een praktische handleiding voor deze qtile-desktop: alle toetsen, muisacties en balkkliks, plus de taal van de configuratie.

`Super` + `Return` terminal · `Super` + `D` launcher · `Super` + `Ctrl` + `R` herladen

MODIFIER	CONFIGURATIE	BIJGEWERKT
Super (mod4)	~/.config/qtile/config.py	21 oktober 2026

Inhoud

01 Notatie

02 Vensters: focus en beheer

03 Vensters verplaatsen en formaat wijzigen

04 Werkplekken

05 Layouts

06 Sessie en systeem

07 Mediatoetsen, volume, helderheid en vergrendelen

08 Muis

09 Menu's en prompts

10 De bovenbalk

11 Wat is hier nog niet ingesteld?

12 Qtile-begrippen

13 Overige instellingen in config.py

14 Handige commando's

15 Bronnen

Een compleet overzicht van alle sneltoetsen, muisacties en balkkliks in deze qtile-desktop, plus uitleg van de termen die je in qtile en in `config.py` tegenkomt.

Omgeving: qtile 0.34 op Ubuntu 26.04, X11 · **Config:** `~/.config/qtile/config.py` · **Repo:** simondewaal1980/qtile-rice

> **Snel beginnen:** `Super` is de Windows-toets. `Super` + `Return` opent een terminal, `Super` + `D` de applicatielauncher en `Super` + `Shift` + `W` de wallpaperkiezer. `Super` + `Ctrl` + `R` herlaadt de configuratie.

01 Notatie

NOTATIE	BETEKENIS
`Super`	De Windows-toets. In `config.py` heet deze `mod` of `mod4`.
`Ctrl`	Control. In `config.py`: `control`.
`Shift`	Shift. In `config.py`: `shift`.
`Alt`	Alt. In `config.py`: `mod1`.
`LMB` / `RMB` / `MMB`	Linker-, rechter- en middelste muisknop.
`+`	Houd de toetsen tegelijk ingedrukt.

Qtile heeft **geen ingebouwde sneltoetsen**: elke combinatie hieronder komt uit de lijst `keys` in `config.py`. Verwijder je een regel, dan werkt die toets niet meer. De standaardsneltoetsen uit de qtile-documentatie zijn hier dus niet automatisch actief.

02 Vensters: focus en beheer

2.1 Focus wisselen

SNELTOETS	ACTIE
`Super` + `H`	Focus naar het venster links
`Super` + `L`	Focus naar het venster rechts
`Super` + `J`	Focus naar het venster eronder
`Super` + `K`	Focus naar het venster erboven
`Super` + `O`	Volgend venster binnen Bsp of Columns
`Super` + `Tab`	Vensterkiezer openen met rofi

De richtingtoetsen volgen de **vim-indeling**: `H` links, `J` omlaag, `K` omhoog, `L` rechts. In Bsp en Columns gaan `H` / `L` tussen vensters of kolommen en `J` / `K` binnen een kolom. In TreeTab gaan `J` / `K` door de lijst en klappen `H` / `L` een vertakking in of uit.

2.2 Starten en beheren

SNELTOETS	ACTIE
`Super` + `Return`	Terminal starten (kitty)
`Super` + `Shift` + `B`	Google Chrome starten (opent op werkplek 1)
`Super` + `Shift` + `F`	Dolphin starten (bestandsbeheer)
`Super` + `Shift` + `M`	Spotify starten (opent op werkplek 9)
`Super` + `D`	Applicatielauncher openen (rofi)
`Super` + `R`	Commando-prompt in de balk openen
`Super` + `W`	Actief venster sluiten
`Super` + `F`	Volledig scherm aan/uit
`Super` + `T`	Venster zwevend maken of weer tegelen

> **Let op:** `Super` + `R` opent qtile's eigen prompt (`widget.Prompt`) in de bovenbalk, geen rofi-venster. Typ daar een shellcommando en druk op Enter.

De drie app-sneltoetsen gebruiken hetzelfde commando als de `spawn` van de betreffende werkplek: `google-chrome-stable` , `dolphin` en `flatpak run com.spotify.Client` . Chrome en Spotify hebben een `Match(wm_class=...)` , dus die vensters belanden altijd op werkplek 1 respectievelijk 9 — ook als je de sneltoets vanaf een andere werkplek indrukt. Dolphin heeft zo'n vensterregel niet en opent op de werkplek waar je op dat moment bent. Is een programma niet geïnstalleerd, dan gebeurt er niets.

03 Vensters verplaatsen en formaat wijzigen

SNELTOETS	ACTIE
`Super` + `Shift` + `H`	Venster naar links verplaatsen
`Super` + `Shift` + `L`	Venster naar rechts verplaatsen
`Super` + `Shift` + `J`	Venster omlaag verplaatsen
`Super` + `Shift` + `K`	Venster omhoog verplaatsen
`Super` + `Ctrl` + `H`	Venster naar links laten groeien
`Super` + `Ctrl` + `L`	Venster naar rechts laten groeien
`Super` + `Ctrl` + `J`	Venster omlaag laten groeien
`Super` + `Ctrl` + `K`	Venster omhoog laten groeien
`Super` + `N`	Alle venstergroottes normaliseren

- **Shuffle** (`Shift`) verplaatst een venster naar een andere kolom of een andere plek in de stapel. Buiten het bereik van de kolommen maakt qtile een nieuwe kolom.

- **Grow** (`Ctrl`) vergroot of verkleint de kolom/stapel. Staat het venster al tegen de schermrand, dan kan dezelfde toets het juist kleiner maken.
- **Normalize** (`N`) zet alle kolommen en stapels terug naar gelijke afmetingen.

04 Werkplekken

Qtile noemt werkplekken **groups** (groepen). Deze configuratie heeft negen groepen, met in de balk een Font Awesome-icoon in plaats van het cijfer.

SNELTOETS	ACTIE
`Super` + `1` … `9`	Naar werkplek 1 … 9
`Super` + `Shift` + `1` … `9`	Actief venster naar werkplek 1 … 9 verplaatsen én meegaan

De tweede combinatie gebruikt `togroup(..., switch_group=True)`: het venster verhuist en je volgt het naar de doelwerkplek. Wil je op de huidige werkplek blijven, dan verwijder je `switch_group=True` in `config.py`.

#	ICOON	BEDOELING	AUTOMATISCH
1	browser	Chrome	`google-chrome-stable` start mee
2	terminal	Terminal	kitty start mee
3	map	Bestanden	—
4	code	Code	—
5	boek	Documenten	—
6	afbeelding	Foto's	—
7	film	Video	—
8	gamepad	Games	—
9	Spotify	Muziek	`flatpak run com.spotify.Client` start mee

Nieuwe vensters worden automatisch aan de juiste groep toegewezen via `Match(wm_class=...)`: Chrome naar 1, kitty naar 2 en Spotify naar 9. De `spawn`-opdracht van een groep wordt uitgevoerd wanneer qtile de groep aanmaakt (bij het opstarten), waardoor die drie apps meteen starten. De app-sneltoetsen `Super` + `Shift` + `B` en `M` starten dezelfde commando's, dus ook die vensters komen op werkplek 1 en 9 uit.

05 Layouts

SNELTOETS	ACTIE
`Super` + `Shift` + `Tab`	Naar de volgende layout
`Super` + `Shift` + `Return`	Splitrichting wisselen (Bsp) / split/unsplit (Columns)

Deze configuratie gebruikt vier layouts:

1. **Bsp** — bspwm-achtige indeling: elk nieuw venster splitst de ruimte in tweeën, afwisselend horizontaal en verticaal. Dit is de standaardlayout.
2. **TreeTab** — vensters staan als boom in een zijpaneel; het actieve venster vult de rest van het scherm.
3. **Columns** — kolommen naast elkaar, met per kolom een stapel vensters.
4. **Max** — elk venster vult het hele scherm; alleen het actieve venster is zichtbaar.

`Super` + `Shift` + `Tab` wisselt tussen deze vier. In TreeTab verplaats je vensters met `Super` + `Shift` + `H`/`J`/`K`/`L` binnen de boom; `Super` + `Ctrl` + `H`/`L` maakt het zijpaneel smaller of breder. De Columns-specifieke acties (shuffle, grow, split) hebben in Max geen effect.

06 Sessie en systeem

SNELTOETS	ACTIE
`Super` + `Ctrl` + `R`	qtile-configuratie herladen
`Super` + `Ctrl` + `Q`	qtile afsluiten (beëindigt de sessie)
`Super` + `Shift` + `W`	Wallpaper kiezen en kleurenschema aanpassen
`Print`	Schermafdruk maken met Spectacle
`Ctrl` + `Alt` + `F1` … `F7`	Naar virtual terminal 1 … 7

De VT-combinatie is in deze config alleen actief onder **Wayland**. Op X11 regelt Xorg de VT-wissel zelf, mits `DontVTSwitch` niet is ingeschakeld.

Druk op `Print` om **Spectacle** te openen. Kies daarin een rechthoekig gebied, het actieve venster of het volledige scherm; daarna kun je de opname opslaan of naar het klembord kopiëren. Spectacle is de standaard-schermafdruktool van KDE en staat in `packages/apt.txt` en `packages/pacman.txt`.

Herladen (`Ctrl` + `R`) is veilig: je sessie en vensters blijven bestaan. Afsluiten (`Ctrl` + `Q`) stopt qtile en daarmee de X-sessie.

07 Mediatoetsen, volume, helderheid en vergrendelen

De mediatoetsen en de schermvergrendeltoets hebben geen modifier: qtile bindt de X11-toetsnamen rechtstreeks. In `config.py` staan ze daarom als `Key([], "XF86...")`; de vaste combinatie `Super` + `Esc` gebruikt `Key([mod], "Escape", ...)`.

TOETS	NAAM IN CONFIG.PY	ACTIE
`Play/Pause`	`XF86AudioPlay`	Actieve mediaspeler afspelen of pauzeren
`Volgende`	`XF86AudioNext`	Volgende track
`Vorige`	`XF86AudioPrev`	Vorige track
`Volume +`	`XF86AudioRaiseVolume`	Volume met 5% omhoog
`Volume −`	`XF86AudioLowerVolume`	Volume met 5% omlaag
`Mute`	`XF86AudioMute`	Geluid dempen of weer aanzetten
`Mic mute`	`XF86AudioMicMute`	Microfoon dempen of weer aanzetten
`Helderheid +`	`XF86MonBrightnessUp`	Schermhelderheid met 5% omhoog
`Helderheid −`	`XF86MonBrightnessDown`	Schermhelderheid met 5% omlaag
`Screen lock`	`XF86ScreenSaver`	Scherm vergrendelen
`Super` + `Esc`	`mod+Escape`	Scherm vergrendelen

De mediatoetsen werken via **MPRIS**: `media-control.sh` gebruikt `playerctl` als dat geïnstalleerd is en praat anders rechtstreeks met de speler via `gdbus`. Volume gaat via `pactl` (PulseAudio of PipeWire) en toont via dunst een melding met het nieuwe percentage. Helderheid gaat via `systemd-logind`, zodat een actieve lokale sessie geen root nodig heeft; als dat niet lukt, volgt een terugval op `brightnessctl`, sysfs of `xrandr`. Vergrendelen doet `lock.sh` met **xscreensaver**, dat via de autostart meedraait. Is xscreensaver niet actief, dan start het script de daemon zelf; lukt dat niet, dan vraagt het systemd-logind om de sessie te vergrendelen. De optie **Vergrendelen** in het power-menu gebruikt hetzelfde script.

> **Tip:** wijkt de naam van een mediatoets af, bijvoorbeeld omdat je toetsenbord een aparte pauzetoets heeft? Start `xev`, druk op de toets en zoek in de uitvoer naar `keysym`. Die naam gebruik je in de `Key(...)`-regel.

08 Muis

ACTIE	RESULTAAT
`Super` + `LMB` slepen	Zwevend venster verplaatsen
`Super` + `RMB` slepen	Zwevend venster van formaat veranderen
`Super` + `MMB` klikken	Zwevend venster naar voren halen

Deze muisacties werken alleen bij **zwevende** vensters. Een getegeld venster verplaats of vergroot je met de toetsenbordcombinaties hierboven.

`follow_mouse_focus = True` betekent dat de focus de muis volgt: beweeg je naar een venster, dan wordt het actief. `cursor_warp = False` zorgt ervoor dat de cursor niet naar een venster springt wanneer je met het toetsenbord van focus wisselt.

09 Menu's en prompts

MENU	OPENEN	BEDIENING
Applicatielauncher	`Super` + `D`	Typ om te zoeken, pijltjes om te kiezen, Enter, Esc om te sluiten
Vensterkiezer	`Super` + `Tab`	Typ om te filteren, Enter om te wisselen
Wallpapergalerij	`Super` + `Shift` + `W`	Pijltjes, Enter om te kiezen, Esc om te annuleren
Power-menu	Linksklik op de ⏻-knop	Eén klik op een optie voert die direct uit; Esc of klik buiten sluit
Commando-prompt	`Super` + `R`	Commando typen, Enter; Esc annuleert

Het power-menu gebruikt rofi met `-hover-select` en `-me-accept-entry MousePrimary`, waardoor één muisklik op een optie genoeg is. De opties zijn **Vergrendelen**, **Uitzetten**, **Opnieuw opstarten** en **Uitloggen**. Het wallpaper-menu toont thumbnails en werkt het pywal-kleurenschema bij zodra je een keuze maakt.

10 De bovenbalk

De balk is 44 pixels hoog en wordt door qtile zelf getekend. Van links naar rechts staan deze widgets:

ONDERDEEL	BETEKENIS	MUISACTIE
Layout-icoon	Huidige layout (TreeTab, Bsp, Columns of Max)	—
Werkplekken	De negen groepen als icoon	Klik op een icoon om te wisselen
Prompt	Verschijnt bij `Super` + `R`	Typ een commando, Enter om uit te voeren
Vensternaam	Titel van het actieve venster	—
Weer	Actueel weer voor Eindhoven, elke 15 minuten	Rechtsklik opent wttr.in
Accu	Percentage en oplaadstatus, elke 30 seconden	—
Volume	Luidspreker en mute-status	Linksklik: `pavucontrol` · rechtsklik: dempen · scrollen: volume
Systray	Icoontjes van achtergrondapps (blueman, Vibe Typer)	Normale app-acties
Klok	Datum en tijd	—
Power	Aan/uit-knop	Linksklik opent het power-menu

De weerwidget gebruikt `wttr.in` en heeft geen API-sleutel nodig. Onder de 15% accu wordt het percentage rood. De groepsiconen en enkele balkiconen zijn Font Awesome-glyphs; zonder dat font verschijnen er vierkantjes.

11 Wat is hier nog niet ingesteld?

Deze configuratie heeft **geen** sneltoetsen voor:

- vensters naar een specifieke hoek of monitor sturen;
- een idle-timer of automatische lock (de lijsten `idle_timers` en `idle_inhibitors` zijn leeg).

Mediatoetsen, volume, helderheid en handmatig vergrendelen zijn wél ingesteld; zie Mediatoetsen, volume, helderheid en vergrendelen. De twee ontbrekende kun je zelf toevoegen met een `Key(...)`-regel in de lijst `keys` in `~/.config/qtile/config.py`, liefst naast de andere `spawn`-sneltoetsen. Herlaad daarna met `Super` + `Ctrl` + `R`. Is het programma niet geïnstalleerd, dan gebeurt er niets.

12 Qtile-begrippen

12.1 De basis

Qtile — een tiling window manager geschreven in Python. De configuratie is echte Python-code, geen tekstformaat zoals bij i3. Daardoor kun je lussen, voorwaarden en imports gebruiken. Qtile regelt vensters, layouts en de balk; het is geen complete desktopomgeving zoals Plasma.

Window manager (WM) — het programma dat bepaalt waar vensters staan, welke focus hebben, hoe je ze verplaatst en welke sneltoetsen gelden. In deze opzet vervangt qtile KWin/Plasma.

Tiling — vensters worden automatisch naast en onder elkaar geplaatst en vullen het scherm zonder overlap. De tegenhanger is floating.

Floating — een venster zweeft vrij boven de getegelde vensters en heeft een eigen positie en grootte. Dialogen, `pinentry`, `ssh-askpass` en gitk-vensters krijgen dat automatisch via `float_rules`; met `Super` + `T` maak je elk venster handmatig zwevend.

mod / mod4 / Super — `mod = "mod4"` verwijst naar de Windows-toets. `mod1` is Alt, `control` is Ctrl en `shift` is Shift. `mod` is een afspraak in de configuratie, geen aparte toets.

Key — een object in de lijst `keys` dat een toetscombinatie aan een actie koppelt, bijvoorbeeld `Key([mod, "shift"], "h", lazy.layout.shuffle_left())`. De optionele `desc` is een leesbare omschrijving van de actie.

lazy — `libqtile.lazy.lazy` wikkelt commando's zodat ze pas worden uitgevoerd op het moment dat je de toets indrukt. Dat is nodig omdat de configuratie al wordt geladen voordat qtile volledig draait. Zonder `lazy` zou een commando meteen bij het laden worden uitgevoerd.

spawn — start een extern programma, bijvoorbeeld `lazy.spawn("kitty")`. Qtile start het programma en wacht niet tot het klaar is.

spawncmd / Prompt — `lazy.spawncmd()` opent de `widget.Prompt` in de balk. Daar typ je een shellcommando dat je met Enter uitvoert. Dit is geen rofi.

Group / werkplek — een virtueel bureaublad. Elke group heeft een naam, een optioneel label (hier een icoon), eventueel `matches` en een `spawn`-opdracht. `persist=True` houdt de group in leven ook zonder vensters. Deze config heeft negen groups.

togroup — `lazy.window.togroup("3", switch_group=True)` verplaatst het actieve venster naar group 3 en schakelt mee. Zonder `switch_group` blijf je op de huidige groep.

Match / wm_class — `Match(wm_class="kitty")` koppelt een venster aan een group op basis van de X11-vensterklasse. Die klasse vraag je op met `xprop`. Chrome, kitty en Spotify hebben hier een vaste group.

Screen / Output — een scherm of monitor. `screens` bevat de scherminstellingen; deze opzet gaat uit van één monitor met een bovenbalk. `Output` is de nieuwere qtile-abstractie voor een fysieke uitgang. `fake_screens` en `generate_screens` zijn alternatieven voor bijzondere multi-monitoropstellingen; die staan hier op `None`.

12.2 Indeling en layouts

Layout — het algoritme dat vensters rangschikt. Deze configuratie gebruikt `TreeTab`, `Bsp`, `Columns` en `Max`. Met `Super` + `Shift` + `Tab` wissel je. Een group kan eigen layouts krijgen via `Group(layouts=...)`, maar dat is hier niet gebruikt.

Bsp — de standaardlayout: bspwm-achtige indeling waarbij elk nieuw venster de beschikbare ruimte in tweeën splitst, afwisselend horizontaal en verticaal. Shuffle, grow, normalize en split werken op deze structuur.

TreeTab — een boomstructuur in een zijpaneel, waarbij alleen het actieve venster de rest van het scherm vult. `J` / `K` gaan door de lijst, `H` / `L` klappen een vertakking in of uit en `Super` + `Shift` + `H` / `J` / `K` / `L` herschikt vensters binnen de boom.

Columns — kolommen naast elkaar, met in elke kolom een stapel vensters. `H` / `L` gaan tussen kolommen, `J` / `K` binnen een kolom. Shuffle, grow en normalize werken op deze structuur.

Max — elke tegel vult het volledige scherm; je ziet alleen het actieve venster. Handig voor video, presentaties of gefocust browsen.

Focus — het venster dat toetsaanslagen ontvangt. De focusrand gebruikt de pywal-accentkleur (`color2`), niet-actieve randen zijn `muted` (`color8`). `follow_mouse_focus` laat de focus de muis volgen.

Stack / stapel — de vensters binnen één kolom in Columns. In unsplit-modus zie je alleen het actieve venster van de stapel; in split-modus zie je ze allemaal.

split / unsplit — `Super` + `Shift` + `Return` wisselt in Bsp de splitrichting van het actieve venster en schakelt in Columns tussen alle vensters van een stapel tonen (split) en alleen het actieve venster tonen (unsplit). Dit splitst dus geen nieuwe kolom; het toont of verbergt de inhoud van de stapel.

shuffle — verplaatst het actieve venster binnen de layout: naar een andere kolom of een andere positie in de stapel. Buiten het bereik maakt qtile een nieuwe kolom.

grow — vergroot of verkleint het actieve venster of de kolom in een richting. Tegen de schermrand kan dit het venster juist kleiner maken.

normalize — zet alle kolommen en stapels terug naar gelijke afmetingen.

Floating layout — de aparte layout `layout.Floating` voor zwevende vensters. Qtile gebruikt die automatisch voor vensters die aan een float-regel voldoen. `floats_kept_above = True` houdt ze boven de getegelde vensters.

Fullscreen — het venster vult het hele scherm, ook over de balk. `auto_fullscreen = True` laat applicaties zelf fullscreen aanvragen.

12.3 Balk en widgets

Bar — de bovenbalk van 44 pixels die qtile tekent. De balk gebruikt pywal-kleuren en de wallpaper als achtergrond.

Widget — een bouwsteen van de balk. Voorbeelden in deze config: `CurrentLayout`, `GroupBox`, `Prompt`, `WindowName`, `GenPollCommand`, `Battery`, `PulseVolume`, `Systray`, `Clock` en `TextBox`. Widgets kunnen muiskliks afhandelen via `mouse_callbacks`.

GroupBox — de widget met de negen werkplekken als icoon. Actief is licht, inactief grijs; klikken schakelt van group. `disable_drag=True` voorkomt dat je vensters op de balk sleept.

Systray — het systeemvak voor achtergrondapps zoals blueman en Vibe Typer. Deze widget is X11-only; de Wayland-variant heet `StatusNotifier`.

GenPollCommand — een widget die met vaste tussenpozen een shellcommando uitvoert en de uitvoer toont. De weerwidget gebruikt dit met `wttr.in` en ververst elke 15 minuten.

PulseVolume — de volumewidget. Toont een luidspreker-icoon, opent `pavucontrol` bij een linksklik, dempt bij een rechtsklik en past het volume aan bij scrollen.

12.4 Configuratie en autostart

Hook — een qtile-event dat code uitvoert. `@hook.subscribe.startup_once` draait één keer bij het starten; zo worden picom, dunst, blueman, het Bluetooth-script, Vibe Typer, xscreensaver en `set-wallpaper.sh` gestart.

Autostart — de programma's die via de `startup_once`-hook beginnen. `_spawn_if_available()` slaat optionele programma's over als ze niet bestaan, zodat een ontbrekende app de rest niet blokkeert.

reload_config — leest `config.py` opnieuw en past de instellingen toe zonder de sessie te beëindigen. Sneltoets: `Super` + `Ctrl` + `R`.

shutdown — stopt qtile en daarmee de X-sessie. Sneltoets: `Super` + `Ctrl` + `Q`. Via de CLI: `qtile cmd-obj -o cmd -f shutdown`.

VT — virtual terminal, een tekstconsole op `Ctrl` + `Alt` + `F1` … `F7`. De qtile-binding werkt alleen onder Wayland; op X11 regelt Xorg dit. Niet verwarren met kitty: dat is een terminalemulator in een venster.

X11 / Wayland — de twee displayservers die qtile ondersteunt. Deze opzet draait op X11 (picom, Systray). De `wl_*`-opties en de Wayland-check bij de VT-binding zijn voorbereidingen op Wayland.

wmname = "LG3D" — een werkaround voor Java-apps die denken dat ze onder een niet-reparenting window manager draaien. Qtile liegt hier bewust; het is geen echte window manager met die naam.

12.5 Theming en desktopcomponenten

pywal / pywal16 — haalt een kleurenpalet uit een wallpaper en schrijft dat naar `~/.cache/wal/`. De qtile-config leest `colors.json` en gebruikt `special.background` en `special.foreground` voor de basis, `color1` als alert, `color2` als accent, `color4` als accent2 en `color8` als gedempte tekst.

wal -n — de optie `-n` zorgt dat pywal de wallpaper niet zelf zet. Qtile tekent de achtergrond namelijk via `Screen(wallpaper=...)`.

QT_QPA_PLATFORMTHEME — omgevingsvariabele die in `config.py` op `kde` wordt gezet. Daardoor lezen Qt/KDE-apps zoals Dolphin en Kate het KDE-kleurenschema dat `apply-kde-theme.sh` met de pywal-kleuren vult, in plaats van een eigen licht thema.

set-wallpaper.sh — het script achter de wallpaperkiezer. Het roept `wal` aan, werkt het KDE/GTK/dunst/OpenCode-thema bij en herlaadt qtile.

wallpaper-rotate.timer — een systemd-user-timer die elke 10 minuten een andere wallpaper kiest en het kleurenschema bijwerkt.

picom — de compositor voor schaduwen, transparantie, afgeronde hoeken en blur. Zonder picom blijven de vensters vlak.

rofi — launcher en menu voor applicaties, vensters, wallpapers en het power-menu. De kleuren komen uit pywal.

dunst — de notificatiedaemon. Toont meldingen en volgt het pywal-thema.

xscreensaver — schermbeveiliging en vergrendeling. De daemon start via de autostart; `lock.sh` vergrendelt de sessie met `xscreensaver-command -lock`.

kitty — de terminalemulator en de standaardterminal in deze configuratie.

rice — de hobbyterm voor een sterk aangepaste desktop waarbij wallpaper, kleuren, balk, fonts en widgets één samenhangende stijl vormen.

13 Overige instellingen in config.py

INSTELLING	WAARDE	WAT HET DOET
`follow_mouse_focus`	`True`	Focus volgt de muis
`bring_front_click`	`False`	Een klik brengt een venster niet automatisch naar voren
`floats_kept_above`	`True`	Zwevende vensters blijven boven getegelde vensters
`cursor_warp`	`False`	De cursor springt niet naar het gefocuste venster
`auto_fullscreen`	`True`	Applicaties mogen zelf fullscreen aanvragen
`focus_on_window_activation`	`"smart"`	Een app krijgt alleen focus als dat gepast is
`auto_minimize`	`True`	qtile respecteert minimaliseerverzoeken van apps
`reconfigure_screens`	`True`	Schermen worden bijgewerkt bij hotplug of resolutiewijziging
`screen_change_debounce_timeout`	`1`	Wacht 1 seconde om schermwijzigingen te bundelen
`wmname`	`"LG3D"`	Java-workaround voor niet-reparenting window managers

14 Handige commando's

COMMANDO	DOEL
`qtile check`	De configuratie op fouten controleren
`qtile cmd-obj -o cmd -f reload_config`	De configuratie herladen
`qtile cmd-obj -o cmd -f shutdown`	qtile afsluiten
`qtile shell`	Interactieve shell voor de qtile-commandinterface
`qtile --version`	De geïnstalleerde versie tonen

15 Bronnen

- Qtile-documentatie
- Keybindings en lazy commands
- Layouts
- Deze configuratie op GitHub

Bijgewerkt op 20 oktober 2026 voor qtile 0.34 (X11).