Lezione 10/10/23

Tipi di disassemblatori

Il disassemblatore è un tool che legge codice macchina (espresso in byte) e associa, per ogni sequenza di byte, un'istruzione macchina simbolica.

- Lineari: Dati dei valori numerici $v_1,...,v_n$, cioè un flusso di byte, va ad associare ad ogni byte una istruzione macchina (nb: una istruzione macchina potrebbe richiedere più di un byte). Non è detto che tutte le istruzioni abbiano la stessa lunghezza (questo è vero in architetture RISC come ARM, dove $32\ bit \to 4\ byte\ \forall\ istruzione$, mentre in altre architetture, come CISC, non è vero.) Il disassemblatore lineare è però abbastanza dummy, non comprende il codice. Nel caso dei salti, non si preoccupa di dove saltare. Ad esempio: v_1,v_2 | $v_3,\ v_4$ | se v_1,v_2 identificano un salto verso v_4 (l'istruzione macchina parte da v_4), ma il disassemblatore associa $2\ byte=1\ istruzione$, allora "salterà" verso v_3 . Un esempio di disassemblatore lineare è objdump -d .
- Interattivi: Segue la semantica delle istruzioni. Se c'è jump, si riallinea a dove arriva il salto e continua con l'analisi del codice macchina. Il set di istruzioni escluse, comprese tra jump e dove arriva viene lasciato all'utente. Questo perchè c'è un'interazione tra utente e disassemblatore, quindi se ottengo nuove conoscenze, le riverso nel disassemblatore e ottengo nuove informazioni. Se ad esempio riconosco una struttura dati, e la individuo, posso dire al disassemblatore di risolvere i riferimenti a questa struttura dati, in modo da non vedere più indirizzi generici, ma richiami a questa struttura. Un esempio di disassemblatore interattivo è Ghidra. Glà nel fornire un file da analizzare a Ghidra, questi ci fornirà informazioni sul file (formato, architettura, compilatore etc....) che possiamo "dare per buono" o non seguire. Ci chiederà inoltre cosa usare per l'analisi, alcune "tecniche" sono assodate ed affidabili, altre, in rosso, sono sperimentali. Generalmente quelle proposte vanno bene per i nostri scopi.

32 vs 64 bit

Classifichiamo in x_86 a 32 bit e x_86_64 / AMD64 a 64 bit. La maggior differenza risiede nella dimensione dei registri (4 byte contro 8 byte), ed alcune differenze tra registri o istruzioni.

Intel vs AT&T

Nell'architettura *Intel* ho prima la destinazione (dove scrivo), poi la sorgente (dove leggo). Per *AT&T* è il contrario, abbiamo prima la sorgente (dove leggo), e dopo la destinazione (dove

scrivo). Esempio: mov reg, 8 quanti byte uso per rappresentare 8? dipende dal registro, se esso è a 32 o 64. mov ptr, 8 , quanto è grande l'indirizzo?

- In Intel l'istruzione è mov DWORD ptr,8
- In AT&T l'istruzione è movl 8, ptr dove con l'intendiamo long, 4 byte. Abbiamo anche 1 byte (b), 2 byte (w), e 8 byte (q).
- Con il suffisso M vedo sempre i suffissi.

Esadecimale, base 16

Si preferisce tale base perchè ha un mapping coi bit. Tra poco vedremo come. $257_{10}=16^2+1=(101)_{16}=16^2+16^0$, è facile da convertirlo in binario, poichè basta scrivere ciascuno degli elementi sfruttando 4 bit : 0001|0000|0001. Questa scrittura viene compattata con l'uso di numeri da 0 a 9 e lettere da a (1001) ad f (1111).

Ad esempio: 1010|1011|0011|0111|1111 = a|b|3|7|f

Big Endian vs Little Endian

Prendiamo $259_{10}=256+3=103_{16}=|0001|0000|0011|$ Se raggruppiamo a blocchi di 8 bit avremmo: ...0001|0000011=1|3 (Quindi, se lavoro con 8 bit/2 byte, il numero più grande è ff, e posso rappresentare da 256 byte diversi, 2^8 , da 0 a 255.) Con 8 bit dimezziamo lo spazio per memorizzare informazioni! Come rappresento 1|3 in **memoria**?

- Con **Big Endian** il byte più significativo va a sinistra, quindi in memoria scrivo $1 \mid 3$.
- Con Little Endian, il byte più significativo va a destra, quindi in memoria scrivo $3 \vert 1$.

In realtà, qui abbiamo supposto un *ordinamento totale*, in realtà potrebbe anche essere parziale, dato v_1, v_2, v_3, v_4 possiamo avere:

• Little Endian Intel totale: $v_4, ..., v_1$

• Little Endian parziale: $v_2, v_1 | v_4, v_3$

• Big Endian: $v_1,...,v_4$

Registri

Rappresentano memoria immediata che usa il processore.

In X 86 abbiamo:

• segmenti: CS (dove sta il codice), DS-ES-FS-GS (data), SS (stack)


- general purpose: eax (accumulo) e sottoinsiemi ax/ah/al ebx e sottoinsiemi bx/bh/bl ecx;
 edx; esi/si; edi/di; ebp/bp
- *special purpose*: eflags (bit stato nel processore, interruzioni)/flags eip (instruction pointer) cr0, cr1...
- *floating point*: mmx0,...,mmx7 di tipo vettoriale usabili anche in virgola mobile, chiamandoli fpr0,...,frp7 xmm0,xmm15 anch'essi vettoriali.

La limitazione principale è che 32 registri sono pochi, quindi spesso si lavora con lo stack.

In X_86_64 principalmente estendiamo la maggior parte dei registri:

- general purpose: rax/eax/ax/ah/al; rbx; rcx; rsi, ..., rdi, ..., rbp
- Aggiunta di nuovi registri r8,...,r15
- special purpose: rflags, rip.

Si lavora in pagine o segmenti. Non vedo i registri dei segmenti nel codice macchina, spesso sono *impliciti*. Ad esempio: mov reg, dword ptr p, in questo caso è implicito che, trattandosi di dati, uso il segmento *DS*. Se uso call f, con f funzione, allora uso *CS*, poichè si tratta di testo. Con mov reg FS:[] sto specificando di usare *FS*, altrimenti è sottointeso *DS*.



NB: L'Endianess si vede in memoria, **NON** nei registri! Quindi qui non mi preoccupo di dove collocare le cose.