Luis Edo García Jaimes

RESPUESTA EN FRECUENCIA: DIAGRAMAS DE BODE

Un diagrama de Bode consta de dos trazados, uno el diagrama del logaritmo del módulo de la función de transferencia senoidal y el otro, el diagrama del ángulo de fase. Los dos en función de la frecuencia en escala logarítmica.

transferencia de lazo abierto, calculada a la frecuencia de cruce de fase $(
u_{\pi})$, mide Margen de ganancia (MG): es la magnitud del recíproco de la función de cuanto se puede incrementar la ganancia del sistema, antes que se haga inestable.

$$MG = \frac{1}{|G(jv_{\pi})|} \qquad \qquad MG(db) = 20\log\frac{1}{|G(jv_{\pi})|}$$

Frecuencia de cruce de fase $(
u_{\pi})$: Es la frecuencia a la cual el ángulo de fase de la función de transferencia de lazo abierto alcanza $-180^{\rm o}$, es decir:

$$\theta_c = 4G(jv_\pi) = -180^{\circ}$$

Margen de fase (ϕ_{PM}) : Se define como la suma de 180º al ángulo θ_c , medido a la frecuencia de cruce de ganancia.


$$\phi_{PM} = 180^o + \theta_c$$

Luis Edo García Jaimes

MÁRGEN DE GANANCIA Y MARGEN DE FASE

Frecuencia de cruce de ganancia (v_c) : Se define como la frecuencia a la cual la magnitud de la función de transferencia de lazo abierto es igual a 1 es decir 0 db.


La figura indica cómo determinar, el margen de ganancia y el margen de fase.



Luis Edo García Jaimes

EJEMPLO DIAGRAMA DE BODE

Para el sistema de control digital de la figura con $T=0.8\ s$, obtener el diagrama de Bode correspondiente para $K=1\,\mathrm{y}$ determinar: a) El margen de ganancia y el margen de fase. b) El valor crítico de K para estabilidad del sistema.



SOLUCIÓN: utilizando la transformada z modificada se obtiene:

$$HG(z) = (1 - z^{-1})z^{-N}\mathfrak{T}_{m} \left\{ \frac{G_{p}(S)}{S} \right\} \quad \begin{cases} N = \frac{\theta'}{T} = \frac{0.8}{0.8} = 1\\ \theta = \theta' - NT = 0\\ m = 1 - \frac{\theta}{T} = 1 \end{cases}$$

$$HG(z) = (1 - z^{-1})z^{-1}\mathfrak{T}_{m} \left\{ \frac{2}{S(5S + 1)} \right\} = 2(1 - z^{-1})z^{-1}\mathfrak{T}_{m} \left\{ \frac{0.2}{S(S + 0.2)} \right\}$$

$$HG(z) = \frac{0.2957}{z(z - 0.8521)}$$

PROGRAMA EN MATLAB PARA EL DIAGRAMA DE BODE

```
[mag, fas, w]=bode (GD, w); %Calcula la magnitud y el ángulo
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         w=0.01:0.05:3; % Rango de frecuencia deseado (opcional)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                [Kmax, PHIPM, wpi, wc]=imargin (mag, fase, w) % Calcula Kmax
                                                                                                                                                                                                                                                                              % Muuestra propiedades de la funcion
                                       d=input('Entre el denominador continuo d=');
                                                                                                                                   T=input('Entre el periodo de muestreo T=');
n=input('Entre el numerador continuo n=');
                                                                                          theta=input('Entre el retardo theta=');
                                                                                                                                                                                                                          GD=c2d(G,T) % Discretiza la funcion
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      imargin(mag,fase,w) % Hace la gráfica
                                                                                                                                                                                     G=tf(n,d,'iodelay',theta)
                                                                                                                                                                                                                                                                                get (GD);%
```

DIAGRAMA DE BODE PARA EL EJEMPLO

