# 附录 A Linux 内核 API

以下函数是 Linux 内核提供给用户进行内核级程序开发可以调用的主要函数。

## 1.驱动程序的基本函数

类 别	函数名	功能	函数形成	参数	描述
驱动程序入口	module_ini t	驱动程序 初始化入 口点	module_init ( x)	x 为启动时或插 入模块时要运 行的函数	如果在启动时就确认把这个驱动程序插入内核或以静态形成链接,则module_init 将其初始化例程加入到"initcall.int"代码段,否则将用 init_module 封装其初始化例程,以便该驱动程序作为模块来使用
口和出口点	module_exi t	驱动程序 退出出口 点	module_exit ( x)	x 为驱动程序被 卸载时要运行 的函数	当驱动程序是一个模块,用 rmmod 卸载一个模块时 module_exit() 将用 cleanup_module() 封装 clean-up代码。如果驱动程序是静 态地链接进内核,则 module_exit ()函数不起任何作用
原 子 和	atomic_rea d	读取原子 变量	atomic_read ( v)	v 为指向 atom- ic_t 类型的指 针	原子地读取 v 的值。注意要保证 atomic 的有用范围只有 24 位
指 针 操 作	atomic_set	设置原子 变量	atomic_set ( v, i)	v 为 指 向 atomic_t 类型 的指针,i 为待 设置的值	原子地把 v 的值设置为 i。注意要保证 atomic 的有用范围只有 24 位
	atomic_add	把整数增 加到原子 变量	void atomic_add (int i, atomic_t * v)	i 为要增加的 值,v 为指向 atomic_t 类型 的指针	原子地把 i 增加到 v。注意要保证 atomic 的有用范围只有 24 位
	atomic_sub	减原子变 量的值	void atomic_sub (int i, atomic_t * v)	i 为要减取的 值, v 为指向 atomic_t 类型 的指针。	原子地从 v 减取 i。注意要保证 atomic 的有用范围只有 24 位。
	atomic_sub _and_test	从变量中 减去值, 并测试结 果	<pre>int atomic_sub_ and_test (int i, atomic_t * v)</pre>	i 为要减取的 值, v 为指向 atomic_t 类型 的指针	原子地从 v 减取 i 的值,如果结果为 0,则返回真,其他所有情况都返回假。注意要保证 atomic 的有用范围只有 24 位

	atomic_inc	增加原子 变量的值	void atomic_inc (atomic_t * v)	v 为指向 atomic_t类型 的指针	
					续表
类 别	函数名	功能	函数形成	参数	描述
原子和指	atomic_dec	减取原子 变量的值	void atomic_dec (atomic_t * v)	v 为指向 ato- mic_t 类型的指针	原子地给 v 增加 1。注意要保证 atomic 的有用范围只有 24 位
针操作	atomic_dec _and_test	减少和测试	<pre>int atomic_dec_ and_test (atomic_ t * v)</pre>	v 为指向 ato- mic_t 类型的指针	原子地给 v 减取 1 , 如果结果为 0 , 则 返回真 , 其他所有情况都返回假。注 意要保证 atomic 的有用范围只有 24 位
	atomic_inc _and_test	增加和测试	<pre>int atomic_ inc _and_test (atomic _t * v)</pre>	v 为指向 ato- mic_t 类型的指针	原子地给 v 增加 1 , 如果结果为 0 , 则 返回真;其他所有情况都返回假。注 意要保证 atomic 的有用范围只有 24 位
	atomic_add _negative	如果结果 为负数, 增加并测 试	<pre>int atomic_add_ negative (int i, atomic_t * v)</pre>	i 为要减取的值,v为指向 atomic_t 类型的指针	原子地给 v 增加 i , 如果结果为负数 , 则返回真 ;如果结果大于等于 0 ,则返 回假。注意要保证 atomic 的有用范围 只有 24 位
_	et_unalign ed	从非对齐 位置获取 值	get_unaligned ( ptr)	ptr 指向获 取的值	这个宏应该用来访问大于单个字节的值,该值所处的位置不在按字节对齐的位置,例如从非 u16 对齐的位置检索一个 u16 的值。注意,在某些体系结构中,非对齐访问要化费较高的代价
	put_unalig ned	把值放在 一个非对 齐位置	put_unaligned ( val, ptr)	val 为要放 置的值,ptr 指向要放置 的位置	这个宏用来把大于单个字节的值放置 在不按字节对齐的位置,例如把一个 u16 值写到一个非 u16 对齐的位置。注 意事项同上

延时、调度及定时	schedule_t imeout	睡眠到定时时间到	signed long sche- dule_timeout (signed long timeout)	timeout 为 以 jiffies 为单位的到 期时间	使当前进程睡眠,直到所设定的时间到期。如果当前进程的状态没有进行专门的设置,则睡眠时间一到该例程就立即返回。如果当前进程的状态设置为:  TASK_UNINTERRUPTIBLE:则睡眠到期该例程返回0
器例程					TASK_INTERRUPTIBLE:如果当前进程接收到一个信号,则该例程就返回,返回值取决于剩余到期时间当该例程返回时,要确保当前进程处于TASK_RUNNING状态

## 2.双向循环链表的操作

函数名	功能	函数形成	参数	描述
list_add	增加一个新元素	void list_add (struct list_head * new, struct list_head * head)	new为要增加的新元素 head 为增加以后的链表头	在指定的头 元素后插入 一个新元素, 用于栈的操 作
list_add_tail	增加一个新元素	<pre>void list_add_tail (str- uct list_head * new, struct list_head * head);</pre>	* 为增加以前的链表头 元素;	
list_del	从链表中 删除一个 元素	void list_del (struct list_head * entry);	entry 为要从链表中删除的 元素	
list_del_init	从链表删除一个元素,并重新初始化链表	void list_del_init (struct list_head * entry)	entry 为要从链表中删除的 元素	
list_empty	测试一个链表是否为空	int list_empty (struct list_head * head)	head 为要测试的链表	
list_splice	把两个链 表合并在 一起	void list_splice (struct list_head * list, struct list_head * head)	list 为新加入的链表, head 为第一个链表	
list_entry	获得链表中元素的	list_entry ( ptr, type, member)	ptr 为指向 list_head 的指 针, type 为一个结构体,而	

	结构		member 为结构 type 中的一个域,其类型为 list_head	
list_for_each	扫描链表	list_for_each ( pos, head)	pos 为指向 list_head 的指 针,用于循环计数,head 为 链表头	

## 3.基本C库函数

当编写驱动程序时,一般情况下不能使用 C 标准库的函数。Linux 内核也提供了与标准库函数功能相同的一些函数,但二者还是稍有差别。

类 别	函数名	功能	函数形成	参数	描述
字符	simple_strto	把一个字符 串转换为一 个有符号长 整数	long simple_strtol (con- st char * cp, char ** endp, unsigned int base)	cp 指向字符串的开始, endp 为指向要分析的字 符串末尾处的位置,base 为要用的基数	
串 转 换	simple_strto	把一个字符 串转换为一 个有符号长 长整数	long long simple_strtoll (const char * cp, char ** endp, unsigned int base)	cp 指向字符串的开始, endp 为指向要分析的字 符串末尾处的位置,base 为要用的基数	
					续表
类 别	函数名	功能	   函数形成	参数	描述
字符串转换	simple_strto ul	把一个字符 串转换为一 个无符号长 整数	long long simple_strtoul (const char * cp, char ** endp, unsigned int base)	cp 指向字符串的开始, endp 为指向要分析的字 符串末尾处的位置,base 为要用的基数	
	simple_strto ull	把一个字符 串转换为一 个无符号长 长整数	long long simple_ strt- oull (const char * cp, char ** endp, unsigned int base)	•	
	vsnprintf	格式化一个字符串,并把它放在缓存中	<pre>int vsnprintf (char * buf, size_t size, const char * fmt, va_list args)</pre>	buf 为存放结果的缓冲区,size 为缓冲区的大小,fmt 为要使用的格式化字符串,args 为格式化字符串的参数	

	snprintf	格式化一个 字符串,并 把它放在缓 存中	<pre>int snprintf (char * buf, size_t size, const char * fmt,)</pre>	buf 为存放结果的缓冲区,size 为缓冲区的大小,fmt 为格式化字符串,使用@来对格式化字符串进行格式化,为可变参数	
	vsprintf	格式化一个字符串,并把它放在缓存中	int vsprintf (char * buf, const char * fmt, va_list args)	buf 为存放结果的缓冲区,size 为缓冲区的大小,fmt 为要使用的格式化字符串,args为格式化字符串的参数	
	sprintf	格式化一个字符串,并把它放在缓存中	<pre>int sprintf (char * buf, const char * fmt,)</pre>	buf 为存放结果的缓冲区,size 为缓冲区的大小,fmt 为格式化字符串,使用®来对格式化字符串进行格式化,为可变参数	
	strcpy	拷贝一个以 NUL 结束的 字符串	char * strcpy (char * dest, const char * src)	dest 为目的字符串的位置, src 为源字符串的位置	
字符串操作	strncpy	拷贝一个定长的、以NUL结束的字符串	char * strncpy (char * dest, const char * src, size_t count)	dest 为目的字符串的位置, src 为源字符串的位置, count 为要拷贝的最大字节数	与用户空间的 strncpy不同, 这个函数并不 用NUL填充缓冲 区,如果与源串 超过 count,则 结果以非 NUL结 束

## 续表

类别	函数名	功能	函数形成	参 数	描述
字符串操作	strcat	把 一 个 以 NUL 结束的 字符串添加 到另一个串 的末尾	char * strcat (char * dest, const char * src)	dest 为要添加的字符 串,src为源字符串	
	strncat	把一个定长的以上。 约束的可到分子。 一个串的末足。	char * strncat (char * dest, const char * src, size_t count)	dest 为要添加的字符 串, src 为源字符串, count 为要拷贝的最大 字节数	注 意 , 与 strncpy,形成对 照 , strncat 正 常结束
	strchr	在一个字符 串中查找第 一次出现的 某个字符	char * strchr (const char * s, int c)	s 为被搜索的字符串,c 为待搜索的字符	

	strrchr	在一个字符 串中查找最 后一次出现 的某个字符	char * s, int c)			<b>事</b> ,c	
	strlen	给出一个字 符串的长度	,	nst	s 为给定的字符串		
	strnlen	给出给定长 度字符串的 长度			s 为给定的字符串		
	strpbrk	在一个字符 串中查找第 一次出现的 一组字符	char * cs, const c	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	strtok	把一个字符 串分割为子	,		s 为被搜索的字符员 为待搜索的子串	非 ,ct	注意,一般不提倡用这个函数, 而应当用 strsep
	memset	用给定的值 void * memset (void * s 为指向内存区起始 填充内存区 s, int c, size_t count) 容 ,count 为内存区的 小		的内	I/O 空间的访问 不能使用 mem- set,而应当使用 memset_io		
	bcopy	把内存的一 个区域拷贝 到另一个区 域	char * src, cha	char * bcopy (const char * src, char * 为目的字符串, dest, int count) 为内存区的大小			注意,这个函数的功能与me-mcpy相同,这是从BSD遗留下来的,对I/O空间的访问应当用memcpy_toio或memcpy_fromio
				ı		Ī	续表
类 别	函数名	功能	函数形成		参数		描述
字符串操	memcpy	把内存的一 个区域拷贝 到另一个区 域	<pre>void * memcpy (void  * dest, const void  * src, size_t count)</pre>	src	t 为目的字符串, 为源字符串,而 nt 为内存区的大小	用 memcpy_toio 或 me-	
作	memmove	把内存的一 个区域拷贝 到另一个区 域	区域拷贝 (void * dest, const   src		t 为目的字符串, 为源字符串,而 nt 为内存区的大小		oy 和 memmove 处理 的区域,而该函数 理
	memcmp	比较内存的 两个区域	<pre>int memcmp (const void * cs, const void * ct, size_t count)</pre>	为5	为一个内存区,ct 月一个内存区,而 nt 为内存区的大小		

	memscan	在一个内存 区中查找一 个字符	void * memscan (void * addr, int c, size_t size)	addr 为内存区 ,c 为要搜索的字符 , 而 size为内存区的大小	返回 c 第一次出现的地址,如果没有找到 c,则向该内存区传递一个字节		
	strstr	在以 NUL 结束的串中查找第一个出现的子串	char * strstr (const char * s1, const char * s2)	s1 为被搜索的串,s2 为待搜索的串			
	memchr	在一个内存 区中查找一 个字符	<pre>void * memchr (const void * s, int c, size_t n)</pre>	s 为内存区,为待搜索的字符,n 为内存的大小	返回 c 第 1 次出现的位置,如果没有找到 c,则返回空		
	set_bit	在位图中原 子地设置某 一位	<pre>void set_bit (int nr, volatile void * addr)</pre>	nr 为要设置的位 addr 为位图的起始地址	这个函数是原子操作,如果不需要原子操作,则调用_set_bit函数,nr可以任意大,位图的大小不限于一个字		
	set_bit	在位图中设 置某一位	voidset_bit (int nr, volatile void * addr)	nr 为要设置的位 addr 为位图的起始地址			
位 操 作	clear_bit	在位图中清 某一位	void clear_bit (int nr, volatile void * addr)	nr 为要清的位,addr 为位图的起始地址	该函数是原子操作,但 不具有加锁功能,如果 要用于加锁目的,应当 调用 smp_mbbefore_ clear_bit 或 smp_mb after_clear_bit 函数, 以确保任何改变在其他 的处理器上是可见的		
	change_ bit	在位图中改 变某一位	voidchange_bit (int nr, volatile void * addr)	nr 为要设置的位 addr 为位图的起始地址	与 change_bit 不同,该 函数是非原子操作		
	change_bi t	在位图中改 变某一位	<pre>void change_bit (int nr, volatile void * addr)</pre>	nr 为要设置的位 addr 为位图的起始地址			
					续表		
类别	函 数 名	功能	函数形成	参数	描述		
位 操 作	test_and_ set_bit	设置某一位 并返回该位 原来的值	int test_and_set_bit (int nr, volatile void * addr)	nr 为要设置的位, addr 为位图的起始地 址	该函数是原子操作		

test_an d_set_bit	设置某一位 并返回该位 原来的值	<pre>inttest_and_set</pre>	nr 为要设置的位, addr 为位图的起始地 址	该函数是非原子操作, 如果这个操作的两个实 例发生竞争,则一个成 功而另一个失败,因此 应当用一个锁来保护对 某一位的多个访问
test_and_ clear_bit	清某一位, 并返回原来 的值	<pre>int test_and_clear_bi t (int nr, volatile void * addr);</pre>	nr 为要设置的位, addr 为位图的起始地 址	该函数是原子操作
test_an d_clear_b it	清某一位, 并返回原来 的值	<pre>inttest_and_clear_ bit (int nr, volatile void * addr);</pre>	nr 为要设置的位, addr 为位图的起始地 址。	该函数为非原子操作
test_and_ change_bi t	改变某一位 并返回该位 的新值	int test_and_change_ bit (int nr, volatile void * addr)	nr 为要设置的位, addr 为位图的起始地 址	该函数为原子操作
test_bit	确定某位是 否被设置	<pre>int test_bit (int nr, const volatile void * addr)</pre>	nr 为要测试的第几 位,addr 为位图的起 始地址	
find_firs t_zero_bi t	在内存区中 查找第一个 值为 0 的位	<pre>int find_first_zero_ bit (void * addr, unsigned size)</pre>	addr 为内存区的起始 地址,size 为要查找 的最大长度	返回第一个位为 0 的位 号
find_next _zero_bit	在内存区中 查找第一个 值为 0 的位	int find_next_zero_ bit (void * addr, int size, int offset)	addr 为内存区的起始地址,size 为要查找的最大长度,offset开始搜索的起始位号	
ffz	在字中查找 第一个 0	unsigned long ffz (un- signed long word);	word 为要搜索的字	
ffs	查找第一个 已设置的位	int ffs (int x)	x 为要搜索的字	这个函数的定义方式与 Libc 中的一样
hweight32	返回一个 N 位字的加权 平衡值	hweight32 ( x)	x 为要加权的字	一个数的加权平衡是这 个数所有位的总和

## 4. Linux 内存管理中 slab 缓冲区

函数名	功能	函数形成	参数	描述
kmem_cach e_create	创建一个缓 冲区	kmem_cache_t * kmem_cache_create (const char * name, size_t size, size_t offset, unsigned long flags, void (*ctor) (void*, kmem_cache _t *, unsigned long), void (*dtor) (void*, kmem_cache_t *, unsigned long));	Name 为在 /proc/slabinfo 中标识这个缓冲区的名字; size 为在这个缓冲区中创建 对象的大小; offset 为页中的位移量; flags 为 slab标志; ctor 和 dtor 分别为构造和析构对象的函数	成功则返回指向所创建缓冲区的指针,失败则返回空。不能在一个中断内调用该函数,但该函数的执行过程可以被中断。当通过该缓冲区分配新的页面时 ctor 运行,当页面被还回之前 dtor 运行
kmem_cach e_shrink	缩小一个缓 冲区	int kmem_cache_ shrink (kmem_cache _t * cachep)	Cachep 为要缩小的缓 冲区	为缓冲区释放尽可能多的 slab。为了有助于调试,返回 0意味着释放所有的slab
kmem_cach e_destroy	删除一个缓冲区	<pre>int kmem_cache_ destroy (kmem_cac- he_t * cachep);</pre>	cachep 为要删除的缓 冲区	从 slab 缓冲区删除 kmem_cache_t 对象,成功则返回 0 这个函数应该在卸载模块时调用。调用者必须确保在kmem_cache_destroy 执行期间没有其他对象再从该缓冲区分配内存
kmem_cach e_alloc	分配一个对象	<pre>void * kmem_cache_ alloc (kmem_cache_t * cachep, int flags);</pre>	cachep 为要删除的缓 冲区,flags 请参见 kmalloc()	从这个缓冲区分配一个对象。 只有当该缓冲区没有可用对 象时,才用到标志 flags
kmalloc	分配内存	void * kmalloc (size_ t size, int flags)	size 为所请求内存的字节数,flags 为要分配的内存类型	kmal loc 是在内核中分配内存常用的一个函数。flags 参数的取值如下: GFP_USER - 代表用户分配内存,可以睡眠 GFP_KERNEL - 分配内核中的内存,可以睡眠 GFP_ATOMIC - 分配但不睡眠,在中断处理程序内部使用另外,设置GFP_DMA标志表示所分配的内存必须上,就意味着必须从低 16MB 分配内存

kmem_cach e_free	释放一个对 象	void kmem_cache_ free (kmem_cache_t * cachep, void * objp)	cachep 为曾分配的缓 冲区,objp 为曾分配 的对象	释放一个从这个缓冲区中曾 分配的对象
kfree	释放以前分 配的内存	void kfree (const void * objp)	objp 为由 kmalloc( ) 返回的指针	

## 5. Linux 中的 VFS

类 别	函数名	功能	函数形成	参数	描述
目录 项缓	d_invalida te	使 一 个 目 录项无效	int d_invalidate (str- uct dentry * dentry)	dentry 为要无 效的目录项	如果通过这个目录项能够到达 其他的目录项,就不能删除这 个目录项,并返回-EBUSY。如 果该函数操作成功,则返回 0
存	d_find_ali as	找 到 索 引 节 点 一 个 散 列 的 别 名	struct dentry * d_find_alias (struct inode *	inode 为要讨论 的索引节点	如果 inode 有一个散列的别名,就获取对这个别名,并返回它,否则返回空。注意,如果 inode 是一个目录,就只能有一个别名,如果它没有子目录,就不能进行散列
	prune_dcac he	裁 减 目 录 项缓存	void prune_dcache (int count)	count 为要释放 的目录项的一 个域	缩小目录项缓存。当需要更多的内存,或者仅仅需要卸载某个安装点(在这个安装点上所有的目录项都不使用),则调用该函数
					如果所有的目录项都在使 用 , 则该函数可能失败
	shrink_dca che_sb	为一个超 级块目录 小目录 缓存	void shrink_dcache _sb (struct super_ block * sb)	sb 为超级块	为一个指定的超级块缩小目录 缓存。在卸载一个文件系统是 调用该函数释放目录缓存
	have_submo unts	检查父目 录或子目 录是否包 含安装点	int have_submou- nts (struct dentry * parent)	parent 为要检 查的目录项	如果 parent 或它的子目录包含 一个安装点,则该函数返回真
	shrink_dca che_parent	裁 减 目 录 项缓存	void shrink_dcache _parent (struct dentry * parent)	parent 为要裁 减目录项的父 目录项	裁减目录项缓存以删除父目录 项不用的子目录项
	d_alloc	分配一个目录项	struct dentry * d_ alloc (struct dentry * parent, const struct qstr * name)	parent 为要分配目录项的处目录项, name 为指向 qstr 结构的指针	分配一个目录项。如果没有足够可用的内存,则返回 NULL;成功则返回目录项

	d_instanti ate	为一个目 录项填充 索引节点 信息	void d_instantiate (struct dentry * entry, struct inode * inode)	ent ry 为要完成 的 目 录 项 , inode 为这个目 录项的 inode	在目录项中填充索引节点的信息。注意,这假定 inode 的count 域已由调用者增加,以表示 inode 正在由该目录项缓存使用
	d_alloc_ro ot	分配根目录项	struct dentry * d_ alloc_root (struct inode * root_inode)	root_inode 为要给根分配的inode	为给定的 inode 分配一个根("/") 目录项,该 inode 被实例化并返回。如果没有足够的内存或传递的 inode 参数为空,则返回空
					续表
类 别	函数名	功能	函数形成	参数	描述
目录项缓存	d_Iookup	查找一个 目录项	struct dentry * d_ lookup (struct dentry * parent, struct qstr * name)	parent 为父目 录项, name 为 要查找的目录 项名字的 qstr 结构。	为 name 搜索父目录项的子目录项。如果该目录项找到,则它的引用计数加 1 ,并返回所找到的目录项。调用者在完成了对该目录项的使用后,必须调用d_put 释放它
	d_validate	验证由不 安全源所 提供的目 录项	<pre>int d_validate (struct dentry * dentry, struct dentry * dparent)</pre>	dentry 是 dparent 有效的 子目录项, dparent 是父目 录项(已知有 效)	一个非安全源向我们发送了一个 dentry,在这里,我们要验证它并调用 dget。该函数由ncpfs用在 readdir的实现。如果 dentry 无效,则返回0
	d_delete	删除一个目录项	void d_delete (struct dentry * dentry)	dentry 为要删 除的目录项	如果可能,把该目录项转换为 一个负的目录项,否则从哈希 队列中移走它以便以后的删除
	d_rehash	给哈希表 增加一个 目录项	void d_rehash (struct dentry * entry)	dentry 为要增加的目录项	根据目录项的名字向哈希表增 加一个目录项
	d_move	移动一个 目录项	void d_move (struct dentry * dentry, struct dentry * target)	dentry 为要移 动的目录项, target 为新目 录项	更新目录项缓存以反映一个文件名的移动。目录项缓存中负的目录项不应当以这种方式移动

	1				
	d_path	返回一个 目录项的 路径	char *d_path (struct dentry * dentry, struct vfsmount * vfsmnt, struct dentry * root, struct vfsmount * rootmnt, char * buffer, int buflen)	dentry yfsmnt 属 lentry lent	把一个目录项转化为一个字符 串路径名。如果一个目录项已 被删除,串"(deleted)"被追 加到路径名,注意这有点含糊 不清。返回值放在 buffer 中 "buflen"应该为页大小的整数 倍。调用者应该保持 dcache_ lock 锁
	is_subdir	新目录项 是否是父 目录项的 子目录	int is_subdir (struct dentry * new_den- try, struct dentry * old_dentry)	new_dentry 为 新目录项 ,old_ dentry 为旧目 录项	如果新目录项是父目录的子目 录项(任何路径上),就返回1, 否则返回0
	find_inode _number	检查给定 名字的目 录项是否 存在	<pre>ino_t find_inode_ number (struct dentry * dir, struct qstr * name)</pre>	dir为要检查的 目录,name为 要查找的名字	对于给定的名字,检查这个目录项是否存在,如果该目录项有一个 inode,则返回其索引节点号,否则返回 0
		•			续表
类 别	函数名	功能	函数形成	参数	描述
目录项缓存	d_drop	删除一个目录项	void d_drop (struct dentry * dentry)	dentry 为要删除的目录项	d_drop 从父目录项哈希表中解除目录项的哈希连接,以便通过 VFS 的查找再也找不到它。注意这个函数与 d_delete 的区别,d_delete 尽可能地把目录项表记为负的,查找时会得到一个负的目录项,而 d_drop 会使查找失败
	d_add	向 哈希队列增加目录项	void d_add (struct dentry * entry, struct inode * inode)	dentry 为要增加的目录项,inode为与目录项对应的索引节点	该函数将把目录项加到哈希队列,并初始化 inode。这个目录项实际上已在 d_alloc()函中得到填充
	dget	获得目录 项的一个 引用	struct dentry * dget (struct dentry * dentry)	dentry 为要获得引用的目录项	给定一个目录项或空指针,如果合适就增加引用 count 的值。当一个目录项有引用时(count不为 0),就不能删除这个目录项。引用计数为 0 的目录项永远也不会调用 dget

	d_unhashed	检查目录 项是否被 散列	int d_unhashed (struct dentry * dentry)	dentry 为要检 查的目录项	如果通过参数传递过来的目录 项没有用哈希函数散列过,则 返回真
	mark_ino de_dirty	使索引节 点 "脏"	voidmark_inode _dirty (struct inode * inode, int flags)	inode 为要标记 的索引节点, flags 为标志, 应当为 I_DIR- TY_SYNC	这是一个内部函数,调用者应 当调用 mark_inode_dirty 或 mark_inode_dirty_sync
索引节	write_inod e_now	向磁盘写 一个索引 节点	void write_inode_ now (struct inode * inode, int sync)	inode 为要写到 磁盘的索引节 点,sync 表示 是否需要同步。	如果索引节点为脏,该函数立即把它写到给磁盘。主要由 knfsd 来使用
点 处 理	clear_inod e	清 除 一 个 索引节点	void clear_inode (struct inode * inode)	inode 为要写清 除的索引节点	由文件系统来调用该函数,告 诉我们该索引节点不再有用
	invalidate _inodes	丢 弃 一 个 设 备 上 的 索引节点	<pre>int invalidate_ inodes (struct super_block * sb);</pre>	sb 为超级块	对于给定的超级块,丢弃所有的索引节点。如果丢弃失败,说明还有索引节点处于忙状态,则返回一个非 0 值。如果丢弃成功,则超级块中所有的节点都被丢弃。
					续表
类 别	函数名	功能	函数形成	参数	描述
索	get_empty_ inode	获 得 一 个 索引节点	struct inode * get_ empty_inode	无	这个函数的调用发生在诸如网 络层想获得一个无索引节点号
引节点处理			( void)		的索引节点,或者文件系统分配一个新的、无填充信息的索引节点 成功则返回一个指向 inode的指针,失败则返回一个 NULL 指针。返回的索引节点不在任何超级块链表中
节 点 处	iunique	获 得 一 个 索 引节点号	<pre>ino_t iunique (struct super_block * sb, ino_t max_reserved)</pre>	sb 为超级块 , max_reserved 为最大保留索 引节点号	配一个新的、无填充信息的索引节点 成功则返回一个指向 inode 的指针,失败则返回一个 NULL

	remove_ino de_hash	从哈希表 中删除一 个索引节 点	void remove_inode _hash (struct inode * inode)	inode 为要删除 的索引节点	从超级块或匿名哈希表中删除 一个索引节点
	iput	释 放 一 个 索引节点	void iput (struct inode * inode)	inode 为要释放 的索引节点	如果索引节点的引用计数变为 0,则释放该索引节点,并且可 以撤销它
	bmap	在一个文件中找到 一个块号	<pre>int bmap (struct inode * inode, int block)</pre>	inode 为文件的 索 引 节 点 , block 为要找的 块	返回设备上的块号,例如,寻 找索引节点 1 的块 4 ,则该函数 将返回相对于磁盘起始位置的 盘块号
	update_ati me	更 新 访 问 时间	void update_atime (struct inode * inode)	inode 为要访问 的索引节点	更新索引节点的访问时间,并把该节点标记为写回。这个函数自动处理只读文件系统、介质、"noatime"标志以及具有"noatime"标记者的索引节点
	make_bad_i node	由于 I / 0 错误把 一个家引节点标记为坏	void make_bad_ inode (struct inode * inode)	inode为要标记 为坏的索引节 点	由于介质或远程网络失败而造成不能读一个索引节点时,该函数把该节点标记为"坏",并引起从这点开始的 I/O 操作失败
	is_bad_ino de	是 否 是 一 个 错 误 的 inode	<pre>int is_bad_inode (struct inode * inode)</pre>	inode 为要测试 的索引节点	如果要测试的节点已标记为 坏,则返回真
					续表
类 别	函数名	功能	函数形成	参数	描述
注	register_f ilesystem	注册一个新的文件系统	<pre>int register_filesys - tem (struct file_sys- tem_type * fs)</pre>	fs 为指向文件 系统结构的指 针	把参数传递过来的文件系统加到文件系统的链表中。成功则返回 0 ,失败则返回一个负的错误码
注册以及超级块		新的文件	register_filesys - tem (struct file_sys-	系统结构的指	到文件系统的链表中。成功则 返回 0 ,失败则返回一个负的错
册以及超级	unregister _filesyste	新的文件系统	register_filesys - tem (struct file_sys- tem_type * fs)  int unregister_files - ystem (struct file_	系统结构的指针 fs 为指向文件系统结构的指	到文件系统的链表中。成功则 返回 0 ,失败则返回一个负的错 误码 把曾经注册到内核中的文件系统删除。如果没有找到个文件 系统 ,则返回一个错误码 ,成 功则返回 0 这个函数所返回的 file_sys
册以及超级块	unregister _filesyste m	新系 注文	register_filesys - tem (struct file_sys- tem_type * fs) int unregister_files - ystem (struct file_ system_type * fs)  struct super_block * get_super	系统结构的指针 fs 为指向文件 系统结构的指针	到文件系统的链表中。成功则返回0,失败则返回一个负的错误码

接字缓冲区	skb_queue_ empty	检查队列 是否为空	int skb_queue_ empty (struct sk_buff_head * list)	list 为队列头	如果队列为空返回真,否则返 回假
函数	skb_get	引用缓冲区	struct sk_buff * skb_get (struct sk_buff * skb)	skb 为要引用的 缓冲区	对套接字缓冲区再引用一次, 返回指向缓冲区的指针
	kfree_skb	释放一个 sk_buff	void kfree_skb (struct sk_buff * skb)	sk 为要释放的缓 冲区	删除对一个缓冲区的引用,如果其引用计数变为0,则释放它
	skb_cloned	缓冲区是 否是克隆 的	int skb_cloned (struct sk_buff * skb)	skb 为要检查的 缓冲区	如果以 skb_clone 标志来产生缓冲区,并且是缓冲区多个共享拷贝中的一个,则返回真。克隆的缓冲区具有共享数据,因此在正常情况下不必对其进行写
	skb_shared	缓冲区是 否是共享 的	int skb_shared (struct sk_buff * skb)	skb 为要检查的 缓冲区	如果有多于一个的人引用这 个缓冲区就返回真
	skb_share_ check	检查缓冲 区是否的 享的 如果 是就克隆 它	struct sk_buff * skb_share_check (struct sk_buff * skb, int pri)	skb 为要检查的 缓冲区 ,pri 为内 存分配的优先级	如果缓冲区是共享的,就克隆 这个缓冲区,并把原来缓冲区 的引用计数减1,返回新克隆 的缓冲区。如果不是共享的, 则返回原来的缓冲区。当从中 断状态或全局锁调用该函数 时,pri必须是GFP_ATOMIC
					内存分配失败则返回 NULL
					续表
套	函数名	功能	函数形成	参数	描述
接字缓冲区	skb_queue_I en	获得队列 的长度	_u32 skb_queue_ len (struct sk_buff_ head * list_)	l ist_ 为 测 量 的 链表	返回&sk_buff 队列的指针
函数	skb_queue _head	在链表首 部对一个 缓冲区排 队	voidskb_queue_ head (struct sk_buff _head * list, struct sk_buff * newsk)	list 为要使用的链表,newsk为要排队的缓冲区	在链表首部对一个缓冲区进行排队。这个函数没有锁,因此在调用它之前必须持有必要的锁。一个缓冲区不能同时放在两个链表中
	skb_queue_h ead	在链表首 部对一个 缓冲区排 队	void skb_queue_ head (struct sk_buff _head * list, struct sk_buff * newsk)	list 为要使用的链表 ,newsk 为要排队的缓冲区	在链表首部对一个缓冲区进行排队。这个函数此可以安全地使用。一个缓冲区不能同时放在两个链表中

	skb_queue _tail	在链表尾 部对一个 缓冲区排 队	voidskb_queue_ tail (struct sk_buff_ head * list, struct sk_buff * newsk)	list 为要使用的链表 ,newsk 为要排队的缓冲区	在链表尾部对一个缓冲区进行排队。这个函数没有锁,因此在调用它之前必须持有必要的锁。一个缓冲区不能同时放在两个链表中
	skb_queue_t ail	在链表尾 部对一个 缓冲区排 队	void skb_queue_tail (struct sk_buff_ head * list, struct sk_buff * newsk)	list 为要使用的链表,newsk为要排队的缓冲区	在链表尾部对一个缓冲区进行排队。这个函数有锁,因此可以安全地使用。一个缓冲区不能同时放在两个链表中
	skb_deque ue	从队列的 首部删除 一个缓冲 区	struct sk_buff *skb_dequeue (struct sk_buff_ head * list)	list 为要操作的 队列	删除链表首部。这个函数不持有任何锁,因此使用时应当持有适当的锁。如果队链表为空则返回 NULL,成功则返回首部元素
	skb_dequeue	从队列的 首部删除 一个缓冲 区	struct sk_buff * skb_dequeue (struct sk_buff_head * list)	list 为要操作的 队列	删除链表首部,这个函数持有锁,因此可以安全地使用。如果队链表为空则返回 NULL,成功则返回首部元素。
	skb_insert	插入一个缓冲区	void skb_insert (struct sk_buff * old, struct sk_buff * newsk)	old 为插入之前 的缓冲区, newsk 为要插入的缓冲 区	把一个数据包放在链表中给 定的包之前。该函数持有链表 锁,并且是原子操作。一个缓 冲区不能同时放在两个链表 中
	skb_append	追加一个缓冲区	void skb_append (struct sk_buff * old, struct sk_buff * newsk)	old 为插入之前 的缓冲区,newsk 为要插入的缓冲 区	把一个数据包放在链表中给定的包之前。该函数持有链表锁,并且是原子操作。一个缓冲区不能同时放在两个链表中
	skb_unlink	从链表删除一个缓 冲区	void <b>skb_unlink</b> (struct sk_buff * <i>sk</i> b);	Skb 为要删除的 缓冲区	把一个数据包放在链表中给 定的包之前。该函数持有链表 锁,并且是原子操作
					续表
套	函数名	功能	函数形成	参数	描述
接字缓冲区	skb_dequeue _tail	从队头删 除	struct sk_buff * skb_dequeue_tail (struct sk_buff_ head * /ist)	List 为要操作的 链表	删除链表尾部,这个函数持有锁,因此可以安全地使用。如果队链表为空则返回 NULL,成功则返回首部元素

区函数	skb_put	把 数 据 加 到缓冲区	unsigned char * skb_put (struct sk_buff * skb, unsigned int /en)	skb 为要使用的缓冲区,len 为要增加的数据长度	这个函数扩充缓冲区所使用的数据区。如果扩充后超过缓冲区总长度,内核会产生警告。函数返回的指针指向所扩充数据的第1字节
	skb_push	把数据加 到缓冲区 的开始	unsigned char * skb_push (struct sk_buff * skb, unsigned int /en);	skb 为要使用的缓冲区,len 为要增加的数据长度	这个函数扩充在缓冲区的开始处缓冲区所使用的数据区。如果扩充后超过缓冲区首部空间的总长度,内核会产生警告。函数返回的指针指向所扩充数据的第一个字节
	skb_pull	从缓冲区 的开始删 除数据	unsigned char * skb_pull (struct sk_buff * skb, unsigned int /en)	skb 为要使用的缓冲区,len 为要删除的数据长度	这个函数从链表开始处删除数据,把腾出的内存归还给首部空间。把指向下一个缓冲区的指针返回
	skb_headroo m	缓冲区首 部空闲空 间的字节 数	int <b>skb_headroom</b> (const struct sk_buff * <i>sk</i> b)	skb 为要检查的 缓冲区	返回&sk_buff 首部空闲空间 的字节数
	skb_tailroo m	缓冲区尾 部的空闲 字节数	int <b>skb_tailroom</b> (const struct sk_buff * <i>sk</i> b)	skb 为要检查的 缓冲区	返回&sk_buff 尾部空闲空间的字节数
	skb_reserve	调整头部 的空间	void <b>skb_reserve</b> (struct sk_buff * <i>sk</i> b, unsigned int / <i>e</i> n)	skb 为要改变的 缓冲区,len 为要 删除的字节数	通过减少尾部空间,增加一个空&sk_buff的首部空间。这仅仅适用于空缓冲区
	skb_trim	从 缓 冲 区 删除尾部	void <b>skb_trim</b> (struct sk_buff * <i>sk</i> b, unsigned int / <i>e</i> n);	skb 为要改变的缓冲区,len 为新的长度	通过从尾部删除数据,剪切缓 冲区的长度。如果缓冲区已经 处于指定的长度,则不用改变
	skb_orphan	使一个缓 冲区成为 孤儿	void <b>skb_orphan</b> (struct sk_buff * <i>sk</i> b);	skb 是要成为孤 儿的缓冲区	如果一个缓冲区当前有一个拥有者,我们就调用拥有者的析构函数,使 skb 没有拥有者。该缓冲区继续存在,但以前的拥有者不再对其"负责"
	skb_queue_p urge	使一个链 表空	void <b>skb_queue_ purge</b> (struct sk_buff_head * //st)	list 为要腾空的链表	删除在&sk_buff 链表上的所有缓冲区。这个函数持有链表锁,并且是原子的
					续表
套	函数名	功能	函数形成	参数	描述

接	dev_alloc_s	为发送分	struct sk_buff *	length 为要分配	
字缓冲区	kb	和 配 skbuff	dev_alloc_skb (unsigned int /ength)	nength 为委分配的长度	予配一个新的dsk_bull,并赋予它一个引用计数。这个缓冲区有未确定的头空间。用户应该分配自己需要的头空间。
函数					如果没有空闲内存,则返回 NULL。尽管这个函数是分配内 存,但也可以从中断来调用
	skb_cow	当需要时 拷贝 skb 的首部	struct sk_buff * skb_cow (struct sk_buff * skb, unsigned int headroom)	skb 为要拷贝的 缓冲区,headr- oom 为需要的头 空间	如果传递过来的缓冲区缺乏 足够的头空间或是克隆的,则 该缓冲区被拷贝,并且附加的 头空间变为可用。如果没有空 闲的内存,则返回空。如果缓 冲区拷贝成功,则返回新的缓 冲区,否则返回已存在的缓冲 区
	skb_over_pa nic	私有函数	void <b>skb_over_ panic</b> (struct sk_ buff * <i>sk</i> b, int <i>s</i> z, void * <i>her</i> e)	skb 为缓冲区 ,sz 为大小 , here 为 地址	用户不可调用
	skb_under_p anic	私有函数	void <b>skb_under_ panic</b> (struct sk_ buff * skb, int sz, void * here)	skb 为缓冲区 ,sz 为大小 , here 为 地址	用户不可调用
	alloc_skb	分配一个 网络缓冲 区	struct sk_buff * alloc_skb (unsig- ned int size, int gfp _mask)	size 为要分配的 大小 , gfp_mask 为分配掩码	分配一个新的&sk_buff。返回的缓冲区没有 size 大小的头空间和尾空间。新缓冲区的引用计数为 1。返回值为一缓冲区,如果失败则返回空。从中断分配缓冲区,掩码只能使用GFP_ATOMIC的 gfp_mask
	kfree_skb	私有函数	void <b>kfree_skb</b> (struct sk_buff * <i>sk</i> b)	skb 为缓冲区	释放一个 sk_buff。释放与该 缓冲区相关的所有事情,清除 状态。这是一个内部使用的函 数,用户应当调用 kfree_skb
	skb_clone	复制一个 sk_buff	struct sk_buff * skb_clone (struct sk_buff * skb, int gfp_mask)	skb 为要克隆的 缓 冲 区 , gfp_mask 为分配 掩码	复制一个&sk_buff。新缓冲区不是由套接字拥有。两个拷贝共享相同的数据包而不是结构。新缓冲区的引用计数为 1。如果分配失败,函数返回NULL,否则返回新的缓冲区。如果从中断调用这个函数,掩码只能使用 GFP_ATOMIC 的gfp_mask

续表

	函数名	功能	函数形成	参数	描述
套接字缓冲区函数	skb_copy_ex pand	拷贝并扩 展 sk_buff	struct sk_buff * skb_copy_expand (const struct sk_buff * skb, int  newheadroom, int newtailroom, int gfp_mask);	skb 为要接区 ,newhead-room 为	既拷贝&sk_buff 也拷贝其数据,同时分配额外的空间。当调用者希望修改数据并需要对私有数据进行改变,以及给新的域更多的空间时调用该函数。失败返回NULL,成功返回指向缓冲区的指针。回的缓冲区其引用计数为1。如果从中断调用,则必须传递的优先级为GFP_ATO-MIC

# 7.网络设备支持

	函数名	功能	函数形成	参数	描述
	init_ether dev	注册以太网设备	truct net_device * init_etherdev (struct net_device * dev, int sizeof_priv)	dev 为	用以太网的通用值填充这个结构的域。如果传递过来的dev为NULL,则构造一个新的结构,包括大小为sizeof_priv的私有数据区。强制将这个私有数据区在32字节(不是位)上对齐
驱动程序的	dev_add_pa ck	增加数据 包处理程 序	void dev_add_ pack (struct packet_type * pt)	pt 为数据包类型	把一个协议处理程序加到网络栈,把参数传递来的 &packet_type链接到内核链表中
支持	dev_remove _pack	删除数据包处理程序	void dev_remove _pack (struct packet_type * \( \rho t \)	pt 为数据包类型	删除由 dev_add_pack 曾加到内核的协议处理程序。把 &packet_type 从内核链表中删除,一旦该函数返回,这个结构还能再用
	dev_get_ by_name	根据名字 找设备	struct net_device *dev_get_by_ name (const char * name);	name 为要查找的 名字	根据名字找到一个接口。必须在 RTNL 信 号 量 或dev_base_lock 锁的支持下调用。如果找到这个名字,则返回指向设备的指针,如果没有找到,则返回 NULL。引用计数器并没有增加,因此调用者必须小心地持有锁

	函数名	功能	函数形成	参数	描述
驱动程序的支持	dev_get	测 试 设 备 是否存在	int dev_get (const char * name)	name 为要测试的 名字	测试名字是否存在。如果找到则返回真。为了确保在测试期间名字不被分配或删除,调用者必须持有 rtnl 信号量。这个函数主要用来与原来的驱动程序保持兼容
	dev_get_ by_index	根据索引 找设备	struct net_device *dev_get_by index (int ifindex)	ifindex 为设备的索引	根据索引搜索一个接口。如果没有找到设备,则返回 NULL,找到则返回指向设备的指针。该设备的引用计数没有增加,因此调用者必须小心地关注加锁,调用者必须持有 RTNL信号量或 dev_base _lock 锁
	dev_get_by _index	根据名字 找设备	struct if index 为说 net_device * dev_get_by_ index (int if index)		根据索引搜索一个接口。如果没有找到设备,则返回 NULL,找到则返回指向设备的指针。所返回设备的引用计数加 1,因此,在用户调用 dev_put 释放设备之前,返回指针是安全的
	dev_alloc_ name	为设备分配一个名字	int dev_alloc_ name (struct net_device * dev, const char * name)	dev 为设备 ,name 为格式化字符 串。	传递过来一个格式化字符串,例如 Itd,该函数试图找到一个合适的 id。设备较多时这是很低效的。调用者必须在分配名字和增加设备时持有dev_base或 rtnl锁,以避免重复。返回所分配的单元号或出错返回一个复数
	dev_alloc	分配 一 个 网络设备 和名字	struct net_device * dev_alloc (const char * name, int * err)	name 为格式化字符串 ,err 为指向错误的指针	传递过来一个格式化字符串,例如 Itd,函数给该名字分配一个网络设备和空间。如果没有可用内存,则返回 NULL。如果分配成功,则名字被分配,指向设备的指针被返回。如果名字分配失败,则返回 NULL,错误的原因放在err指向的变量中返回。调用者必须在做这一切时持有 dev_base 或RTNL锁,以避免重复分配名字
	netdev_sta te_change	设备改变状态	void netdev_state _change (struct net_device * dev)	name 为引起通告 的设备	当一个设备状态改变时调用该函数

续表

	函数名	功能	函数形成	参数	描述
	dev_open	为 使 用 而 准 备 一 个 接口	int dev_open (str- uct net_device * dev)	device 为要打开 的设备	以从低层到上层的过程获得一个设备。设备的私有打开函数被调用,然后多点传送链表被装入,最后设备被移到上层,并把NETDEV_UP信号发送给网络设备的notifierchain
					在一个活动的接口调用该函 数只能是个空操作。 失败则返 回一个负的错误代码
驱动程序的支持	dev_close	关闭一个 接口	int dev_close (struct net_device * dev)	dev 为要关闭的 设备	这个函数把活动的设备移到 关闭状态。向网络设备的 notifier chain 发送一个 NETDEV_GOING_DOWN。然后把 设备变为不活动状态,并最终 向 notifier chain 发 NETDEV_DOWN 信号
	register_n etdevice_n otifier	注 册 一 个 网 络 通 告 程序块	int register_ netdevice_noti fier (struct notifier_block * /b)	nb 为通告程序	当网络设备的事件发生时,注册一个要调用的通告程序。作为参数传递来的通告程序被连接到内核结构,在其被注销前不能重新使用它。失败则返回一个负的错误码
	unregister _netdevice _notifier	注销一个 网络通告 块	int unregister_ netdevice_noti fier (struct notifier _block * nb)	nb 为通告程序	取消由 register_netdevice _notifer 曾注册的一个通告程序。把这个通告程序从内核结构中解除,然后还可以重新使用它。失败则返回一个负的错误码
	dev_queue_ xmit	传送 一个 缓冲区	int <b>dev_queue_</b> <b>xmit</b> (struct sk_ buff * <i>sk</i> b)	skb 为要传送的 缓冲区	为了把缓冲区传送到一个网络设备,对缓冲区进行排队。调用者必须在调用这个函数前设置设备和优先级,并建立缓冲区。该函数也可以从中断中调用。失败返回一个负的错误码。成功并不保证帧被传送,因为也可能由于拥塞或流量调整而撤销这个帧
	netif_rx	把 缓 冲 区 传 递 到 网 络协议层	void <b>netif_rx</b> (struct sk_buff * <i>sk</i> b)	skb 为要传送的 缓冲区	这个函数从设备驱动程序接收一个数据包,并为上层协议的处理对其进行排队。该函数总能执行成功。在处理期间,可能因为拥塞控制而取消这个缓冲区。

	函数名	功能	函数形成	参数	描述
	register_g ifconf	注册一个 SIOCGIF处 理程序	<pre>int register_ gifconf (unsigned int family, gifconf _func_t * gifconf)</pre>	family 为地址 族 ,gifconf 为处 理程序	注册由地址转储例程决定的协议。当另一个处理程序替代了由参数传递过来的处理程序时,才能释放或重用后者
驱动程序的支持	netdev_set _master	建立主/ 从对	<pre>int netdev_set_ master (struct net_device * s/ave, struct net_ device * master)</pre>	slave 为从设备 , master 为 主 设 备。	改变从设备的主设备。传递 NULL 以中断连接。调用者必须 持有 RTNL 信号量。失败返回 一个负错误码。成功则调整引 用计数,RTM_NEWLINK 发送给 路由套接字,并且返回 0
	dev_set_al Imulti	更新设备 上多个计 数	void dev_set_all- multi (struct net_device * dev, int inc)	dev 为设备,inc 为修改者	把接收的所有多点传送帧增加到设备或从设备删除。当设备上的引用计数依然大于 0时,接口保持着对所有接口的监听。一旦引用计数变为 0,设备回转到正常的过滤操作。负的 inc值用来在释放所有多点传送需要的某个资源时减少其引用计数
	dev_ioctI	网络设备 的 ioct l	int dev_ioctl (unsigned int cmd, void * arg)	cmd 为要发出的 命令,arg为用户 空间指向 ifreq 结构的指针	向设备发布 ioct l 函数。这通常由用户空间的系统调用接口调用,但有时也用作其他目的。返回值为一个正数,则表示从系统调用返回,为负数,则表示出错
	dev_new_in dex	分配一个 索引	int <b>dev_new_</b> index ( <i>voi</i> d)	无	为新的设备号返回一个合适 而唯一的值。调用者必须持有 rtnl 信号量以确保它返回唯 一的值。
	netdev_fin ish_unregi ster	完成注册	int netdev_finish _unregister (struct net_device * dev)	dev 为设备	撤销或释放一个僵死的设备。 成功返回 0
	unregister _netdevice	从 内 核 删 除设备	int unregister_ netdevice (struct net_device * dev)	dev 为设备。	这个函数关闭设备接口并将 其从内核表删除。成功返回 0 , 失败则返回一个负数。

839 0 网 卡	ei_open	打开 / 初 始化网板	int ei_open (str- uct net_device * dev)	dev 为要初始化 的网络设备	尽管很多注册的设备在每次 启动时仅仅需要设置一次,但 这个函数在每次打开设备时 还彻底重新设置每件事。
	ei_close	关闭网络设备	int ei_close (str- uct net_device * dev)	dev 为要关闭的 网络设备	ei_open 的相反操作,在仅仅 在完成" ifconfig <devname> down"时使用</devname>
					续表
	函数名	功能	函数形成	参数	描述
839 0 网 卡	ethdev_ini t	初始化 8390 设备 结构的其 余部分	int ethdev_init (struct net_device * dev)	dev 为要初始化 的网络设备结构	初始化 8390 设备结构的其余部分。不要用init(),因为这也由基于 8390 的模块驱动程序使用
	NS8390_ini t	初始化 8390 硬件	void NS8390_init (struct net_device * dev, int startp)	dev 为要初始化的设备,startp为布尔值,非 0启动芯片处理。	必须持以锁才能调用该函数

# 8.模块支持

	函数名	功能	函数形成	参数	描述
模块装入	request_modul e	试图 表 内 核 模块	int request_mod- ule (const char * module_name)	module_name 为 模块名	使用用户态模块装入程序,从是一个模块。成功返回0,一个负数。注意,一个成功。注意,一个成功的装入并不意味着。即为在自己出错的现在。调用者必须检查。明用者必须检查的,而不是自动调用。
	call_usermode helper	启动一个用户态的应用程序	<pre>int call_usermod- ehelper (char * path, char ** argv, char ** envp);</pre>	path 为应用程序 的路径名,argv 为以空字符结束 的参数列表, envp 为以空字符 结束的环境列表	运行用户空间的一个应用程序。该应用程序被异步启动。它作为keventd的子进程来运行,并具有 root 的全部权能。Keventd 在退出时默默地获得子进程 必须从进程的上下文中调用该函数,成功返回 0,失败返回一个负数。

内部模块支持	inter_module_ register	注册一组 新的内部 模块数据	void inter_module _register (const char * im_name, struct module * owner, const void * userdata)	im_name 为确定 数据的任意一, 多据的不可能, wner 为的模块, 通常用 THIS_ MODULE , userdata 指向更 注册的任意用户 数据	检查 im_name 还没有被注册,如果已注册就发出"抱怨"。对新数据,则把它追加到inter_module_entry 链表。	
					续表	
	函数名	功能	函数形成	参数	描述	
	inter_module_ get	从另一模 块返回任 意的用户 数据	<pre>const void * inter_module_g et (const char * im_name)</pre>	im_name 为确定 数据的任意字符 串,必须唯一	如果 im_name 还没有注册 ,则 返回 NULL。增加模块拥有者的 引用计数 ,如果失败则返回 NULL ,否则返回用户数据	
内部模块支持	inter_module_ get_request	内部模块 自动调用 request_ module	const void * inter_module_g et_request (const char * im_name, const char * modname)	imname 为确定 数据的任意字符 串,必须唯一; modname 为期望 注册 m_name 的模 块	如果 inter_module_get 失败 , 调用 request_module ,然后重 试	
	inter_module_ put	释放来自 另一个模 块的数据	void inter_module _put (const char * im_name)	imname 为确定 数据的任意字符 串,必须唯一	如果 im_name 还没有被注册,则"抱怨",否则减少模块拥有者的引用计数	

# 9.硬件接口

 硬 件	函数名	功能	函数形成	参数	描述
L 型	Disable_irq _nosync	不用等待使一个irq无效	void inline disable_irq_n osync (unsigned int //q)	irq 为中断号	使所选择的中断线无效。使一个中断栈无效。与disable_irq不同,这个函数并不确保IRQ处理程序的现有实例在退出前已经完成。可以从IRQ的上下文中调用该函数。

	Disable_irq	等 待 完 成 使一个 i rq 无效		irq 为中断号	使所选择的中断线无效。使一个中断栈无效 这个函数要等待任何挂起的处理程序在退出之前已经完成。如果你在使用这个函数,同时还持有 IRQ 处理程序可能需要的一个资源,那么,你就可能死锁。要小心地从IRQ 的上下文中调用这个函数
	Enable_irq	启用 i rq的	void enable_irq (unsigned int /rq)	irq 为中断号	重新启用这条 IRQ 线上的中断处理。在 IRQ 的上下文中调用这个函数
	Probe_irq_m ask	扫 描 中 断线的位图	unsigned int probe_irq_mas k(unsigned long val)	val 为要考虑的中 断掩码	扫描 ISA 总线的中断线,并返回活跃中断的位图。然后把中断探测的逻辑状态返回给它以前的值
					续表
	函数名	功能	函数形成	参数	描述
MTR R 处 理	Mtrr_del	删除一个内存区类型	int mtrr_del (int reg, unsigned long base, unsigned lon- g size);	reg 为由 mtrr_add返回的 寄存器,base为物理基地址, size为内存区大小	如果提供了寄存器 reg,则base 和 size 都可忽略。这就是驱动程序如何调用寄存器。如果引用计数降到 0,则释放该寄存器,该内存区退回到缺省状态。成功则返回寄存器,失败则返回一个负数
PCI 支 持 库	pci_find_sl ot	从一个给 定的 PCI 插槽定位 PCI	struct pci_dev * pci_find_slot (unsigned int bus, unsigned int devfn)	bus 为所找 PCI 设 备所驻留的 PCI 总线的成员, devfn为 PCI 插槽 的成员	给定一个 PCI 总线和插槽号,所找的 PCI 设备位于 PCI 设备位于 PCI 设备的系统全局链表中。如果设备被找到,则返回一个指向它的数据结构,否则返回空

	pci_find_de vice	标识号开 始或继续 搜索一个 设备	struct pci_dev * pci_find_device (unsigned int vendor, unsigned int device, const struct pci_dev * from)	vendor 为要 id, 要 id, 要 id, 可 PCI	循环搜索已知 PCI 设备的链表。如果找到与 vendor 和device 匹配的 PCI 设备,则返回指向设备结构的指针,否则返回 NULL 给 from 参数传递 NULL 参数则开始一个新的搜索,否则,如果 from 不为空,则从那个点开始继续搜索
	pci_find_cl ass	开始或继 续搜索一 个设备	struct pci_dev * pci_find_class (unsigned int class, const struct pci_dev *  from)	class:根据类别 名称搜索 PCI 设 备 Previous:在搜索 着找到的 PCI 设 备,对于新的搜索则为 NULL	循环搜索已知 PCI 设备的链表。如果找到与 class 匹配的 PCI 设备,则返回指向设备结构的指针,否则返回 8 结构的指针,否则返回 NULL 给 from 参数传递 NULL 参数 则开始一个新的搜索,否则, 如果 from 不为空,则从那个 点开始继续搜索
	pci_find_ca pability	的权能	<pre>int pci_find_ capability (struct pci_dev * dev, int cap)</pre>	dev 为要查询的 PCI 设备 , cap 为 权能取值	断定一个设备是否支持给定 PCI 权能。返回在设备 PCI 配 置空间内所请求权能结构的 地址,如果设备不支持这种 权能,则返回 0
	<u> </u>		1		
PCI 支	函数名	功能	函数形成	参数	描述
支持 库	pci_set_pow er_state	设置一个设备电源管理的状态	<pre>int pci_set_ power_state (struct pci_dev * dev, int new_state)</pre>	dev 为 PCI 设备 , new_state 为新的 电源管理声明 (0 == DO, 3 == D3 等)	设置设备的电源管理状态。 对于从状态 D3 的转换,并不像想象的那么简单,因为很多设备在唤醒期间忘了它们的配置空间。返回原先的电源状态
	pci_save_st ate	保存设备 在挂起之 前PCI的配 置空间	int pci_save_ state (struct pci_dev * dev, u32 * buffer)	dev 为我们正在处 理的 PCI 设备, buffer 为持有配 置空间的上下文	缓冲区必须足够大,以保持整个 PCI 2.2 的配置空间(>=64 bytes)。

前对设备 低级代码 如果设备 。小心,
低级代码 如果设备
以表明系 备。这仅 控制(如
在设备的 以产生 PM能力, 设备支持 ,但不能 果操作成
0 和以前 gions 成 存。只有 用都停止
odev 相关 记,设备 name 保留 戏功返回, 内的任何 回 EBUSY, 言息
续表
动程序链 结构,的 呕动的的的 程理理的 记为无驱
5

	pci_insert_ device	插入一个 热插拔设 备	void pci_insert_ device (struct pci_dev * dev, struct pci_bus * bus)	dev 为要插入的设备,bus 为 PCI 总线,设备就插入到该总线	把一个新设备插入到设备列表,并向用户空间(/sbin/hotplug)发出通知
	pci_remove_ device	删除一个 热插拔设 备	void pci_rem- ove_device (struct pci_dev * dev)	dev 为要删除的设 备	把一个新设备从设备列表删除 , 并 向 用 户 空 间 (/sbin/hotplug)发出通知。
•	pci_dev_dri ver	获得一个 设备的 pci_drive r	struct pci_driver * pci_dev_ driver (const struct pci_dev * dev)	dev 为要查询的设备	返回合适的 pci_driver 结构,如果一个设备没有注册的驱动程序,则返回 NULL
	pci_set_mas ter	为设备 dev 启 用 总 线 控制	void pci_set_ master (struct pci_dev * dev)	dev 为要启用的设 备	启用设备上的总线控制,并 调用 pcibios_set_master 对 特定的体系结构进行设置
	pci_setup_d evice	填 充 一 个 类 和 息	int pci_setup_ device (struct pci_dev * dev)	dev 为要填充的设 备结构	用有关设备的商家、类型、 内存及 10 空间地址, IRO 线 等初始化设备结构。在 PCI 子系统初始化时调用该函 数。成功返回 0,设备类型未 知返回-1

## 10.块设备

函数名	功能	函数形式	参数	描述	其他		
blk_clean up_queue	当不用 事 事 求 , 所 , 解 个 request_ queue_t	一个请 blk_cleanup_ 的请求队列 队 列 queue , 释放 (request_que		blk_cleanup_queue 与 blk_init_ queue 是成对出现的。应该在释放请求队列时调用该函数;典型的情况是块设备正被注销时调用。该函数目前的主要任务是释放分配到队列中所有的 struct request 结构	低级驱动程 序有希廷任 生 要 的 重 求。		
函数名	功能	函数形式	参数	描述	其他		

b1k_queue	指明请求 队列可可 是活跃的	void blk_que- ue_headactiv e (request_que ue_t * q, int active)	q 请的ive 为的ive 本 为的ive 本 以 以 对 为 , , , , 表 表 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	块设备驱动程序可以选定把当前活动请求留在请求队列,只有在请求完成时才移走它。队列处理例程为安全起见把这种情况假定为缺省值,并在请求被撤销时,将不再在合并或重新组织请求时包括请求队列的头	
_headacti ve				从队列移走请求,它就可以在合并和重新安排中包含队列头。这可以通过以 act ive 标志为 0 来调用 blk_queue_headact ive	
				如果一个驱动程序一次处理多个请求,它必须从请求队列移走他们(或至少一个)	
				当一个队列被插入 ,则假定该队 列头为不活跃的	
blk_queue _make_req uest	为 设 会 个 make_req uest 数	void blk_que- ue_make_requ est (request_ queue_t * q, make_request _fn * mfn)	q 为各的,mfn 分替函数	把 buffer_heads 结构传递到设备驱动程序的常用方式为让驱动程序把请求收集到请求队列,然后让驱动程序准备就绪时把请求从那个队列移走。这种方式对很多块设备驱动程序很有效。但是,有些块设备(如虚拟设备md或 lvm)并不是这样,而是把请求直接传递给驱动程序,这可以通过调用 blk_queue_make_request()函数来达到	按操程够理存区过km个射调 crokn,以作序恰在",调p 内, encokn,的必用获 或 te 是创作的必当"的这用获核通 在创个方驱须地高缓是 b 得 通 在创户工动能处内冲通 」一映过用 常建
blk_init_ queue	为块设备 的使用作 者以列	void blk_init_ queue (request _queue_t * q, request_fn_p roc * rfn)	q 为要初始 化的请求为 明请求为明 用的函数	如果一个块设备希望使用标准的请求处理例程,就调用该函数。当请求队列上有待处理的请求时,调用 rfn 函数	blk_init_q ueue 函 blk_cleanu p_queue 块 Blk_cleanu p_queue 块 明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明

					续表
函数名	功能	函数形式	参数	描述	其他
generic_m ake_reque st	形成块设备的 I/0 请求	void generic_ make_request (int rw, struct buffer_head * bh)	rw为I/O操作 的类型,即 READ、WRITE 或 READA, bh 是内存和 磁盘上的缓 冲区首部	READ 和 WRITE 的含义很明确,READA 为预读。该函数不返回任何状态。请求的成功与失败,以及操作的完成是由bh->b_end_io递送的	
submit_bh	类似于上 一个函数	void submit_ bh (int rw, struct buffer_ head * bh)	rw为I/O操作 的类型,即 READ、WRITE 或 READA, bh为描述I/O 的 buffer_ head	该函数与与 generic_make_ request 的目的非常类似,但 submit_bh 做更多的事情。	
II_rw_blo ck	对块设备的低级访问	void II_rw_ block (int rw, int nr, struct buffer_head * * bhs)	rw 为 READ、WRITE 或 READA, nr 为数 组 中 buffer_head s 的个数,bhs 为 指 向 buffer_head s 的数组	对普通文件的读 / 写和对块设备的读 / 写,都是通过调用该函数完成的	所有的缓冲 区必须是针 对同一设备 的

# 11.USB 设备

函数名	功能	函数形成	参数	描述
usb_regis ter	注册一个 USB设备	Int usb_register (struct usb_driver * new_driver)	new_driver 为 驱 动程序的 USB操作	注册一个具有 USB 核心的 USB 驱动程序。只要增加一个新的驱动程序,就要扫描一系列独立的接口,并允许把新的驱动程序与任何可识别的设备相关联,成功则返回0,失败则返回一个负数
usb_scan_ devices	扫描所有未 申明的 USB 接口	Usb_scan_devic es ( void)	无	扫描所有未申明的 USB 接口,并通过 "probe"函数向它们提供所有已注册的 USB 驱动程序。这个函数将在 usb_register()调用后自动地被调用
usb_dereg ister	注销一个 USB驱动程 序	Usb_deregister (struct usb_driver * driver)	Driver 为要注 销的驱动程序 的 USB 操作	从 USB 内部的驱动程序链表中取消指 定的驱动程序
usb_alloc _bus	创建一个新的 USB 宿主 控制器结构	Struct usb_bus  * usb_alloc_bus (struct	op 为指向 struct usb_operation s的指针,这是	创建一个 USB 宿主控制器总线结构 ,并 初始化所有必要的内部对象(仅仅由 USB 宿主控制器使用 )。如果没有可用 内存 , 则返回 NULL

## 附录 A Linux 内核 API

		usb_operations * op)	一个总线结构	
				续表
函数名	功能	函数形成	参数	描述
usb_free_ bus	释放由总线 结构所使用 的内存	Void usb_free_ bus (struct usb_bus * bus)	无	(仅仅由 USB 宿主控制器驱动程序使用)
usb_regis ter_bus	注 册 具 有 usb 核心的 USB 宿主控 制器	Void usb_register _bus (struct usb_bus * bus);	bus 指向要注 册的总线	仅仅由 USB 宿主控制器驱动程序使用