EDAM V3.4

EDAM 普通员工使用手册

employee / dept_manager / auditor

企业全格式数字资产防泄密系统 · 版本 v3.4 · 2026-11-05

> 适用对象：已分配 `employee` / `dept_manager` / `auditor` 角色的 EDAM 用户
> 文档版本：v3.4 / 2026-11-05
> 配套：管理员使用手册

1. 系统简介

EDAM（Enterprise Digital Asset Management）= 企业数字资产防泄密系统。

你作为普通员工，登录后能做的核心 3 件事： 1. 查看 别人上传的视频/文档（受密级和部门权限限制） 2. 播放 视频（带动态明水印，记录“何时何 IP 看了什么”） 3. 预览 文档（PDF 自动加水印，同样记录留痕）

> ⚠ v3.4 起，普通员工不能上传、不能删除。 资产入库是受控动作 —— 谁有权往密级体系里写东西，比谁能读更要紧。 需要上传或删除，请联系部门管理员。

你的水印会随你登录身份变化（看的人不同，水印里的人名不同）。

2. 登录

2.1 访问入口

- 测试环境：`http://192.168.10.2:5173/`（Vite dev server）
- 正式环境：`http://<你的EDAM域名>/`

2.2 登录步骤

1. 打开首页 → 自动跳 `/login`
2. 输入：
   - 工号（如 `E000001`）
   - 密码（首次登录 admin 默认 `admin123`，登录后必须修改）
3. 勾选「记住账号」→ 下次自动填工号（不保存密码，安全）

4. 点「登录」

> 会话超时：10 分钟无操作后 token 过期，刷页面自动跳回 /login。

2.3 登录失败常见原因

提示	原因	解决
工号或密码错误	密码错 / 工号输错	重输 / 找回密码
账号已锁定	连续 5 次密码错	30 分钟后自动解锁；或找管理员重置
账号已禁用	status=2	联系管理员

3. 界面导览

登录后看到左侧菜单栏（只显示你有权限的菜单）：

```
仪表板 / 视频 / 文档 / 水印溯源 / 设置
```

普通员工看到以上 5 个菜单。管理员额外有「外发审批 / 审计日志 / 角色权限」。

> 「设置」对所有登录用户开放 —— 你可以在那里改自己的密码。

4. 仪表板（首页）

打开后默认进入。显示 4 个统计卡 + 系统欢迎语。

卡片	含义
视频总数	系统现存视频数（含所有密级）
文档总数	系统现存文档数
待审批	等待审批的外发申请数（普通员工通常为 0，看不到申请流程）
今日登录	今天所有用户登录累计次数

5. 视频管理

5.1 查看视频列表

左侧「视频」→ 看到所有你能访问的视频（按密级 / 部门过滤）。

列	说明
ID	视频 ID
标题	视频名称
类型	L1 公开 / L2 内部 / L3 机密 / L4 绝密
时长	视频秒数（来自 ffprobe，导入后 30 秒内生成）
大小	字节数（MB）
状态	pending（待转码）/ processing（转码中）/ ready（可播）/ failed（失败）

5.2 播放视频

1. 列表点「播放」→ 跳 `/videos/{id}`
2. 自动 HLS 播放（mp4 切片成 .ts 段 + AES 加密）
3. 水印叠加：屏幕右下角小字 “EDAM {工号} 视频 {id} {时间戳}”
4. 播放期间记 `preview` 审计日志（IP / UA / 视频 ID）

6. 文档管理

6.1 查看文档列表

左侧「文档」→ 表格：标题 / 类型 / 大小 / 水印状态 / 预览状态 / 上传时间。

类型 code	含义
`docx`	Word
`xlsx`	Excel
`pptx`	PowerPoint
`pdf`	PDF
`image`	PNG / JPG / GIF

6.2 预览文档（重点功能）

1. 文档行 → 「预览」按钮
2. 弹窗：
   - PDF：iframe 内嵌，浏览器原生渲染
   - Office（docx/xlsx/pptx）：弹提示 + 「下载 / 新窗口打开」按钮（前端无法直接渲染 Office，需客户端软件打开）

- 图片：iframe 内嵌

3. 服务端动态水印：无论 PDF 还是图，下载前都会烧入当前预览者的工号 + 时间戳
   - 截图下载传播 → 水印随预览者走 → 事后审计能追责
4. 预览时记 `preview` 审计日志

7. 水印溯源

左侧「水印溯源」→ 看到所有水印记录（你作为创建者 / 预览者）。

列	含义
资源	视频 N / 文档 M
烧入时间	当时跑 FFmpeg / PDFBox 的时间
水印内容	“EDAM {工号} 视频/文档 {id} {ts}”

这页用于事后追溯：“这份资料是 X 月 X 日 Y 员工 Z IP 看的”。

8. 设置

左侧「设置」→ 3 个 Tab：

8.1 个人信息

查看工号 / 姓名 / 邮箱 / 当前角色。只读，要改联系管理员。

8.2 密码修改

- 输入旧密码 + 新密码 + 确认密码
- 后端校验旧密码 + bcrypt 编码新密码 + 更新 `must_change_password=0`

8.3 系统配置（仅 admin / 部门管理员可见）

- L3 强制 MFA / 会话超时 / 文件大小上限 等
- 普通员工看不到这个 Tab（但「设置」页面本身你进得去 —— 改密码不受角色限制）

9. 快捷操作 / 高频问题

Q: 我没有「上传」按钮了?

- v3.4 起普通员工不再能上传。这是有意的：资产入库是受控动作， 密级、责任人、外发链路都从这一步开始生效。

- 需要上传或删除，请联系部门管理员。

Q: 上传视频 / 文档后多久能用？（部门管理员适用）

- 上传成功 → 后端返 202（pending）
- Worker 跑 FFmpeg（30 秒 ~ 3 分钟，看视频长度）
- 完成后前端自动弹“可播放”通知
- 列表状态从 `pending` → `processing` → `ready`

Q: 我没看到"外发审批"菜单?

- 只有 `dept_manager` 角色有审批权，普通员工看不到

Q: 误删除文档 / 视频能找回吗?

- 普通员工没有删除入口，不会误删。
- 部门管理员误删了：软删除（status=2 禁用）→ 不物理删除， 联系管理员用 `sys_user_role` 直接改 `status=1` 恢复（仅 admin）

Q: 能不能下载原始文件?

- PDF / 图片 预览会烧水印，下载的是带水印版
- 视频 走 HLS 流，不能直接下载（防截屏传播）
- 原始文件只能通过管理员审批后外发（外发审批模块）

10. 安全提示（请仔细阅读）

1. 不要 在浏览器保存密码（EDAM 不提供“记住密码”功能，仅记账号）
2. 不要 在公共电脑登录
3. 不要 分享工号 / 密码
4. 不要 试图绕过水印（截图传播可被审计追责）
5. 及时 退出登录（右上角用户菜单 → 退出）
6. 异常 看到敏感资料立即报 IT

11. 常见问题

Q1: 登录后看不到菜单?

→ 检查你的角色（右上角用户菜单 → 我的角色）。普通员工应有 `employee` 角色。

Q2: 上传文件 413 错误？（部门管理员适用）

→ 文件超过 8GB（视频）或 50MB（文档）。压缩后再传。

Q3: 视频转码失败？（部门管理员适用）

→ 通常是源文件损坏或编码特殊。找管理员手工转码后用 FFmpeg push 走内部接口。

Q4: 工号 / 密码忘了？

→ 联系管理员重置。不要 在聊天里发密码。

Q5: 移动端能用吗？

→ 当前 PC only。响应式布局适配小屏，但功能按桌面设计。

12. 联系

- IT 支持：`support@edam.local` 或 OA 系统提单
- 紧急安全事件：`security@edam.local`（24h）
- 工单 SLA：紧急 2h，普通 8h