Enunciado:

- a) ¿Cuántos bits son necesarios para codificar todos los enteros entre -1023 y +1023 (en codificación binaria natural con bit de signo)?
- b) Calculad el código Rice de todos los enteros N entre -1023 y +1023 con M = 32.
- ¿Para qué rango de valores de N, el código Rice requiere *menos bits* que la codificación binaria natural con bit de signo necesaria para representar todo el rango entre -1023 y +1023? Si la mayoría de datos a codificar pertenecen a este rango (rango de entrada óptima), el uso de código Rice será aconsejable (habrá ahorro de bits) ¿Cuál es el máximo ahorro de bits?
- ¿Para qué valor de M el rango de entrada óptima se extiende entre -255 y +255?
 ¿Cuál es el máximo ahorro de bits ahora?
- ¿Cuál es el mayor valor de M que permite lograr un máximo ahorro de hasta 6 bits?
 ¿Cuál es el rango de entrada óptima ahora?

Consejo: implementad un codificador Rice en Java


(subir resolución a campus virtual antes de 22 nov 2010)

(este ejercicio puntuará como el Ej AvCont 4(a))



Solución


- ¿Cuántos bits son necesarios para codificar todos los enteros entre -1023 y +1023 (en codificación binaria natural con bit de signo)?
- b) Calculad el código Rice de todos los enteros N entre -1023 y +1023 con M = 32.
- ¿Para qué rango de valores de N, el código Rice requiere *menos bits* que la codificación binaria natural con bit de signo necesaria para representar todo el rango entre -1023 y +1023? Si la mayoría de datos a codificar pertenecen a este rango (rango de entrada óptima), el uso de código Rice será aconsejable (habrá ahorro de bits) ¿Cuál es el máximo ahorro de bits?





Solución


¿Para qué valor de M el rango de entrada óptima se extiende entre -255 y +255? ¿Cuál es el máximo ahorro de bits ahora?





Solución

¿Cuál es el mayor valor de M que permite lograr un máximo ahorro de hasta 6 bits?
 ¿Cuál es el rango de entrada óptima ahora?





Solución

Fórmulas generales para la elección de M:

• El máximo ahorro de bits se encuentra para el código del número cero "0".


Ahorro_bits =
$$\#bits_{bin-natural}$$
 - $\#bits_{codigoRice(M)de0}$ = $log_2(rangoN)$ - $[1+1+log_2(M)]$

Sode Length (bits)

• El valor "x" límite del rango óptimo de valores de entrada se encuentra con:

 $\log_{2}(\text{rangoN}) \ge 1 + \text{x/M} + 1 + \log_{2}(\text{M})$ $\log_{2}(\text{rangoN/M}) \ge 2 + \text{x/M}$ $\log_{2}[\text{rangoN/M}] \ge \log_{2}(4) + \text{x/M}$ $\log_{2}[\text{rangoN/(4M)}] \ge \text{x/M}$

 $x \le M \cdot log_2[rangoN/(4M)]$




(ojo: operaciones en aritmética de enteros!)


Ej AvCont-5

Solución

Ejemplo práctico:

- Sonido de "Inicio de Windows":
 - · convertido a un solo canal
 - volumen ajustado para restringir datos entre -1023 y +1023





M value

2500

2000

1500

< N > = -0.024

 $\sigma_{_{\rm N}} = 141.95$

