شبیهسازی رایانهای در فیزیک تمرین هفتم: مدل آیزینگ

سینا معمر ۹۵۱۰۲۳۱۶ ۱۹ شهریور ۱۴۰۰

۱ شبیهسازی مدل آیزینگ

کد این بخش را در فایل Ising2D میتوان مشاهده نمود. در این فایل دو کلاس Ising2D و RenderData وجود دارد که هر یک در ادامه توضیح داده خواهند شد.

برای ایجاد یک مدل آیزینگ باید ابتدا یک object از کلاس Ising2D به طول و پارامتر J دل خواه بسازیم. در این حالت دمای سیستم بینهایت فرض میشود و یک شبکهی تصادفی از اسپینهای بالا و پایین میسازیم. انرژی و مغناطش کلی شبکه را نیز حساب کرده و در متغیرهایی ذخیره میکنیم. بعد از ساختن شبکه نوبت به تحول شبکه برای رسیدن به دمای مورد نظر از طریق روش متروپولیس-مونت کارلو است. برای این کار باید تابع render را با دمای و تعداد نمونههای معتبر دلخواه صدا بزنیم. باید توجه کرد که دما به طور پیشفرض به صورت دمای کاهیده در واحد در نظر گرفته می شود. برای تغییر آن به حالت دمای عادی، باید reduced_unit=False را به ورودی تابع بدهیم. $\frac{J}{K_b}$ رُوش کار این تابع به این صورت است که ابتدا به اندازهی 100 قدم مونت کارلو جلو می رود و انرژیها را در یک لیست ذخیره میکند. برای انجام قدمهای مونت کارلو باید تابع monte_carlo_move_ را صدا بزنیم. این تابع به تعداد خانهها جفت اعداد رندوم در بازهی اندیس شبکه تولید میکند و در هر مرحله با استفاده از تابع diff_energy_ تغییر انرژی حاصل از تغییر اسپین این خانه را پیدا می کند. اگر این تغییر انرژی کمتر از صفر بود و یا اگر عدد رندوم تولید شده کمتر از احتمال متناسب با این تغییر انرژی بود، اسپین این خانه را معکوس میکند و انرژی کل را به اندازهی تغییر انرژی حساب شده، زیاد می کند. پس از آن 100 قدم، با استفاده از تابع relaxation_time_ زمان واهلش را حساب مي كنيم. اگر اين زمان بيشتر از 100 بود، به اندازه اختلاف آنها دوباره قدم مونت كارلو برداشته و همين روند را تکرار میکنیم تا در نهایت زمان واهلش پایدار شود. سپس سراغ مرحلهی نمونهگیری میرویم. در این مرحله به تعداد نمونههای خواسته شده قدم مونت کارلو برداشته و در هر قدم انرژی، مغناطش و طول همبستگی مکانی را در لیست متناظر با خودشان ذخیره می کنیم. برای محاسبهی طول همبستگی مکانی از تابع spatial_correlation_length استفاده می کنیم. در انتها پایداری انرژیهای به دست آمده را با تابع equilibrium_time_ حساب می کنیم. اگر جواب به پایداری نرسیده باشد نمونهگیری را دوباره تکرار میکنیم ولی در صورتی که به پایداری رسیده باشیم، به اندازهی زمان پایداری به دست امده دوباره نمونه می گیریم و جایگزین نمونههای اولیه می کنیم. در اخر یک object از کلاس RenderData با اطلاعات شبکه و کمیات حساب شده میسازیم و آن را به عنوان خروجی برمی گردانیم. کلاس RenderData حاوی تمام اطلاعات مشخص کننده ی شبکه از جمله دما، طول، J، انرژیها، مغناطشها و طولهای همبستگی حساب شده است. این کلاس همچنین شامل توابعی برای حساب کردن میانگین متغیرها و خطای آنها است. همچنین می توان با صدا زدن تابع save اطلاعات را به صورت یک فایل با فرمت npy. ذخیره کرد و بعدا با استفاده از تابع load این اطلاعات را خواند و تحلیل نمود.

۲ رفتار کمیتهای ماکروسکوپی شبکه بر حسب دما برای طولهای مختلف

برای این کار باید تابع calc_ising_macro_quantities را از فایل q1.py با طولها، بازه ی دمایی و تعداد نمونههای دلخواه صدا بزنیم. این تابع برای هر طول و هر دما با تعداد نمونههای خواسته شده، تابع render مدل آیزینگ را صدا میزند و دادههای حاصل را در یک فایل با فرمت npy. ذخیره میکند. در نهایت این دادهها را که شامل کمیات

مده را در کنیم. نمودارهای به دست آمده را برای همه طولها در یک نمودار رسم می کنیم. نمودارهای به دست آمده را در شکلهای ۱ تا ۵ می توان مشاهده نمود. شکلهای ۱ تا ۵ می توان مشاهده نمود.

میانگین انرژی اسپین همان طور که در شکل ۱ دیده می شود، این کمیت در ابعاد مختلف شبکه، رفتار بسیار مشابهی دارد و منحنی ها تقریبا روی هم قرار گرفته اند. علاوه بر این طبق انتظاری که از قبل داشتیم، در دماهای پایین به دلیل هم جهت شدن اسپینها، اسپینها پایین ترین انرژی ممکن که 2—است را پیدا می کنند. هم چنین در دماهای بالا به دلیل تصادفی شدن جهت گیریها، میانگین انرژی به صفر میل می کند. علاوه بر این مشاهده می شود که حول دمای بحرانی شیب نمودار افزایش شدید پیدا می کند.

میانگین مغناطش اسپین همان طور که در شکل ۲ دیده می شود، این کمیت در دماهای بالاتر از دمای بحرانی مقداری نزدیک به صفر و در دماهای کم تر از آن به 1 میل می کند. که این با شهود کلی ما سازگار است. زیرا در دماهای بالا به علت تصادفی بودن جهت گیری، مغناطش خالصی نخواهیم داشت ولی در دماهای پایین به دلیل هم جهت شدن اسپینها، به حداکثر مقدار ممکن خواهیم رسید. هم چنین مشاهده می شود که در نزدیکی دمای بحرانی منحنی رفتار نمایی از خود نشان داده و با شیب زیادی شروع به رشد می کند. در دماهای دور از دمای بحرانی نیز طول های مختلف رفتار یکسانی را از خود نشان می دهند.


ظرفیت گرمایی اسپین همانطور که در شکل ۳ مشاهده می شود، این کمیت در دماهای بالا و پایین نسبت به دمای بحرانی، به صفر میل می کند و در دمای بحرانی شاهد رشد نمایی آن هستیم. به دلیل محدود بودن ابعاد شبکه ماکزیمم مقدار آن محدود خواهد بود ولی در حالت حدی، مقدار آن در دمای بحرانی به بی نهایت میل خواهد کرد. در دماهای دور از دمای بحرانی نیز طولهای مختلف رفتار یکسانی را از خود نشان می دهند.


پذیرفتاری مغناطیسی اسپین همانطور که در شکل ۴ مشاهده میشود، این کمیت در دماهای بالا و پایین نسبت به دمای بحرانی، به صفر میل میکند و در دمای بحرانی شاهد رشد نمایی آن هستیم. به دلیل محدود بودن ابعاد شبکه ماکزیمم مقدار آن محدود خواهد بود ولی در حالت حدی، مقدار آن در دمای بحرانی به بینهایت میل خواهد کرد. در دماهای دور از دمای بحرانی نیز طولهای مختلف رفتار یکسانی را از خود نشان میدهند.

طول همبستگی مکانی همان طور که در شکل ۵ مشاهده می شود، این کمیت در دماهای بالا و پایین نسبت به دمای بحرانی، به صفر میل می کند و در دمای بحرانی شاهد رشد نمایی آن هستیم. که این رفتار با شهود ما نیز سازگار است. زیرا در دماهای بالا به دلیل تصادفی بودن جهتگیری اسپینها، آنها مستقل از یکدیگر عمل می کنند. هم چنین در دماهای پایین نیز به علت کم بودن افت و خیز اسپینها، تغییر جهت یک اسپین روی اسپینهای کناری تاثیری نخواهد داشت، به همین دلیل طول هم بستگی مکانی در این دو حالت به صفر میل خواهد کرد. به دلیل محدود بودن ابعاد شبکه ماکزیمم مقدار آن محدود خواهد بود ولی در حالت حدی، مقدار آن در دمای بحرانی به بینهایت میل خواهد کرد. در دماهای دور از دمای بحرانی نیز طولهای مختلف رفتار یکسانی را از خود نشان می دهند.

۳ روش بهینه برای تغییر دمای سیستم در شبیهسازی


در مدل آیزینگ اگر $T \gg T_c$ باشد، هیچ همبستگیای بین اسپینها وجود نخواهد داشت و هر اسپین به طور تصادفی خواهیم در یک جهت قرار خواهد گرفت. و جهت آن نیز به سرعت تغییر خواهد کرد در نتیجه یک شبکه تصادفی خواهیم دن داشت. در صورتی هم که $T \gg T$ باشد، اسپینها دوباره همبستگی چندانی نخواهند داشت ولی برای مینیمم کردن انرژی آزاد، با همدیگر همجهت خواهند شد و همچنین به دلیل پایین بودن دما، افت و خیز چندانی نخواهند داشت و جهتشان به سختی تغییر خواهد کرد. همان طور که در قسمت اول ذکر شده، برای اینکه بتوانیم نمونههای معتبری از سیستم داشته باشیم، باید بگذاریم تا انرژی به حالت تعادل برسد. از آنجایی که حالت تعادل دماهای نزدیک بهم به یکدیگر نزدیک است، پس در صورتی که برای رفتن به دمای بعدی از شبکهی نهایی به دست آمده در دمای قبلی استفاده کنیم، با سرعت بیشتری به تعادل خواهیم رسید. حال سوالی که باقی میماند این است که ابتدا باید از دماهای پایین را تنها داشته باشیم، بهتر است که از یک شبکهی کاملا همجهت شروع کنیم. ولی در صورتی که قصد بررسی دماهای بالا و یا بررسی یک بهتر است که از یک شبکهی کاملا همجهت شروع کنیم. ولی در صورتی که قصد بررسی دماهای بالا و یا بررسی یک رنج دمایی از دماهای زیاد تا کم را داشته باشیم، بهترین انتخاب یک شبکهی تصادفی است. زیرا یک شبکه تصادفی






 β سکل ۲: تغییرات میانگین مغناطش اسپین بر حسب در آیزینگ دو بعدی برای طولهای مختلف شبکه


شکل ۱: تغییرات میانگین انرژی اسپین بر حسب β در آیزینگ دو بعدی برای طولهای مختلف شبکه





شکل ۴: تغییرات پذیرفتاری مغناطیسی اسپین بر حسب eta در آیزینگ دو بعدی برای طولهای مختلف شبکه

شکل ۳: تغییرات ظرفیت گرمایی اسپین بر حسب β در آیزینگ دو بعدی برای طولهای مختلف شبکه



شکل ۵: تغییرات طول همبستگی مکانی بر حسب β در آیزینگ دو بعدی برای طولهای مختلف شبکه

معادل با دماهای زیاد است و در نتیجه اسپینها به راحتی تغییر جهت خواهند داد و به شبکه نهایی خواهیم رسید. از

آنجایی که در این سوال قصد بررسی رفتار کمیتهای سیستم در یک بازهی نسبتا گستردهی دمایی را داریم، از یک شبکهی تصادفی که معادل با دماهای بالا است شروع کرده و برای هر دمای جدید، از شبکهی به دست آمده در دمای قبلی استفاده میکنیم.

C_0 محاسبهی نماهای بحرانی و ضریب ۴

از تئوری می دانیم که میزان مقدار پیک ظرفیت گرمایی، پذیرفتاری مغناطیسی و طول هم بستگی در ابعاد محدود، با افزایش طول شبکه باید به طور یک نواخت افزایش پیدا کند. ولی همان طور که در شکلهای T تا Ω مشاهده می شود. علت در نتایج به دست آمده ی ما، این رفتار دیده نمی شود و مقدار ماکزیمم به صورت نامنظم زیاد و و کم می شود. علت این موضوع این است که با افزایش طول شبکه، این نمودارها به حالت شبکه بی نهایت نزدیک تر می شوند و منحنی در حول نقطه ی بحرانی بسیار تیز می گردد. در اثر این تیز شدن منحنی، با انحراف بسیار کوچکی از نقطه ی بحرانی، مقدار کمیت به شدت افت می کند. به همین دلیل برای پیدا کردن مقدار ماکزیمم حقیقی نیاز به تعیین مقدار نقطه بحرانی با دقت Ω 0.001 بالا می باشد. برای تعیین این مقدار بحرانی در طولهای مختلف تلاش زیادی انجام شد و حتی با دقت Ω 1 کمیت Ω 2 تغییر داده شد ولی نتایج به دست آمده باز هم در طولهای بالاتر رفتار نامنظم داشتند و نمای بحرانی به دست آمده از آنها، با مقدار حقیقی به شدت تفاوت داشت. نتایج به دست آمده به صورت فایل هایی npy. در پوشه موجود می باشند و با استفاده از تابع calc_ising_macro_quantities و پاس دادن آرگومان file_name="file" و ماس دادن آرگومان آرگومان o name"

با توجه به آین توضیحات داده شده، تصمیم بر آن شد که شبیهسازی را برای طولهای کوچکتر انجام دهیم تا بتوان با دقت بالا مقدار ماکزیمم را در این کمیات به دست آورد. برای طول های کوچکتر از 8 منحنی حالت تیزشدگی خود را از دست می داد و امکان تعیین ماکزیمم با دقت لازم نبود. به همین دلیل شبیهسازی را برای طولهای 8، 61، 9 از دست می داد و امکان تعیین ماکزیمم برای نقطه بحرانی و مقدار ماکزیمم کمیتها در این طولها را در جدول 9 میتوان مشاهده نمود. از روی این مقادیر می توان نمودارهای 9 تا 9 را رسم نمود و از روی شیب خط فیت شده به آنها، نماهای بحرانی را محاسبه نمود. نماهای به دست آمده به صورت زیر هستند:

$$\nu = 0.72 \tag{1}$$


$$\frac{\gamma}{\nu} = 1.75 \stackrel{\text{(1)}}{\Longrightarrow} \gamma = 1.26 \tag{7}$$

$$\frac{C_0}{V} = -0.61 \stackrel{\text{(1)}}{\Longrightarrow} C_0 = -0.44$$
 (7)

$$\frac{\beta}{\alpha} = 0.20 \stackrel{\text{(1)}}{\Longrightarrow} \beta = 0.142 \tag{f}$$

l	8		16		32		64	
	T_c	max	T_c	max	T_c	max	T_c	max
C/N	2.35	1.32	2.28	1.77	2.29	2.15	2.30	2.60
χ/N	2.49	1.94	2.40	6.95	2.32	22.67	2.31	74.88
ξ	2.84	0.88	2.45	1.47	2.35	2.39	2.30	5.28

جدول ۱: نقاط بحرانی و ماکزیمم کمیات برای طولهای مختلف شبکهی آیزینگ دو بعدی





 10^{-1} $|T_c(L) - T_c(\infty)|$

Samples
Fitted Curve

شکل ۷: تغییرات χ/N در نقطهی بحرانی بر حسب طول شبکه آیزینگ دو بعدی

شکل ۶: تغییرات L بر حسب $|T_c(L)-T_c(\infty)|$ در شبکه آیزینگ دو بعدی





شکل ۹: تغییرات M|/N در نقطه ی بحرانی بر حسب طول شبکه آیزینگ دو بعدی

شکل ۸: تغییرات C/N در نقطهی بحرانی بر حسب طول شبکه آیزینگ دو بعدی

Δ تغییرات شبکه بر حسب دما (امتیازی)

برای مشاهده تغییرات شبکه بر حسب دما، یک مدل آیزینگ به طول 108 میسازیم و آن را از $0.2=\beta$ تا $0.7=\beta$ با قدمهای 0.015 و با 0.01 داده معتبر نمونه گیری، شبیه ازی می کنیم و با استفاده از تابع show شکل گرافیکی آن را به دست می آوریم. در نهایت شکلهای به دست آمده را تبدیل به گیف می کنیم تا روند تغییرات دمایی به طور واضح دیده شود. فایل مورد نظر را در پوشه ising_108_grids_Ts.gif تحت عنوان 0.00 دیده شود.