

Pthread

```
int pthread_create(pthread_t* pthread, pthread_attr_t *attr, void*
  (start)(void *), void* arg);

void pthread_exit(void* value_ptr);


int pthread_join(pthread_t pthread, void ** retval);

int pthread_cancel(pthread_t pthread);


Int pthread_cancelled(pthread_t pthread);
```

Pthread线程结构

- 基于原有Env结构体实现内核级线程
- 线程用户栈空间限制:16 Kb (可变)



实现要点



非资源部分

线程初始化

入口函数: env -> tf.pc


传入值: env -> tf.regs[4]

识别码:

env_of_thread: 进程识别码


env_id: 线程识别码


线程组织形式



*主要实现: lib/syscall_all.c: thread_alloc(), thread_exit()

资源部分-用户栈空间






- 线程间全用户空间地址共享(可访问栈内空间)&&一张虚页只能映射到一个实页
- $\cdot \rightarrow$
 - Method 1. 所有线程的栈空间需在虚拟内存中。 √
 - Method 2. 通过系统调用得到不处于虚拟地址中的数据。
 - Method X ······

*主要实现: lib/env.c

资源部分-内存页的初始、插入、移除

1. 初始化:全用户空间页表复制。(私有栈空间之间需要注意其他线程的读写权限)

2. 插入和移除



Semaphore

```
// non-name semaphore
int sem_init(sem_t * sem, int pshared, int value);
int sem destroy(sem t * sem);
// name semaphore
sem t* sem open(const char * name, int oflag, mode t mode, int value);
int sem close(sem t sem);
Int sem_unlink(const char* name);
// PV operation
int sem wait(sem t * sem);
int sem_trywait(sem_t * sem);
int sem post(sem t * sem);
int sem_getvalue(sem_t * sem);
```

Semaphore结构 (基础)


*ksem_id 组织形式类似于env_id

问题:

- 1. 调度单位必须都能够读取Sem_t,仅限线程之间。(进程?)
- 权限管理(创毁、开关、 操作·····)

*主要实现: lib/ksemaphore.c

Semaphore结构 (优化)



- 1. 借助了文件服务进程Open结构体/软链接思路。
- 2. 实现1:不同进程用户态中Sem_t 操控相同的信号量。
- 3. 实现2: open结构体专一面向一个进程,有利于结合env_id, mode等信息对信号量操作形成权限保护和与控制。(close、pv操作、getvalue等)

```
struct OpenKsem
{
 struct Ksem* ksem; // 链接
 Mode_t mode; // 权限控制(暂未实现)
 int PID; // open者身份信息(权限控制)
}
```

*主要实现: lib/ksemaphore.c

```
// 信号量类型
     #define SEM FREE 0
26
     #define SEM NON NAME 1
27
28
     #define SEM NAME 2
29
     // OFLAG
31
     #define O CREATE 0x0001
32
     #define O EXCEL 0x0002
33
34
     // 信号量空闲结构体数量
     #define NSEM 64
35
     // 错误返回值
37
     #define E WRT 1
     #define E NO FREE SEM 2
39
     #define E DUP SEM 3
41
     #define E NOT FOUND 4
42
     #define E WAIT FAILED 5
43
     #define E LINKED 6
44
     #define E NO PERMIT 7
     #define E NO FREE OPEN 8
45
     #define E WAITING 9
47
```

```
struct ksem{
        // semaphore type
        int ksem type;
        int ksem id:
        int ksem value;
        struct Env* wait list head;
                                               // 线程(进程)等待队列
        // name semaphore - special
        char ksem name[32];
10
11
        int ksem ref;
        struct ksem * ksem sched next;
                                             // sched信号量链表指针
12
13
        struct ksem * ksem sched pre;
```

```
库文件(ksemaphore.h)
↑ kernel semaphore结构体(优化)
← 宏定义
```

ksemaphore.c 实现 ←内部(private)方法 →外部(public)方法

```
// non-name semaphore
// 创建并初始化一个无名信号量
int ksem_create(int value, int pshared);
int ksem_destroy(int ksem_id);

// 查找/创建一个有名信号量
// 先在链表里通找
// 找到 -> 返回 | E_EXCL有效则报错
// 找不到 -> 创建 | E_CREATE无效则报错
int ksem_open(const char* name, int oflag, Mode_t mode, int value);
int ksem_close(int ksem_id);
int ksem_unlink(const char* name);

// PV 操作工具包
int ksem_trywait(int ksemid);
int ksem_wait(int ksemid);
int ksem_post(int ksemid);
int ksem_post(int ksemid);
int ksem_getvalue(int ksemid);
```

```
// 初始化
void ksem_init();

// 申请一个信号量结构体
int ksem_alloc(struct ksem** ksem, int ksem_type, int ksem_value);

// 释放一个信号量结构体
void ksem_free(struct ksem* ksem);

// 根据ksem_id获取ksem结构体
int ksem_get_and_check(struct ksem** ksem, int ksem_id);

// 根据name在sched链表中找内核信号量
struct ksem* ksem_lookup(const char* name);

// 申请一个open结构体
int ksem_open_alloc(struct OpenKSem** open, struct ksem* ksem, int PID);

// 释放一个open结构体
void ksem_open_free(struct OpenKSem* open_ksem);
// 根据open_id获取open结构体和权限检查
int open_get_and_check(struct OpenKSem** open, int open_id);
```

谢谢观看,请批评指正!

游子诺