ScriptEngine アダプター関数仕様書

GetScrtEngAdapter - ScriptEngine アダプターのインターフェース取得

書式(SYNOPSIS)

#include #include FortEngTarget* GetScrtEngAdapter ()

説明(DESCRIPTION)

GetScrtEngAdapter ()は、ScriptEngine アダプターターのインターフェースを取得します。

インターフェースとして次の関数が定義されている。

関数の呼び出し方法は、インターフェース名(IScrtEngTarget)_関数名()で、第一引数に、インターフェース構造体へのポインターを渡します。

init()

ScriptEngine の初期処理を行う

dynFileParse()

動的プログラムファイルの解析を行う

funcall()

動的プログラムファイル内の関数を実行する

classStaticMethodCall()

動的プログラムファイル内スタティックメゾットを実行する

getInstance()

動的プログラムファイル内のクラスインスタンスを生成する

classObjectMethodCall()

動的プログラムファイル内のクラスメゾットを実行する

end()

動的プログラムの終了処理を行う

戻り値(RETURN VALUE)

ScriptEngine アダプターのインターフェース構造体へのポインター

IScrtEngTarget_init - ScriptEngine の初期処理を行う

書式(SYNOPSIS)

#include #include void IScrtEngTarget_init(IScrtEngTarget* pThis, char* shortname, char* upgradeModulePath)

説明(DESCRIPTION)

IScrtEngTarget_init ()は、以下の処理を行う

- ・upgradeModulePath 内の jar ファイルをロードする。
- ・shortname に対する ScriptEngine を取得する。

戻り値(RETURN VALUE)

IScrtEngTarget_dynFileParse - 動的プログラムファイルの解析を行う

書式(SYNOPSIS)

#include <proxyjni/IScrtEngTarget.h>
void IScrtEngTarget_dynFileParse(IScrtEngTarget* pThis, char* pDynFileName)

説明(DESCRIPTION)

IScrtEngTarget_dynFileParse ()は、pDynFileName で指定しているを各動的プログラムの解析を行う。

戻り値(RETURN VALUE)

IScrtEngTarget_funcall - 動的プログラム内の関数実行

書式(SYNOPSIS)

#include <proxyjni/IScrtEngTarget.h>
void IScrtEngTarget_funcall(IScrtEngTarget* pThis, AdpScrtEngReturn* pAdpScrtEngReturn, char* pFuncName, AdpScrtEngParams*
pAdpScrtEngParams)

説明(DESCRIPTION)

IScrtEngTarget_funcall は、次の処理を実行する。

- ・pAdpScrtEngParams に従って、動的プログラム用に変換する(pDynLangParams!= NULL)
- ・各動的プログラム内の関数実行する
- ・実行結果を動的プログラム用から pAdpScrtEngReturn に変換する

戻り値(RETURN VALUE)

IScrtEngTarget_classStaticMethodCall - 動的プログラム内のクラススタティックメソット実行

書式(SYNOPSIS)

#include <proxyjni/IScrtEngTarget.h>
void IScrtEngTarget_classStaticMethodCall(IScrtEngTarget* pThis, AdpScrtEngReturn* pAdpScrtEngReturn, char* pClassName, char* pFuncName,
AdpScrtEngParams* pAdpScrtEngParams)

説明(DESCRIPTION)

IScrtEngTarget_classStaticMethodCall は、次の処理を実行する。

- ・pAdpScrtEngParams に従って、動的プログラム用に変換する(pAdpScrtEngParams!= NULL)
- ・各動的ファイル内のクラススタティックメソット実行する
- ・実行結果を動的プログラム用から pAdpScrtEngReturn に変換する

戻り値(RETURN VALUE)

IScrtEngTarget_getInstance -各動的ファイル内のクラスのインスタンス生成

書式(SYNOPSIS)

#include <proxyjni/IScrtEngTarget.h>
void* IScrtEngTarget_getInstance(IScrtEngTarget* pThis, char* pClassName, AdpScrtEngParams* pAdpScrtEngParams)

説明(DESCRIPTION)

IScrtEngTarget_getInstance は、次の処理を実行する。

- ・pAdpScrtEngParams に従って、動的プログラム用に変換する(pAdpScrtEngParams!= NULL)
- ・各動的ファイル内のクラスのインスタンス生成する

戻り値(RETURN VALUE)

生成したオブジェクト

IScrtEngTarget_classObjectMethodCall -オブジェクトに対するメソット実行

書式(SYNOPSIS)

#include <proxyjni/IScrtEngTarget.h>
void IScrtEngTarget_classObjectMethodCall(IScrtEngTarget* pThis, AdpScrtEngReturn* pAdpScrtEngReturn, void* pObj, char* pFuncName,
AdpScrtEngParams* pAdpScrtEngParams)

説明(DESCRIPTION)

IScrtEngTarget_classObjectMethodCall は、次の処理を実行する。

- ・pAdpScrtEngParams に従って、動的プログラム用に変換する(pAdpScrtEngParams!= NULL)
- オブジェクトに対するメソットを実行する
- ・実行結果を動的プログラム用から pAdpScrtEngReturn に変換する。

戻り値(RETURN VALUE)

IScrtEngTarget_end -各動的言語の終了処理

書式(SYNOPSIS)

#include #include fortEngTarget_end(IScrtEngTarget* pThis)

説明(DESCRIPTION)

IScrtEngTarget_end は、JVM の終了処理を行う。

戻り値(RETURN VALUE)

ADP_PARAM_TYPE_INFO	型名	param_value 値
ADP_PARAM_TYPE_I	Int 型	Int 型のポインター
ADP_PARAM_TYPE_L	Long 型	Long 型のポインター
ADP_PARAM_TYPE_F	Float 型	Float 型のポインター
ADP_PARAM_TYPE_D	Double 型	Double 型のポインター
ADP_PARAM_TYPE_S	文字列型	Char 型のポインター
ADP_PARAM_TYPE_AI	Int 型の配列	AdpArray_Type 型のポインター
ADP_PARAM_TYPE_AL	Long 型の配列	AdpArray_Type 型のポインター
ADP_PARAM_TYPE_AF	Float 型の配列	AdpArray_Type 型のポインター
ADP_PARAM_TYPE_AD	Double 型の配列	AdpArray_Type 型のポインター
ADP_PARAM_TYPE_H	Hash 型	AdpHashList_Type 型のポインター
ADP_PARAM_TYPE_O	Object 型	IScrtEngTarget_getInstance ()関数の戻り値

ADP_PARAM_TYPE_INFO	Value 値
ADP_HASH_TYPE_INFO	
ADP_RETURN_TYPE_INFO	
ADP_PARAM_TYPE_AI	
ADP_HASH_TYPE_AI	Int 型のポインター
ADP_RETURN_TYPE_AI	
ADP_PARAM_TYPE_AL	
ADP_HASH_TYPE_AL	Long 型のポインター
ADP_RETURN_TYPE_AL	
ADP_PARAM_TYPE_AF	
ADP_HASH_TYPE_AF	Float 型のポインター
ADP_RETURN_TYPE_AF	
ADP_PARAM_TYPE_AD	
ADP_HASH_TYPE_AD	Double 型のポインター
ADP_RETURN_TYPE_AD	
ADP_HASH_TYPE_AO	AdpScrtEngReturn 型のポインター
ADP_RETURN_TYPE_AO	
	HASHLIST_TYPE 型のポインター
ADP_RETURN_TYPE_AH	

HASH_TYPE_INFO	型名	Value 値
ADP_HASH_TYPE_I	Int 型	Int 型のポインター
ADP_HASH_TYPE_L	Long 型	Long 型のポインター
ADP_HASH_TYPE_F	Float 型	Float 型のポインター
ADP_HASH_TYPE_D	Double 型	Double 型のポインター
ADP_HASH_TYPE_S	文字列型	文字列
ADP_HASH_TYPE_AI	Int 型の配列	AdpArray_Type 型のポインター
ADP_HASH_TYPE_AL	Long 型の配列	AdpArray_Type 型のポインター
ADP_HASH_TYPE_AF	Float 型の配列	AdpArray_Type 型のポインター
ADP_HASH_TYPE_AD	Double 型の配列	AdpArray_Type 型のポインター
ADP_HASH_TYPE_AO		AdpArray_Type 型のポインター
ADP_HASH_TYPE_H	ハッシュ型	AdpHashList_Type 型のポインター
ADP_HASH_TYPE_O	Object 型	IScrtEngTarget_getInstance ()関数の戻り値

```
戻り構造体
```

ADP_RETURN_TYPE_INFO	型名	return_value 値
ADP_RETURN_TYPE_V	戻り値無し	
ADP_RETURN_TYPE_I	Int 型	Int 型のポインター
ADP_RETURN_TYPE_L	Long 型	Long 型のポインター
ADP_RETURN_TYPE_F	Float 型	Float 型のポインター
ADP_RETURN_TYPE_D	Double 型	Doule 型のポインター
ADP_RETURN_TYPE_S	文字列型	文字列型
ADP_RETURN_TYPE_AI	Int 型の配列	AdpArray_Type 型のポインター
ADP_RETURN_TYPE_AL	Long 型の配列	AdpArray_Type 型のポインター
ADP_RETURN_TYPE_AF	Float 型の配列	AdpArray_Type 型のポインター
ADP_RETURN_TYPE_AD	Double 型の配列	AdpArray_Type 型のポインター
ADP_RETURN_TYPE_AO	オブジェクト型の配列	AdpArray_Type 型のポインター
ADP_RETURN_TYPE_H	ハッシュ型	AdpHashList_Type 型のポインター
ADP_RETURN_TYPE_AH	ハッシュ型の配列	AdpArray_Type 型のポインター
ADP_RETURN_TYPE_O	オブジェクト型	IScrtEngTarget_getInstance ()関数の戻り値