

# Fisica

Tommaso Miliani

01-04-25

## 1 Il teorema di Hoygen Steiner

IL teorema collega momenti di inerzia rispetto ad assi paralleli. Preso un corpo rigido con un dato centro di massa e scelto un asse lungo tale centro di massa farà in modo che il momento di inerzia si possa calcolare come:

$$I_C = \sum_{i=1}^n m_i d_i^2$$

Con la seguente notazione posso esprimere un asse che passa lungo il centro di massa:

$$\hat{C}$$

Se prendessi un altro punto  $A$  che si trova a distanza  $d$  dall'asse passante per  $C$  voglio allora calcolarmi il momento di inerzia e ottengo che per un punto qualsiasi rispetto all'asse è proprio:

$$I_{\hat{C}} = \sum_{i=1}^n m_i(x_i^2 + y_i^2)$$

Poiché posso considerare che stia su un piano perpendicolare all'asse e quindi il momento di inerzia del punto  $A$  sarà proprio:

$$I_A = \sum m_i((x_i - D)^2 + y_i^2) = \sum m_i(x_i^2 + y_i^2) + \sum m_i D^2 - 2 \sum m_i x_i D$$

Il primo termine è proprio il momento di inerzia rispetto al centro di massa, mentre il secondo è il momento di inerzia totale della massa ed il terzo è il momento di inerzia uguale a zero. Allora il momento di inerzia tra due assi paralleli è proprio il momento di inerzia del primo asse più la distanza per la massa del corpo:

$$I_A = I_C + M D^2$$

E quindi il momento di inerzia minimo è quello che passa per il centro di massa.

## 2 Il momento di inerzia rispetto ad un asse

Si può calcolare il momento di inerzia rispetto ad un dato asse in un corpo rigido attraverso la seguente (per una figura piana):

$$I_x = \sum_{i=1}^n m_i y_i^2 \quad (1)$$

### 2.1 La sbarra omogenea sottile

Per calcolare il suo momento di inerzia possiamo dividere la sbarra in tanti piccoli pezzi e dunque il mio momento di inerzia non è più una somma ma un integrale, scelto allora un sistema





Figura 1: Sbarra omogenea



di coordinate ed un asse ortogonale per il centro di massa si può dire che:

$$I = \int dm d^2$$

La massa infinitesima è data da:

$$dm = dx \lambda$$

SOstituendo nell'integrale allora:

$$I = \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} dx \lambda x^2$$

E allora il centro di massa di questo oggetto è dato da:

$$I_C = \frac{1}{12} M L^2, \quad M = \lambda L \quad (2)$$

Rispetto ad un asse passante per il bordo il momento di inerzia diventa:

$$I_A = \lambda \int_0^L x^2 dx = \frac{1}{3} M L^2$$

## 2.2 Il rettangolo omogeneo

In questo rettangolo essendo che è omogeneo, la sbarretta infinitesima di cui voglio calcolare il momento di inerzia posso schiacciarle tutte in un'unica sbarrettina e quindi è proprio equivalente al caso della sbarretta omogenea di lunghezza  $b$  e massa  $M$ . Lo stesso vale per il momento di inerzia rispetto all'asse  $Y$  considerando le piccole sbarrette di lunghezza  $a$ . Dato che il momento di inerzia è additivo, il momento di inerzia somma rispetto all'asse  $z$  è proprio:

$$I_z = \frac{1}{12} M(a^2 + b^2) \quad (3)$$

## 3 Il parallelepipedo omogeneo

Dato che il parallelepipedo è omogeneo, posso calcolare il momento di inerzia come se fosse tutto schiacciato nel caso del rettangolo omogeneo e quindi il suo momento di inerzia è proprio:

$$I_z = \frac{1}{12} M(a^2 + b^2) \quad (4)$$

### 3.1 Il cerchio omogeneo

Posso considerare per calcolare il suo momento di inerzia una corona circolare infinitesima e quindi calcolare il momento di inerzia per una corona spessa  $dr$ . La superficie infinitesima della corona sarà data da:

$$dS = 2\pi r dr.$$

$$dm = \sigma dS$$

Dato che la corona ha un certo spessore  $dr$ , allora posso calcolare il momento di inerzia per una corona e fare l'integrale unidimensionale per considerare tutte le corone e ricavare il momento totale rispetto all'asse  $z$

$$I_z = \int_0^R \sigma 2\pi r^3 dr = \sigma 2\pi \frac{R^4}{4}$$





Figura 3:

Figura 4: Il momento del cerchio



E dato che la massa totale è proprio  $M = \pi R^2 \sigma$ , allora il momento di inerzia del cerchio omogeneo sarà:

$$I_z = \frac{1}{2}MR^2 \quad (5)$$

Allora dato che il momento di inerzia è la somma dei momenti di inerzia rispetto agli altri assi, posso dire che:

$$I_z = I_x + I_y$$

E quindi

$$I_x = \frac{1}{4}MR^2 \quad (6)$$

$$I_y = \frac{1}{4}MR^2 \quad (7)$$

### 3.2 Il momento rispetto al cilindro

Penso considerarlo equivalente al momento del cerchio tutto schiacciato (dato che è omogeneo) e quindi la ruota fisica è proprio un cerchio e questo è del tutto lecito in quanto non cambia considerarlo come un cerchio della massa del cilindro. Rispetto all'asse  $y$  invece la cosa si complica: il momento di inerzia rispetto a quell'asse è dato da quello del cerchio più il termine di Hoygen Steiner:

$$dI = \frac{1}{4}dmR^2 + dm x^2$$

Allora dato che

$$dm = \rho dV = \rho \pi R^2 dx$$

E allora il momento di inerzia è esprimibile come integrale unidimensionale

$$I = \int_{-\frac{h}{2}}^{\frac{h}{2}} \left( \rho \pi R^2 dx \left( \frac{R^2}{4} + x^2 \right) \right)$$

$$I_y = M \left( \frac{R^2}{4} + \frac{h^2}{12} \right) \quad (8)$$

### 3.3 La sfera omogenea

$$r^2 = R^2 - x^2$$

$$dS = \pi r^2 = \pi(R^2 - x^2)$$

$$dV = dx dS = \pi(R^2 - x^2)dx$$

$$dm = \rho dV$$

Il momento di inerzia rispetto ad un asse (per gli altri assi è uguale):

$$I_x = \int \frac{1}{2}dm r^2$$

Per cui sostituendo e risolvendo (Lazy ahh)

$$I_x = \frac{2}{5}MR^2 \quad (9)$$

Figura 5: Il cilindro




Figura 6:

