BY SIRJOE

Manuale d'uso

Ciclocomputer, navigatore e planner per mountain bike

SirJoe MTB

App per Android · versione 2.0.0

SirJoe MTB Planner

Programma per Windows e Mac · versione 1.5.1

Progetto personale gratuito e open source, non destinato alla vendita · github.com/sirjoe58/mapmtb · Ottobre 2026

Prima di usare le app leggi le Avvertenze d'uso (capitolo 22).

Indice

PARTE I · SIRJOE MTB PER ANDROID 4

1. Installazione e aggiornamento 5
2. Primo avvio 5
3. Pagina Mappa 6
4. Registrare un'uscita 8
5. Pagina Dati 8
6. Pagina Crea: percorsi e segnaposto 9
7. Pagina Percorsi: archivio, import ed export 10
8. Mappe offline (OpenAndroMaps) 11
9. Condivisione e Strava 11
10. Fantasma e avvisi salite 12
11. SOS: caduta e richiesta d'aiuto col telefono in tasca 13
12. Rientro prima del buio e ritorno alla partenza 14
13. Punti utili lungo il percorso 14
14. Sensori Bluetooth: cardio, cadenza, potenza 15
15. Segnalazioni con foto sul sentiero 15
16. Pagina Info e impostazioni 15

PARTE II · SIRJOE MTB PLANNER PER WINDOWS E MAC 17

17. Installazione 18
18. La finestra del Planner 18
19. Creare un percorso a punti 20
20. Disegno a mano libera con la tavoletta grafica 20
21. Segnaposto 20
22. Salvare, archiviare, importare ed esportare 20
23. Uscite e Sala analisi 21

PARTE III · USARE LE DUE APP INSIEME 22

24. SirJoe Link 23
25. Flussi di lavoro tipici 24

PARTE IV · PROBLEMI, AVVERTENZE E CREDITI 25

26. Risoluzione dei problemi 26

27. Avvertenze d'uso 27

28. Crediti e licenze 29

PARTE I

SirJoe MTB per Android

Il ciclocomputer e navigatore da manubrio: mappa a tutto schermo, registrazione delle uscite, creazione dei percorsi, mappe offline e satellitari, condivisione, fantasma e avvisi salite, SOS con il telefono in tasca, sensori Bluetooth, punti utili e segnalazioni.

1. Installazione e aggiornamento

Requisiti: Android 6.0 o successivo (vanno bene anche telefoni non recenti come Redmi 4X o Huawei), GPS, circa 60 MB liberi più lo spazio per le mappe offline. Per l'SOS serve un secondo telefono con SIM (capitolo 11).

1. Sul telefono apri **github.com/sirjoe58/mapmtb** → **Releases** e scarica l'ultimo file, ad esempio `SirJoeMTB-v2.0.0.apk`. Ogni versione ha un nome diverso, così sai sempre quale stai installando.
2. Apri il file scaricato. La prima volta Android chiede di **consentire l'installazione da questa fonte** (browser o file manager): consenti e torna indietro.
3. Tocca **Installa**.

> **Aggiornare:** installa il nuovo APK *sopra* quello vecchio, senza disinstallare. Tracce, segnaposto, mappe offline e impostazioni restano. Dalla versione 1.4.1 tutte le versioni sono firmate con la stessa chiave: se compare "app in conflitto" hai ancora una versione precedente alla 1.4.1, che va disinstallata una sola volta.

Impostazioni consigliate sui telefoni Xiaomi / Redmi (MIUI)

MIUI tende a chiudere le app in background. Per non perdere la registrazione con lo schermo spento:

- **Impostazioni → App → Gestisci app → SirJoe MTB → Risparmio batteria → Nessuna restrizione**.
- Nella stessa pagina attiva **Avvio automatico**.
- **Autorizzazioni → Posizione → Consenti sempre** (o "durante l'uso" se preferisci, ma tieni l'app in primo piano).
- **Altre autorizzazioni → Mostra sulla schermata di blocco**: serve alla sosta automatica per riaccendere lo schermo quando riparti.
- Nel menu delle app recenti puoi "bloccare" SirJoe MTB (icona lucchetto) così la pulizia della memoria non la chiude.

Impostazioni consigliate sui telefoni Huawei (EMUI)

- **Impostazioni → Batteria → Avvio app → SirJoe MTB**: togli "Gestione automatica" e lascia attive **Avvio automatico**, **Avvio secondario** ed **Esegui in background**.
- **Impostazioni → App → SirJoe MTB → Autorizzazioni**: Posizione "Consenti sempre", Dispositivi nelle vicinanze / Bluetooth consentito.
- Nelle app recenti trascina in basso la scheda di SirJoe MTB per bloccarla (lucchetto).

Le stesse regole valgono per il telefono in tasca usato per l'SOS: se il sistema chiude l'app, l'SOS non può arrivare.


2. Primo avvio

1. Compaiono le **Avvertenze d'uso** (le trovi anche alla fine di questo manuale). Leggile e tocca **Ho letto e accetto**; con **Esci** l'app si chiude.

2. Concedi il permesso di **posizione** (preferibilmente "precisa") e, su Android 13 e successivi, quello delle **notifiche**, che serve alla notifica fissa durante la registrazione.
3. Aspetta all'aperto qualche decina di secondi il primo fix GPS: il cursore compare sulla mappa.

In basso ci sono cinque pagine: **Mappa**, **Crea**, **Dati**, **Percorsi**, **Info**.

3. Pagina Mappa



Schema della pagina Mappa.

Il cursore e il percorso

La tua posizione è una **mountain bike vista da dietro** con una **freccia davanti**: quando segui un percorso la freccia indica la direzione da prendere, altrimenti la direzione di marcia. La linea blu è il percorso da seguire, la linea arancione è la traccia che stai registrando.

La barra dati

In basso, su una barra semitrasparente, tre numeri della stessa grandezza: **velocità** a sinistra, **ora** al centro (in giallo, su un riquadro colorato) e **km** a destra. Toccando la barra compare una seconda riga con tempo in movimento, salita e quota.

Barre a scomparsa

Durante un'uscita (registrazione) o una navigazione (percorso caricato e in movimento), **30 secondi dopo la partenza** i pulsanti a destra e la barra delle pagine in basso spariscono per lasciare più mappa; la barra dati resta sempre visibile. Per farli ricomparire tocca lo schermo nel punto dove stanno: il **bordo destro** per i pulsanti, la **barra dati** o il fondo dello schermo per la barra delle pagine. Dopo altri 30 secondi si nascondono di nuovo. Quando l'uscita o la navigazione finiscono restano sempre visibili. Si può disattivare in Info.

Cursore e zoom

Il cursore della bici sta **sempre al centro** dello schermo. Se sposti la mappa con un dito, dopo 15 secondi senza toccarla la mappa torna da sola sulla tua posizione. Il **doppio tocco non ingrandisce** la mappa, così le vibrazioni del manubrio o le gocce di pioggia non cambiano lo zoom: per zoomare usa due dita. Lo schermo resta **verticale** anche se giri il telefono (si cambia in Info).

Muovere, ruotare, zoomare

- **Un dito**: sposti la mappa. La mappa smette di seguirti; il pulsante **Centra** la riaggancia alla tua posizione.
- **Due dita**: zoom (pizzico) e rotazione.
- **Bussola**: tocco = scegli l'orientamento: *Direzione di marcia* (la mappa gira con te), *Nord in alto*, *Libera* (la giri tu con due dita). **Tocco lungo** = Nord in alto subito.

Scegliere la mappa

Il pulsante **Mappe/livelli** offre: *OpenTopoMap* (sentieri e rilievo, consigliata), *OpenStreetMap standard*, *Satellite (MapTiler)* con la tua chiave gratuita, *Satellite Esri (senza chiave)*, *Offline: OpenAndroMaps* e *Mappa offline importata (MBTiles)* se ne hai caricate, *Mostra/Nascondi itinerari MTB* (rete waymarkedtrails, serve Internet) e *Dimensione testi mappa offline* (piccoli, normali, grandi, molto grandi). Le zone viste online restano in memoria (fino a circa 1 GB) e si vedono anche senza segnale.

Mappa satellitare

Per il satellite MapTiler serve una chiave gratuita (piano Free, uso personale): registrati su **maptiler.com**, apri **Account → API keys** e copia la chiave. Nell'app: **Info → Mappa satellitare → Inserisci chiave MapTiler**, tocca **Incolla la chiave copiata** e **Salva**: l'app la prova subito. Poi **Usa il satellite**. Sopra il satellite restano itinerari MTB, percorso e traccia; l'attribuzione compare in alto a destra. Il piano gratuito ha un limite mensile di richieste: le zone già viste restano in memoria e non contano di nuovo. Prima di un giro senza campo scorri la mappa sulla zona con il Wi-Fi.

Il pulsante Strumenti ⋯

Il primo pulsante a destra apre gli strumenti della versione 2.0: **Invia SOS ora** (capitolo 11), **Riportami alla partenza** (capitolo 12), **Segnala un problema sul sentiero** e **Segnalazioni salvate** (capitolo 15), **Punti utili lungo il percorso** (capitolo 13), **Stato SOS e sensori**.

Seguire un percorso in tutti i sensi

Un percorso caricato si può seguire **in tutti e due i sensi di marcia** e partendo **da qualsiasi punto**: non serve invertirlo. Dopo poche decine di metri l'app capisce da sola da che parte stai andando (dalla direzione del GPS e da come avanzi lungo la traccia): la freccia punta nel tuo senso, la distanza al traguardo è calcolata verso la fine nel tuo senso (il banner mostra ⇄ quando vai al contrario) e gli avvisi salite usano le salite del verso giusto. Se ti giri, si adegua.

Le mie uscite sulla mappa

Dal pulsante **Mappe/livelli** → **Mostra le mie uscite registrate** (oppure dalla pagina Percorsi) compaiono sulla mappa, in viola trasparente, tutte le uscite registrate: utile per vedere dove sei già passato. Toccando una linea vedi nome e km. Si nascondono dallo stesso menu.

Avvisi durante la navigazione

- **Al traguardo**: distanza che manca lungo il percorso.
- **Fuori percorso**: se ti allontani più di circa 60 m il banner diventa rosso e il telefono vibra; torna verde quando rientri.
- **Fantasma e salite**: un secondo banner mostra distacco dal fantasma e salita in arrivo (capitolo 10).
- **Punti utili e tramonto**: nello stesso banner "💧 Fontanella tra 3,2 km" e "🌅 Tramonto 17:13 · per arrivare ~40 min" (capitoli 12 e 13).

4. Registrare un'uscita

1. Nella pagina Mappa tocca il pulsante **Registra** (play). Parte la notifica fissa "Registrazione in corso": l'app continua a registrare anche con lo schermo spento.
2. Lo stesso pulsante mette in **pausa** e riprende.
3. Il pulsante **Stop** chiede conferma: **Termina e salva**. L'uscita compare nella pagina **Percorsi** con data e ora nel nome.

Pausa automatica e sosta automatica

Pausa automatica: sotto i 3 km/h circa il tempo in movimento si ferma, così la media non si abbassa ai semafori o alle fontane.

Sosta automatica: se resti fermo per il tempo scelto in Info (da 30 secondi a 5 minuti) l'app va in sosta: schermo oscurato (si riaccende con un tocco), GPS più lento per risparmiare batteria, voce "Sosta". Quando riparti (due posizioni di fila in movimento, oltre 7 km/h o 30 m dal punto di sosta) si risveglia da sola, riaccende lo schermo sopra la schermata di blocco e riprende registrazione e navigazione ("Si riparte"). Il tratto fatto mentre si risvegliava viene conteggiato.

Schermo oscurato

Durante l'uscita lo schermo resta acceso. Se non lo tocchi per il tempo scelto in Info (predefinito **5 minuti**; 1, 2, 10, 15, 30 minuti o **mai**), si oscura: luminosità al minimo e velo nero, ma l'app continua a registrare e a navigare. **Basta un tocco** per riaccenderlo (quel tocco non preme nulla sulla mappa). Anche in sosta lo schermo si oscura invece di spegnersi, così si riaccende sempre con un tocco; consuma un po' più di batteria di uno schermo spento.

Avvisi vocali

Con gli avvisi vocali attivi la voce italiana del telefono annuncia avvio, pausa, ripresa, sosta e ogni chilometro, oltre agli avvisi di fantasma, salite, punti utili ("Fontanella tra 300 metri") e tramonto. Se non senti nulla controlla che sia installata la sintesi vocale Google con la lingua italiana.

5. Pagina Dati

Riquadri grandi, leggibili sul manubrio:

Dato	Significato

Velocità, Media, Massima	In km/h; la media usa il tempo in movimento.
Distanza	Km registrati.
Tempo in movimento / totale	Il totale include le soste, non le pause manuali.
Ora	Ora del telefono.
Quota, Dislivello + e –	Dal GPS, con un filtro di 3 m contro il rumore.
Pendenza	Calcolata ogni 30 m circa.
Direzione	Punto cardinale di marcia.
Al traguardo	Km che mancano al termine del percorso seguito.
Precisione GPS	In metri: sotto 10 m è ottima.
Battito, Zona cardio	Dalla fascia cardio Bluetooth; zone Z1–Z5 calcolate dalla frequenza massima impostata in Info (capitolo 14).
Cadenza, Potenza	Dal sensore di cadenza o dal misuratore di potenza Bluetooth.
Tramonto	Ora del tramonto dove ti trovi, calcolata senza Internet.
Prossimo punto utile	Tipo e distanza del prossimo punto utile lungo il percorso.

Sotto i riquadri c'è il **profilo altimetrico** del percorso che stai seguendo.

6. Pagina Crea: percorsi e segnaposto

Disegnare un percorso

- **Tocca la mappa** per aggiungere punti, oppure centra il **mirino** e premi **+** per metterlo esattamente lì. Il primo punto è la partenza.
- Con **Modalità** scegli come vengono collegati i punti: lungo strade e sentieri reali (calcolo BRouter, serve Internet) con il tipo di percorso scelto, oppure in **linea retta**.
- Pulsanti: **Annulla** l'ultimo punto, **Anello** (chiudi l'anello tornando alla partenza, oppure **anello automatico**, vedi sotto), **Inverti**, **Cancella**, **Salva**, **Segui ora** (lo mette subito sulla mappa da seguire), **Condividi**.
- In alto vedi km e dislivello del percorso in costruzione.

Tipi di percorso

Tipo	Quando usarlo
Fuoristrada / MTB	Sentieri e sterrati il più possibile.
Equilibrato	Mix di sterrati, ciclabili e strade tranquille.

Il più veloce	Strade scorrevoli, per i trasferimenti.
Il più corto	Distanza minima, anche se più ripido o sconnesso.
Il più lungo	Tra le alternative calcolate sceglie il giro più ampio.

Segnaposto (waypoint)

- **Tocco lungo sulla mappa** = nuovo segnaposto. Tieni premuto un segnaposto per **spostarlo**, toccalo per il menu: *Naviga qui dalla mia posizione*, *Aggiungi al percorso in costruzione*, *Modifica nome, nota e tipo*, *Elimina*.
- Tipi con colori diversi: Generico, Fontana/acqua, Rifugio/ristoro, Panorama, Officina/bici, Parcheggio/partenza, Pericolo/attenzione.
- Il pulsante **Segnaposto** apre: nuovo segnaposto al mirino, elenco, **percorso automatico tra segnaposto**, esporta/condividi in GPX, elimina tutti.

Percorso automatico tra segnaposto

Scegli in ordine i punti da collegare (puoi partire da *La mia posizione* e aggiungere *Ritorno alla partenza* per un anello), poi il tipo di percorso: corto, veloce, lungo o fuoristrada. L'app calcola i tratti uno per uno e ti mostra il risultato, pronto da salvare o seguire.

Anello automatico

Pulsante **Anello → Crea un anello automatico**. Scrivi la **lunghezza** in km, se vuoi il **dislivello**, scegli la **partenza** (la tua posizione o il centro della mappa) e la **direzione** (qualsiasi, Nord, Nord-Est...). L'app prova fino a tre direzioni, corregge la grandezza del giro finché la lunghezza si avvicina a quella chiesta e ti propone gli anelli ordinati dal più adatto, con km, dislivello e direzione. Toccane uno: viene caricato nella pagina Crea, pronto da modificare, salvare o seguire. Usa il tipo di percorso scelto (consigliato Fuoristrada / MTB) e serve Internet.

Punti utili lungo il percorso

Pulsante **Segnaposto → Punti utili lungo il percorso**: cerca fontanelle, sorgenti, rifugi, bar, officine bici e panorami vicino al percorso che stai creando (capitolo 13). Conviene farlo a casa, prima di salvare il percorso.

> I percorsi calcolati usano i dati di OpenStreetMap e possono passare su tratti chiusi, privati o vietati alle bici: controllali prima e sul posto vale la segnaletica.

7. Pagina Percorsi: archivio, import ed export

Elenco di uscite registrate e percorsi salvati. In alto i pulsanti: **Importa tracce e segnaposto**, **SirJoe Link: scambia con il PC**, **Esporta tutte le tracce (ZIP)**, **Mappe offline**, **Rimuovi percorso attivo dalla mappa**.

Toccando una traccia vedi km, dislivello e durata e puoi: *Mostra e segui sulla mappa*, *Sfida il fantasma* (solo uscite registrate), *Modifica / allunga nella pagina Crea*, *Condividi*, *Rinomina*, *Elimina*.

Formati supportati

Formato	Importa	Esporta	Per chi
GPX	sì	sì	Komoot, Strava, Wikiloc, Outdooractive, quasi tutte le app
FIT	sì	sì (percorso)	Garmin Edge, Wahoo, Hammerhead
TCX	sì	sì	Garmin Connect, Strava
KML / KMZ	sì	KML	Google Earth, Google My Maps
GeoJSON	sì	sì	Siti web e programmi GIS
CSV	sì	sì	Fogli di calcolo
ZIP	sì (più tracce)	sì (tutte)	Backup e invio in blocco

Puoi anche aprire un file direttamente da file manager, email, WhatsApp o Telegram con **Apri con** o **Condividi → SirJoe MTB**. I segnaposto contenuti in un GPX finiscono nella pagina Crea.

8. Mappe offline (OpenAndroMaps)

Le mappe vettoriali gratuite di OpenAndroMaps con lo stile **Elevate** (impostato automaticamente sulla variante MTB) mostrano sentieri con difficoltà, curve di livello e itinerari ciclabili, senza Internet.

1. Dal PC o dal telefono, su **openandromaps.org** → Downloads → Europa → **Italia** (o la tua regione) scarica il file `.zip` della mappa per Android/Mapsforge. Scarica anche lo stile **Elevate** (`.zip`). Usa il Wi-Fi: le mappe regionali pesano centinaia di MB.
2. Se le hai scaricate sul PC, copiale nella cartella Download del telefono col cavo USB.
3. Nell'app: **Percorsi → Mappe offline → Importa**, prima la mappa, poi lo stile.
4. Dal pulsante **Mappe/livelli** scegli **Offline: OpenAndroMaps**. Se testi e simboli sono troppo piccoli o grandi usa **Dimensione testi mappa offline**.

Dallo stesso menu puoi eliminare le mappe o lo stile. Sono supportati anche file a immagini MBTiles, .sqlite e .gemf.

9. Condivisione e Strava

Da **Percorsi → traccia → Condividi** o dal pulsante **Condividi** della pagina Crea:

- **Carica su Strava**: pubblica l'uscita registrata come attività.
- **Immagine per i social**: forma del percorso, numeri principali e logo BY SIRJOE, con testo e hashtag pronti (Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram, X...).
- **File per app e piattaforme**: scegli il formato e invialo a Komoot, Garmin Connect, Wahoo, Wikiloc, email, Drive...
- **Salva su file** nel telefono.

Collegare Strava (una volta sola)

1. Da browser vai su **strava.com/settings/api** e crea un'applicazione personale (nome a piacere, sito anche `https://github.com`).
2. In **Authorization Callback Domain** scrivi `localhost`.
3. Nell'app: **Info → Collega Strava**, incolla **Client ID** e **Client Secret**, autorizza lasciando la spunta di caricamento attività.

Client ID e Secret restano solo sul telefono. Strava accetta solo uscite registrate (con orari): i percorsi disegnati si condividono come file GPX. Prima di pubblicare usa le "zone di privacy" di Strava se parti da casa.

10. Fantasma e avvisi salite

Sfida il fantasma

Ti alleni contro te stesso: il fantasma è una tua uscita precedente che riparte insieme a te.

1. In **Percorsi** tocca un'uscita registrata e scegli **Sfida il fantasma (rifai questa uscita)**. L'app apre la Mappa con il percorso da seguire.
2. Avvia la registrazione: un cerchio viola trasparente mostra dove si trova il fantasma in quel momento.
3. Il banner indica **Avanti di…** o **Indietro di…** (secondi o minuti), calcolato confrontando i tempi nello stesso punto del percorso. Ogni chilometro la voce dice "Sei avanti di 25 secondi sul fantasma" o "indietro".

Funziona con le uscite registrate di almeno un minuto (servono gli orari). Il distacco si aggiorna solo quando sei sul percorso (entro circa 80 m). Se lo scegli con *Mostra e segui* il fantasma non compare.


Avvisi salite

Quando segui un percorso con le quote, l'app trova in anticipo le salite (almeno 300 m, almeno 25 m di dislivello, pendenza media dal 5%) e:

- circa 250 m prima ti avvisa a voce: **"Tra 200 metri salita al 9 per cento per 800 metri"**;
- durante la salita il banner mostra pendenza media e metri che mancano alla cima.

Le quote vengono dal file del percorso: i percorsi creati con BRouter e le uscite registrate le hanno. Con una linea retta senza quote non ci sono avvisi. Entrambe le funzioni si spengono in **Info**.

11. SOS: caduta e richiesta d'aiuto col telefono in tasca



Il telefono sul manubrio non ha bisogno della SIM: l'SMS parte da quello in tasca.

Il telefono sul manubrio riconosce una **probabile caduta**: un urto forte mentre pedali, seguito da circa 25 secondi da fermo. Allora suona un allarme e mostra un **conto alla rovescia** a tutto schermo con il grande pulsante **ANNULLA: STO BENE**. Se non annulli, avvisa via **Bluetooth** il telefono che hai in tasca, che:

- manda subito un **SMS** ai contatti scelti con il tuo nome, l'ora e un link alla **posizione** su Google Maps;
- manda la posizione aggiornata ogni 5 minuti per mezz'ora;
- suona e mostra i pulsanti **Apri 112 Where ARE U**, **Chiama il 112** e **Mostra la posizione**.

Anche il telefono in tasca suona già all'inizio del conto alla rovescia: puoi annullare da tutti e due. Se il collegamento si interrompe durante un allarme (telefono del manubrio rotto o spento), il telefono in tasca manda l'SOS comunque. Se annulli dopo l'invio, i contatti ricevono un SMS di **falso allarme**.

> **Where ARE U non si può avviare da un'altra app**, per evitare chiamate al 112 per errore: in caso di SOS il telefono in tasca ti mostra il pulsante per aprirla tu. L'app non chiama il 112 da sola: gli SMS vanno ai tuoi contatti. Dal manubrio il 112 si può chiamare anche senza SIM, se c'è copertura.

Preparazione (una volta)

1. Installa SirJoe MTB su **tutti e due** i telefoni.
2. **Accoppia** i due telefoni: Impostazioni → Bluetooth → cerca l'altro telefono → Accoppia, e conferma il codice su entrambi.
3. Sul **telefono in tasca**: **Info → SOS → Ruolo → In tasca**. Concedi Bluetooth, SMS, posizione e notifiche. Scrivi il tuo **nome** e i **numeri** dei contatti (separati da virgola) e tocca **Invia un SMS di prova**. Compare una notifica fissa "SirJoe SOS: telefono in tasca".
4. Sul **telefono del manubrio**: **Info → SOS → Ruolo → Sul manubrio**, scegli il **telefono in tasca** dall'elenco dei dispositivi accoppiati, regola **sensibilità** (alta, media consigliata, bassa) e **conto alla rovescia** (30, 60, 90 o 120 secondi), poi **Prova il collegamento**: lo stato diventa "✔ Collegato".

5. Togli le restrizioni batteria all'app su **tutti e due** i telefoni (capitolo 1) e avvisa i contatti che potrebbero ricevere un SMS SOS.

Durante l'uscita

Quando avvii la registrazione il manubrio si collega da solo al telefono in tasca e controlla il collegamento ogni 20 secondi; se lo perde riprova. Lo stato è in **Strumenti → Stato SOS e sensori**. Per chiedere aiuto senza caduta: **Strumenti → Invia SOS ora** (10 secondi per ripensarci).

> Il riconoscimento è una stima: un salto o una buca forte seguiti da una sosta possono far partire il conto alla rovescia (basta annullare), una caduta lenta può non essere riconosciuta. Se capita spesso un falso allarme scegli la sensibilità **Bassa**.

12. Rientro prima del buio e ritorno alla partenza

Avviso tramonto

Durante la registrazione l'app calcola l'**ora del tramonto** dove sei (senza Internet) e il tempo che ti serve per **arrivare al traguardo** del percorso seguito oppure, senza percorso, per **tornare alla partenza** rifacendo la strada, con la tua velocità media. Nell'ultima ora e mezza il banner mostra "🌅 Tramonto 17:13 · per arrivare ~40 min". Se il tempo che ti serve, più un margine di 15 minuti, supera quello che manca al tramonto, la voce avvisa: "Attenzione, il sole tramonta alle 17 e 13, tra 35 minuti. Per arrivare ti servono circa 50 minuti" (al massimo ogni 15 minuti). Un'ora prima c'è un avviso gentile, e al tramonto "accendi le luci". Si spegne in **Info → Avvisi**.

Riportami alla partenza

Strumenti → Riportami alla partenza mostra la distanza in linea d'aria e due scelte:

- **Ripercorri al contrario la strada fatta**: funziona **senza Internet**; la strada registrata diventa il percorso da seguire, con freccia, fuori percorso e distanza al traguardo.
- **Strada più breve sui sentieri**: calcolata da BRouter, serve Internet (ad esempio con l'hotspot del telefono in tasca).

Senza registrazione in corso la partenza è l'inizio del percorso che stai seguendo.

13. Punti utili lungo il percorso

Fontanelle 💧, sorgenti 🌊, rifugi e bivacchi 🏠, bar e ristori ☕, officine bici e punti riparazione 🔧, panorami 📷: l'app li cerca su **OpenStreetMap** entro 250 m dal percorso e li salva sul telefono, così poi li vedi **anche senza Internet**.

1. Con il percorso caricato sulla mappa: **Strumenti → Punti utili lungo il percorso** (oppure nella pagina Crea: **Segnaposto → Punti utili**).
2. Spunta cosa cercare e tocca **Cerca** (serve Internet: fallo a casa).
3. I punti compaiono sulla mappa come cerchi colorati; toccandone uno vedi nome e chilometro del percorso. Lo stesso menu mostra l'elenco.

Durante la navigazione il banner indica il prossimo punto nel senso di marcia ("💧 Fontanella tra 3,2 km"), la pagina Dati lo ripete e circa 300 m prima la voce avvisa. I punti restano legati a quel percorso: riaprendolo da Percorsi ricompaiono.

> I dati di OpenStreetMap possono essere incompleti o non aggiornati: una fontanella può essere secca, un rifugio chiuso. L'acqua di una sorgente non è garantita potabile.

14. Sensori Bluetooth: cardio, cadenza, potenza

L'app legge i sensori **Bluetooth Low Energy** standard (non ANT+): fascia cardio, sensore di cadenza (o cadenza/velocità) e misuratore di potenza.

1. Sveglia il sensore: indossa la fascia, gira la pedivella.
2. **Info → Sensori Bluetooth → Cerca sensori**, concedi il permesso Bluetooth, tocca il sensore trovato. Ripeti per gli altri.
3. Imposta la **frequenza cardiaca massima** per le zone Z1–Z5 (sotto il 60%, 60–70, 70–80, 80–90, oltre il 90%).

Durante la registrazione i sensori si collegano da soli e si ricollegano se si perde il segnale. Battito, zona, cadenza e watt sono nella pagina **Dati** e vengono **salvati nella traccia** (GPX con estensioni Garmin, TCX): Strava, Garmin Connect e il Planner li leggono. Se un misuratore di potenza invia anche la cadenza, viene usata quando manca il sensore di cadenza. **Rimuovi i sensori** li dimentica tutti.

15. Segnalazioni con foto sul sentiero

Strumenti → Segnala un problema sul sentiero: scegli il tipo (🌲 albero caduto, 🪨 frana, 💦 fango o acqua, ⛔ sentiero chiuso o divieto, ⚠️ pericolo, 📍 altro), scatta una **foto** (o salta), aggiungi una nota. La segnalazione resta nel punto in cui ti trovi:

- compare sulla mappa con la sua icona; toccandola vedi foto, nota e data, e puoi **condividerla** (foto, testo e link alla posizione, ad esempio su WhatsApp) o **eliminarla**;
- **Segnalazioni salvate** le elenca con la distanza da te;
- quelle fatte durante un'uscita finiscono nella **traccia salvata** come segnaposto, quindi le vedi anche nel Planner dopo SirJoe Link.

Le foto restano nella memoria privata dell'app: condividile solo se lo vuoi, senza persone riconoscibili.

16. Pagina Info e impostazioni

Impostazione	Effetto
Pausa automatica quando sei fermo	Ferma il tempo in movimento sotto i 3 km/h.
Sosta automatica	Spegne lo schermo da fermo e riprende da sola; con il ritardo regolabile.

Schermo acceso durante uscita e navigazione	Utile col telefono sul manubrio; consuma più batteria.
Oscura lo schermo dopo...	Minuti senza tocchi prima di oscurare lo schermo (5 predefinito, oppure mai). Un tocco lo riaccende.
Nascondi pulsanti e barra delle pagine	Barre a scomparsa 30 secondi dopo la partenza (capitolo 3).
Schermo: sempre verticale	Oppure sempre orizzontale, o automatico.
Mappa orientata nella direzione di marcia	Scelta predefinita; altre scelte dalla bussola.
Mostra itinerari MTB sulla mappa	Sovrapposizione waymarkedtrails (online).
Avvisi vocali	Voce a ogni km, pausa, sosta.
Avvisa prima delle salite del percorso	Capitolo 10.
Fantasma	Capitolo 10.
SOS: caduta e richiesta d'aiuto	Ruolo del telefono (spento, sul manubrio, in tasca), telefono in tasca, sensibilità, conto alla rovescia, nome, contatti, SMS di prova (capitolo 11).
Sensori Bluetooth	Cerca, frequenza cardiaca massima, rimuovi (capitolo 14).
Avvisi durante l'uscita	Rientro prima del buio; avvisi vocali dei punti utili.
Mappa satellitare	Chiave MapTiler, Usa il satellite (capitolo 3).
Strava	Dati app, Collega / Scollega.

In fondo trovi di nuovo le **Avvertenze d'uso**, licenza e crediti.

PARTE II

SirJoe MTB Planner per Windows e Mac

Il programma per PC con cui preparare i percorsi su uno schermo grande, anche disegnandoli con la tavoletta grafica, e analizzare le uscite fatte.

17. Installazione

Da **github.com/sirjoe58/mapmtb → Releases**, nella release **planner-v1.5.1** (o successiva), scegli:

- `SirJoe-MTB-Planner-1.5.1-portable.exe`: si avvia con un doppio clic, senza installazione (anche da chiavetta USB);
- `SirJoe-MTB-Planner-1.5.1-setup.exe`: installazione classica con collegamento sul desktop e nel menu Start.

> Il programma non è firmato digitalmente (è un progetto personale): Windows SmartScreen può mostrare "Windows ha protetto il PC". Clicca **Ulteriori informazioni → Esegui comunque**. Al primo uso di SirJoe Link Windows chiede l'accesso alla rete: scegli **Reti private**.


Requisiti: Windows 10 o 11 a 64 bit, Internet per mappe, ricerca e calcolo dei percorsi.

Mac

Nella stessa release trovi `…-mac-arm64.dmg` per i Mac con chip Apple (M1 e successivi) e `…-mac-x64.dmg` per i Mac Intel (menu Mela → Informazioni su questo Mac). Apri il `.dmg` e trascina il programma in **Applicazioni**; nella finestra c'è anche **LEGGIMI - Installazione Mac.txt**.

- Il programma non è firmato da Apple: al primo avvio macOS lo blocca. Premi **Fine**, poi **Impostazioni di Sistema → Privacy e sicurezza → Apri comunque** e conferma con la password.
- Se compare "l'app è danneggiata", nel Terminale: `xattr -cr "/Applications/SirJoe MTB Planner.app"`.
- Aprilo sempre dalla cartella **Applicazioni**, non dal disco `.dmg`. Sul Mac le scorciatoie usano ⌘ al posto di Ctrl.

18. La finestra del Planner



Schema della finestra: pannello laterale a schede, barra strumenti, mappa e profilo.

- **Schede a sinistra**: Percorso, Segnaposto, Uscite, Archivio, Info.
- **Barra sopra la mappa**: modalità *Punti percorso*, *Disegna*, *Segnaposto*; scelta tra OpenTopoMap e OpenStreetMap; itinerari MTB; ricerca luoghi; pulsante **SirJoe Link**.
- **Profilo altimetrico a scomparsa**: è nascosto per lasciare più spazio alla mappa. Si apre con ▲ **Altimetria** nella barra in alto o con la linguetta ▲ **Altimetria** in fondo alla mappa, e si richiude con ▼. Passando il mouse sul profilo vedi a che punto del percorso corrisponde.

Mappe satellitari e altre mappe

Nel menu delle mappe in alto, oltre a OpenTopoMap e OpenStreetMap, trovi **Satellite (Esri World Imagery)**, **Satellite Sentinel-2 cloudless (EOX)**, **Topografica Esri** e **CyclOSM**. Sul satellite puoi mostrare nomi di luoghi e confini. Con 🗺 **Mappe…** (o "Altre mappe…" nel menu) aggiungi mappe tue:

Tipo	Come
Fonte online XYZ / WMTS	Indirizzo con `{z}`, `{x}`, `{y}` (anche `{s}` per i server a, b, c; i modelli WMTS con `{TileMatrix}`, `{TileCol}`, `{TileRow}` sono convertiti).
TMS	Come XYZ con `{-y}`, o scegliendo il tipo TMS.
WMS	Indirizzo del servizio (anche un GetMap incollato per intero) e nome del livello. Utile per le ortofoto dei geoportali regionali.
Quadkey (tipo Bing)	Indirizzo con `{q}`.
MBTiles, SQLiteDB, PMTiles	Apri file di mappa: mappe a riquadri create con Mobile Atlas Creator, SAS.Planet, OsmAnd, Locus, QGIS…
Cartella di riquadri	Cartella con sottocartelle *z/x/y*.
GeoTIFF	In WGS84 o Web Mercator (altre proiezioni: riproiettale con QGIS).
KMZ / KML	Immagini con GroundOverlay, anche le Garmin Custom Maps.
Immagine + world file	JPG/PNG con il suo `.jgw` / `.pgw` / `.wld` nella stessa cartella.
OziExplorer	File `.map` di calibrazione (WGS 84) con l'immagine accanto.

Ogni mappa dell'elenco si può usare **come base** o mettere **sopra** la mappa di base con la sua **trasparenza** (ad esempio un'ortofoto sopra OpenTopoMap). Il pulsante ⌖ porta alla zona della mappa. Le mappe da file restano nell'elenco e si riaprono da sole al prossimo avvio. Le mappe vettoriali Mapsforge (OpenAndroMaps) si usano sul telefono. Il video per i social usa la mappa scelta.

> Usa solo mappe che hai il diritto di usare e rispetta le condizioni di ogni fornitore: alcuni, come Google, non permettono di usare le loro immagini in altri programmi. Le immagini satellitari possono essere vecchie.

Le mie uscite sulla mappa

La casella **Le mie uscite** in alto mostra in viola tutte le uscite della scheda Uscite. Passando sopra una linea vedi nome e km; cliccandola si apre nella Sala analisi.

19. Creare un percorso a punti

1. Scegli il **Tipo di percorso** (Fuoristrada/MTB, Equilibrato, Il più veloce, Il più corto, Il più lungo, Linea retta). **Ricalcola tutto con questo tipo** rifà i tratti già messi.
2. Con la modalità **Punti percorso**: **clic** sulla mappa aggiunge un punto, **trascina** un punto per spostarlo, **clic destro** su un punto lo toglie, **clic sulla linea** inserisce un punto in mezzo.
3. Il pannello mostra km, metri di salita e discesa, tempo stimato. Con **Colora il percorso per pendenza** la linea passa dal verde (piano) al rosso e viola (ripido) e compare l'elenco delle salite.
4. Comandi: **Annulla** (Ctrl+Z), **Inverti**, **Chiudi anello**, **Cancella**, **Nuovo percorso**.

Per trovare una località usa il campo di **ricerca**: scrivi il nome, premi Invio e scegli il risultato.

20. Disegno a mano libera con la tavoletta grafica

1. Nella barra scegli **Disegna**.
2. Tieni premuta la penna (o il tasto sinistro del mouse) e traccia il percorso sulla mappa.
3. Al rilascio il tratto viene semplificato. Con un tipo di percorso viene **agganciato ai sentieri** reali; con **Linea retta** resta esattamente come l'hai disegnato.

Puoi alternare tratti disegnati e punti cliccati. Funziona con tavolette Wacom, XP-Pen, Huion e con gli schermi touch con penna.

21. Segnaposto

- Attiva **Segnaposto** nella barra e clicca dove vuoi metterli. Trascinali per spostarli, cliccali per modificarne **nome, nota e tipo** (stessi colori dell'app) o per **aggiungerli al percorso**.
- Nella scheda **Segnaposto** l'elenco ha le spunte: **Percorso automatico tra segnaposto** collega quelli spuntati nell'ordine dell'elenco, con **Ritorna al primo (anello)** se vuoi.
- **Esporta solo segnaposto** crea un GPX con i soli punti. Normalmente vengono esportati insieme al percorso.

22. Salvare, archiviare, importare ed esportare

Comando	Cosa fa
Salva con nome... (Ctrl+S)	Salva percorso e segnaposto in GPX (il formato per l'app) con la finestra di Windows, dove scegli cartella e nome.
Esporta in questo formato...	Scegli prima il formato nel menu: GPX (percorso + segnaposto), FIT (Garmin, Wahoo, Hammerhead), KML, TCX, GeoJSON, CSV.
Salva in archivio...	Lo tiene nella scheda Archivio del PC, con il nome che scegli (Salva / Salva come nuovo).

Apri / importa file... (Ctrl+O)	GPX, KML, GeoJSON, TCX, FIT, CSV. Puoi anche trascinare i file nella finestra.

I percorsi in archivio vengono offerti automaticamente al telefono tramite SirJoe Link.

23. Uscite e Sala analisi

La scheda **Uscite** raccoglie le uscite registrate dal telefono, ricevute con SirJoe Link o aggiunte con **Aggiungi da file...** (**Apri cartella** mostra dove sono salvate). Clicca un'uscita per aprire la **Sala analisi**:

- **Numeri**: km, tempo totale e in movimento, media, massima, metri di salita.
- **Colora la traccia per** velocità, pendenza o altitudine, con legenda.
- **Replay**: il pallino ripercorre l'uscita a ×30, ×60, ×120 o ×300; con il cursore vai a un momento preciso e vedi tempo, km, velocità e quota.
- **Confronto con un percorso pianificato**: scegli un percorso dell'archivio; il percorso compare tratteggiato, le deviazioni sono evidenziate in viola e vedi quanta parte dell'uscita è stata sul percorso.
- **Salite**: elenco con lunghezza, dislivello, pendenza media e massima.
- **Video per i social**: **Crea video** registra un'animazione verticale di 20 secondi (1080×1350) con **la mappa della zona** (OpenTopoMap o OpenStreetMap, come quella scelta nel Planner) e sopra il giro che si disegna, i numeri e il logo BY SIRJOE, pronta per Instagram, Facebook e WhatsApp. Al termine scegli dove salvarla (MP4, o WebM se il PC non supporta MP4).

PARTE III

Usare le due app insieme

SirJoe Link collega telefono e PC direttamente, nella rete di casa, senza cloud e senza account.

24. SirJoe Link



Cosa passa tra PC e telefono.

Collegarsi

1. PC e telefono devono essere sulla **stessa rete Wi-Fi**.
2. Nel Planner premi **SirJoe Link** (il primo pulsante arancione in alto): compare un QR code con il nome del PC e l'indirizzo di rete. Se il PC ha più reti, scegli quella del Wi-Fi nel menu **Rete**.
3. La prima volta Windows chiede di consentire l'accesso: scegli **Reti private** e **Consenti**.
4. Sul telefono: **Percorsi → SirJoe Link: scambia con il PC → Inquadra il QR del PC** e punta il codice tenendo il telefono in verticale, a 20–30 cm dallo schermo. La prima volta concedi la fotocamera. Puoi anche inquadrarlo con l'app Fotocamera del telefono: si apre direttamente SirJoe MTB.
5. **Senza QR**: sotto il QR il PC mostra indirizzo e PIN (es. `192.168.1.10:47891 · PIN 482913`). Sul telefono scegli **Inserisci codice (indirizzo e PIN)** e scrivili. Il PIN cambia a ogni apertura della finestra e dopo 5 tentativi sbagliati.
6. Compare **Collegato a NOME-PC**. Le volte successive puoi usare **Ricollega a NOME-PC** senza inquadrare, finché la finestra Link sul PC è aperta.

Ricevere percorsi sul telefono

Scegli **Ricevi percorsi dal PC**: l'elenco contiene il percorso aperto nel Planner e quelli dell'archivio. Spunta quelli che vuoi e tocca **Ricevi**: arrivano nella pagina Percorsi, i segnaposto nella pagina Crea.

Inviare le uscite al PC

Scegli **Invia le mie uscite al PC**, spunta le uscite e tocca **Invia**. Sul PC compaiono subito nella scheda **Uscite**, pronte per la Sala analisi; la sezione **Attività** della finestra Link mostra cosa è passato.

Sicurezza

- Il collegamento è attivo solo mentre la finestra Link è aperta sul PC.
- Ogni richiesta deve contenere il codice segreto del QR; il telefono accetta solo indirizzi della rete locale.
- Non mostrare il QR ad altri e non usare Link su Wi-Fi pubblici o condivisi.

Se il telefono non si collega

1. Controlla che il telefono sia sul Wi-Fi di casa (non sulla rete "ospiti" e non sui dati mobili).
2. Apri nel browser del telefono l'indirizzo di prova mostrato nella finestra Link, ad esempio `http://192.168.1.10:47891/ping`. Se compare **"SirJoe Link OK"** la rete funziona; nella sezione Attività del PC compare "Il telefono raggiunge il PC".
3. Se la pagina non si apre è quasi sempre il firewall: su Windows nella finestra Link premi **Sblocca nel firewall di Windows** e conferma con **Sì** la richiesta di amministratore (il programma toglie gli eventuali blocchi e consente le porte 47891–47899 in entrata). Sul **Mac** il pulsante si chiama **Sblocca nel firewall del Mac** e chiede la password del Mac; se nel firewall è attivo "Blocca tutte le connessioni in entrata" disattivalo in Impostazioni di Sistema → Rete → Firewall → Opzioni.
4. Riprova dal telefono. Nella pagina di errore dell'app il pulsante **Apri nel browser** fa la prova del punto 2 per te.

> **Fuori casa:** puoi collegare il PC all'**hotspot del telefono**; PC e telefono sono così sulla stessa rete e Link funziona anche senza router.

25. Flussi di lavoro tipici

Preparare un giro a casa e farlo

1. Planner: disegna il percorso (anche con la tavoletta), aggiungi fontane e rifugi come segnaposto, **Salva in archivio**.
2. Telefono: SirJoe Link → Ricevi percorsi. Poi Percorsi → il giro → **Mostra e segui sulla mappa**.
3. A casa, sempre: **Punti utili lungo il percorso** (fontanelle, rifugi) e, se esci da solo, controlla che l'**SOS** sia collegato.
4. Sul posto: Registra. Avvisi salite, fuori percorso, punti utili, tramonto e distanza al traguardo ti guidano.

Analizzare e condividere

1. Al rientro: Stop → Termina e salva. SirJoe Link → Invia le mie uscite al PC.
2. Planner, scheda Uscite: colori per pendenza, confronto con il percorso pianificato, salite, replay.
3. **Crea video** per i social, e dal telefono **Carica su Strava**.

Allenarsi contro se stessi

Rifai un giro già registrato con **Sfida il fantasma**, poi confronta le due uscite sul PC.

PARTE IV

Problemi, avvertenze e crediti

26. Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
"Errore durante l'analisi del pacchetto"	Usa la versione 1.5.1 o successiva (compatibile con Android 6 e 7) e controlla che il download sia completo.
"App non installata: in conflitto"	C'è una versione precedente alla 1.4.1: disinstallala una volta, poi gli aggiornamenti si installano sopra. Prima esporta le tracce (ZIP).
La registrazione si interrompe con lo schermo spento	Vedi le impostazioni MIUI del capitolo 1: nessuna restrizione batteria, avvio automatico, posizione "consenti sempre".
Il GPS è impreciso	Aspetta il fix all'aperto prima di partire; in valli strette e boschi fitti la precisione cala. Guarda "Precisione GPS" nella pagina Dati.
Il percorso non si calcola	Serve Internet per BRouter. Riprova o usa "Linea retta". Punti troppo lontani da strade/sentieri possono non essere collegabili.
Le mappe offline sono brutte o illeggibili	Importa anche lo stile Elevate e regola "Dimensione testi mappa offline". Usa la versione 1.5.0 o successiva.
Nessun avviso vocale	Attiva gli avvisi in Info, alza il volume multimediale, installa la sintesi vocale italiana.
Nessun avviso salite	Il percorso deve avere le quote e devi essere sul percorso (entro circa 80 m).
SirJoe Link: "PC non raggiungibile"	Segui "Se il telefono non si collega" nel capitolo 24: prova `/ping` dal browser del telefono e, se non risponde, premi **Sblocca nel firewall** (Windows o Mac). Alcuni router con "isolamento client" o reti ospiti bloccano comunque il collegamento.
Il lettore QR non legge il codice	Dalla versione 1.6.1 il lettore è in verticale. Tieni il telefono a 20–30 cm, alza la luminosità del monitor, evita riflessi; oppure usa **Inserisci codice** con indirizzo e PIN.
Strava: "Autorizzazione negata" o errore	Callback Domain deve essere `localhost`; durante l'autorizzazione lascia la spunta per caricare attività.
Il Planner non si avvia (SmartScreen)	Ulteriori informazioni → Esegui comunque. Sul Mac: Privacy e sicurezza → Apri comunque (capitolo 17).
SOS: "Telefono in tasca non raggiungibile"	I due telefoni devono essere accoppiati nelle impostazioni Bluetooth, vicini e con il Bluetooth acceso. Sul telefono in tasca deve esserci la notifica fissa "SirJoe SOS": se manca, **Info → SOS → Riavvia la ricezione SOS**. Togli le restrizioni batteria su entrambi (capitolo 1).
SOS: gli SMS non partono	Telefono in tasca con SIM e campo, permesso SMS concesso, almeno un contatto. Prova con **Invia un SMS di prova**.
Falsi allarmi di caduta	Scegli la sensibilità **Bassa** e fissa bene il telefono al manubrio; il conto alla rovescia si annulla con un tocco.

Il sensore Bluetooth non si trova	Deve essere Bluetooth (non solo ANT+), sveglio (fascia indossata, pedivella girata) e non collegato a un'altra app o ciclocomputer.
Punti utili o anello automatico non trovati	Servono Internet e i server gratuiti di OpenStreetMap e BRouter: se sono occupati riprova dopo qualche minuto.
Il video non si crea	Lascia la finestra del Planner in primo piano durante i 20 secondi di registrazione. Senza Internet il video si crea lo stesso, ma senza la mappa di sfondo.

27. Avvertenze d'uso

SirJoe MTB è un'app gratuita e open source per USO PERSONALE e non commerciale. Usandola accetti queste avvertenze.

1. SICUREZZA ALLA GUIDA

- Non maneggiare il telefono mentre pedali. Imposta tutto prima di partire e consulta l'app solo da fermo, oppure con un supporto da manubrio fissato bene, con uno sguardo rapido.
- Tieni sempre l'attenzione sul percorso, sul traffico, sugli altri utenti del sentiero e sugli ostacoli.
- Su strada rispetta il Codice della Strada: anche in bici è vietato usare il telefono tenendolo in mano mentre si guida (art. 173 CdS).
- Indossa il casco e le protezioni adeguate al tipo di percorso.
- Il "fantasma" è un gioco per allenarti contro te stesso, non una gara: non forzare il ritmo in discesa, nei tratti tecnici, su strada o dove ci sono altre persone. Gli avvisi sulle salite sono calcolati dalle quote della traccia e possono essere imprecisi.

2. LE MAPPE POSSONO ESSERE SBAGLIATE

- Mappe e percorsi provengono da OpenStreetMap e da fonti di terzi: possono essere incompleti, non aggiornati o errati.
- Un sentiero presente sulla mappa può essere chiuso, franato, pericoloso, privato o vietato alle bici.
- Valgono sempre la segnaletica sul posto, le ordinanze locali e il buon senso. Il calcolo del dislivello e della distanza è indicativo.
- Non usare l'app come unico strumento di orientamento in montagna: porta una cartina, informa qualcuno del tuo itinerario e valuta meteo, orari e tue capacità.

3. DOVE SI PUÒ ANDARE IN MTB

- Percorri solo sentieri e strade dove il transito in bicicletta è consentito. In Italia le regole cambiano da regione a regione, nei parchi e nelle aree protette.
- Non entrare in proprietà private o aree chiuse; rispetta i divieti stagionali (fauna, pascoli, tagli boschivi) e dai la precedenza agli escursionisti.
- Non lasciare tracce: niente scorciatoie fuori sentiero, niente rifiuti.

4. EMERGENZE E BATTERIA

- L'app NON è un dispositivo di sicurezza o di soccorso. In caso di emergenza chiama il 112.
- Il GPS con schermo acceso consuma molta batteria: parti carico e valuta una batteria esterna.
- Il segnale GPS può essere impreciso in valli strette, boschi fitti e vicino a pareti di roccia.

- Con la sosta automatica, durante l'uscita l'app si mostra sopra la schermata di blocco quando riparti: chi prende il telefono vede la mappa (non le altre app). Puoi disattivarla nella pagina Info.

5. PRIVACY

- Posizioni e tracce restano solo sul tuo telefono. L'app non ha account, non raccoglie dati e non li invia a nessuno.
- Le uniche connessioni sono verso i server delle mappe (riquadri), il server BRouter quando crei un percorso che segue i sentieri, Strava solo se lo colleghi tu e il tuo PC solo se usi SirJoe Link.
- SirJoe Link collega telefono e PC direttamente nella rete Wi-Fi di casa, senza cloud né account. Il QR contiene un codice segreto: non mostrarlo ad altri e chiudi la finestra Link sul PC quando hai finito. Non usarlo su reti Wi-Fi pubbliche o condivise.
- Se condividi una traccia, ricorda che contiene luoghi e orari: condividila solo con chi vuoi. Non registrare né condividere la posizione di altre persone senza il loro consenso.

6. PERCORSI CREATI E CONDIVISIONE

- I percorsi creati nella pagina "Crea" (anche quelli automatici tra segnaposto, inclusa l'opzione "fuoristrada") sono calcolati in automatico (BRouter, dati OpenStreetMap) o disegnati a mano: possono passare su tratti chiusi, privati, pericolosi o vietati alle bici. Controllali prima di partire e sul posto vale sempre la segnaletica.
- Una traccia condivisa mostra dove sei stato, a che ora e spesso dove abiti (partenza e arrivo). Prima di pubblicarla su Strava o sui social valuta la visibilità e usa le "zone di privacy" di Strava.
- Condividi solo tracce tue o che hai il diritto di condividere, e non pubblicare tracce o foto che identificano altre persone senza il loro consenso.
- Non pubblicare percorsi che invitano a passare su sentieri vietati alle bici, in aree protette chiuse o in proprietà private.
- Il collegamento a Strava usa l'API ufficiale con una tua applicazione personale: rispetta le condizioni d'uso di Strava. Client ID e Client Secret restano solo sul telefono; non condividerli.
- Strava, Komoot, Garmin, Wahoo, Wikiloc, Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram e X sono marchi dei rispettivi proprietari; questa app non è affiliata a nessuno di loro.

7. USO CORRETTO DEI DATI E DEI SERVIZI DI TERZI

- Dati cartografici © OpenStreetMap contributors, licenza ODbL. Stile OpenTopoMap (CC-BY-SA). Itinerari MTB: waymarkedtrails.org. Calcolo percorsi: BRouter (brouter.de). Le attribuzioni devono restare visibili.
- I server di mappe e di calcolo percorsi gratuiti sono offerti da volontari: l'app li usa con moderazione (una richiesta per ogni punto aggiunto) e non scarica intere aree in blocco. Non modificare l'app per aggirare questi limiti.
- Mappe satellitari nell'app: MapTiler si usa con una tua chiave personale del piano gratuito (solo uso personale e non commerciale, con limite mensile di richieste); Esri World Imagery è soggetta alle condizioni d'uso di Esri. Le attribuzioni compaiono sulla mappa e devono restare visibili. L'app salva in memoria solo le zone che visualizzi e non scarica aree intere in blocco: non modificarla per farlo. Le immagini satellitari possono essere vecchie: sentieri, frane e costruzioni recenti possono non comparire.
- Nel Planner per Windows puoi usare mappe satellitari e di altri fornitori (Esri, EOX Sentinel-2, CyclOSM) e aggiungere fonti online o file di mappa tuoi: rispetta le condizioni d'uso di ciascun fornitore (alcuni, come Google, non permettono di usare le loro immagini in altri programmi), lascia visibili le attribuzioni e importa solo mappe che hai il diritto di usare. Le immagini satellitari possono essere vecchie: sentieri, frane e costruzioni recenti possono non comparire.

- Per l'uso offline importa mappe che hai il diritto di usare: le mappe OpenAndroMaps e lo stile Elevate sono gratuiti per uso personale secondo le condizioni del loro sito; i file MBTiles devono essere creati da te o avere una licenza che lo consente. Non ridistribuire le mappe scaricate.
- Tracce scaricate da Strava, Komoot, Wikiloc o altri siti restano soggette alle condizioni di quei servizi e ai diritti dei loro autori: importale solo per uso personale.

8. SOS, CADUTE E AVVISI

- Il riconoscimento delle cadute è una stima basata su accelerometro e GPS: può non accorgersi di una caduta o scattare senza motivo. Non è un dispositivo di soccorso certificato e non sostituisce le normali precauzioni.
- L'SOS funziona solo se il telefono in tasca è acceso, ha la SIM e il campo per gli SMS, ha il Bluetooth acceso, l'app SirJoe MTB con la ricezione SOS attiva e si trova vicino al telefono sul manubrio (pochi metri). Le impostazioni di risparmio batteria possono bloccarlo: provalo prima di partire.
- Gli SMS di aiuto vanno ai contatti che scegli tu, non al 112. L'app non chiama il 112 da sola e non può avviare l'app 112 Where ARE U: in emergenza aprila tu o chiama il 112 (dal manubrio il 112 si chiama anche senza SIM, se c'è copertura).
- Avvisa le persone che hai messo come contatti e fai una prova con l'SMS di prova. Gli SMS costano secondo il tuo piano tariffario.
- Se annulli dopo che l'SOS è partito, i contatti ricevono un SMS di falso allarme.
- Punti utili (fontanelle, sorgenti, rifugi, bar, officine) e anelli automatici vengono da OpenStreetMap e BRouter: possono essere sbagliati, chiusi o non adatti alla bici. L'acqua di una sorgente o di una fontanella non è garantita potabile.
- L'avviso di rientro prima del buio è una stima basata sulla tua velocità media: porta sempre una luce.
- Le segnalazioni con foto restano sul telefono; condividile solo se lo vuoi e senza riprendere persone riconoscibili.

9. NESSUNA GARANZIA

- L'app è fornita "così com'è", senza garanzie di alcun tipo, come previsto dalla licenza MIT. L'autore non è responsabile per danni, incidenti, sanzioni o smarrimenti derivanti dal suo uso.
- Chi usa l'app lo fa sotto la propria responsabilità.

28. Crediti e licenze

- SirJoe MTB e SirJoe MTB Planner: progetto personale di Sergio Mantovani ("SirJoe"), gratuito e open source con licenza MIT, non destinato alla vendita. Codice su github.com/sirjoe58/mapmtb.
- Mappe: © OpenStreetMap contributors (ODbL); OpenTopoMap (CC-BY-SA); itinerari MTB waymarkedtrails.org.
- Mappe offline: OpenAndroMaps e stile Elevate (gratuiti per uso personale secondo le loro condizioni); motore Mapsforge.
- Calcolo percorsi e anelli: BRouter (brouter.de). Ricerca luoghi: Nominatim. Punti utili: OpenStreetMap tramite Overpass API. Satellite: © MapTiler © OpenStreetMap contributors; Esri World Imagery.
- Librerie: osmdroid (Apache 2.0), Leaflet (BSD-2), Electron (MIT), ZXing (Apache 2.0), qrcode (MIT).
- Carattere del logo: Russo One (SIL Open Font License).

- Strava, Komoot, Garmin, Wahoo, Wikiloc, Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram, X, 112 Where ARE U, MapTiler, Esri, Windows, macOS e Android sono marchi dei rispettivi proprietari; questo progetto non è affiliato a nessuno di loro.