PThreads-Merkblatt

1. Übersicht der Funktionen

	Prozess-Management		
int getpid()	Liefert die Prozessnummer (PID) des aktuellen Prozesses.		
int getppid()	Liefert die Prozessnummer (PID) des Elternprozesses ('p' for parent").		
int fork()	Erstellt eine Kopie des aktuellen Prozesses. Kopie ur Original setzen ihre Ausführung genau an der Aufrufstel fort und unterscheiden sich nur im Rückgabewert von fork 0 in der Kopie (Kindprozess) und >0 im Origin (Elternprozess).		
int wait(int *status)	Wartet auf die Beendigung eines beliebigen Kindprozesse und speichert dessen Beendigungs-Status in den durch de Zeiger <i>status</i> bezeichneten int (falls nicht NULL). Kann u. auch Fehler zurückgeben (z.B. wenn keine Kindprozess existieren).		
int waitpid(int pid, int *status, int flags	Wartet auf die Beendigung des spezifischen Kindprozesse pid. Sonst im wesentlichen analog zu wait().		
int kill(int pid, int sig)	Schickt das Signal (nicht zu verwechseln mit dem "Signa Typ aus dem Prozess-Interaktions-Kapitel, hier geht es u UNIX-Signale, vgl. die beiden "signal"-Manpages, 'man signal' und 'man 7 signal') mit der Nummer <i>sig</i> an de Prozess <i>pid</i> . Häufigster Use Case ist die Zerstörung eine Prozesses mit dem Signal SIGTERM oder SIGKILL.		
Thread-Management			
pthread_tvoid *func(void *pthread_mutex_pthread_cond_t	t ein Mutex		
PT pthread_self()	Liefert den Thread-Identifikator des aktuellen Threads.		
int pthread_create(PT *tid, NULL, FN mainfunc, void *arg)	Erstellt einen neuen Thread im aktuellen Prozess. Dazweite Argument erlaubt das Setzen von abweichende Thread-Attributen (nicht VL-relevant). Der Thread führt dangegebene Funktion <i>mainfunc</i> als "main()-Ersatz" aus. Da Argument <i>arg</i> wird dieser Funktion übergebe Eine Rückkehr von dieser Funktion gleicht einem Aufruf von pthread_exit() (s.u.), der Thread terminiert dann also.		
int pthread join(Wartet auf die Beendigung des mit tid bezeichnet		

#return ref" zurückkehrt). **Mutexes** pthread_mutex_init(mutex *m, NULL) Initialisiert den Mutex. Das zweite Argument erlaubt wieder die Angabe von abweichenden Mutex-Attributen; nicht VL-relevant. pthread_mutex_lock(mutex *m) Ergreift (sperrt) den Mutex. Andere Threads, die diesen Mutex ergreifen wollen, solange er von einem Thread gehalten wird, werden in den Zustand BLOCKIERT versetzt, bis der Mutex wieder frei ist. pthread_mutex_unlock (mutex *m) Gibt den Mutex wieder frei. pthread_cond_init(cond *c, NULL) Initialisiert die Bedingungsvariable. Das zweite Argument erlaubt wieder die Angabe von abweichenden Attributen; nicht VL-relevant. pthread_cond_signal(Signalisiert einem der Threads, die in pthread_cond_wait(blockieren, dass die Bedingung dieser Variable eingetreten ist und die Ausführung fortgesetzt werden kann. pthread_cond_wait(wartet darauf, dass ein anderer Thread das Eintreten der gewünschten Bedingung signalisiert. Das Warten wird durch Versetzen in den Zustand BLOCKIERT erreicht. Diese Funktion muss mit gesperrtem Mutex maufgerufen werden; sie gibt für die Zeit des Blockierens den Mutex atomar frei (so dass, sobald der Thread blockiert worden ist, andere Threads in von diesem Mutex geschützte kritische Bereiche eintreten können). Achtung: Der POSIX-Standard erlaubt es, dass diese Funktion auch "ohne Benachrichtigung" wieder aufwacht. Deshalb muss immer die zugrundeliegende logische			
void *ret)	void othread exit(diese Funktion arbeitet also analog zu waitpid(). Achtung: im Gegensatz zu fork/wait bei Prozessen existiert bei Threads kein Eltern-/Kind-Konzept, es gibt also keinen ausgezeichneten "Haupt-Thread", jeder Thread kann auf die Terminierung jedes anderen warten.	
pthread_mutex_init(mutex *m, NULL) pthread_mutex_lock(mutex *m) pthread_mutex_lock(mutex *m) pthread_mutex_unlock(mutex *m) Bedingungs-Synchronisation (mit "Condvars") pthread_cond_init(cond *c, NULL) pthread_cond_signal(cond *c, mutex *m) pthread_cond_wait(cond *c, mutex *m) Achtung: Der POSIX-Standard erlaubt es deingung geprüft werden, bevor der Thread die Ausführung tatsächlich fortsetzt. Siehe Beispiel unten. pthread_cond_broadca Weckt alle Threads, die auf das Eintreten einer Bedingung pthread_cond_broadca Weckt alle Threads, die auf das Eintreten einer Bedingung pthread_cond_broadca Weckt alle Threads, die auf das Eintreten einer Bedingung pthread_cond_broadca Weckt alle Threads, die auf das Eintreten einer Bedingung pthread_cond_broadca Weckt alle Threads, die auf das Eintreten einer Bedingung pthread_cond_broadca Weckt alle Threads, die auf das Eintreten einer Bedingung pthread_cond_broadca	· - ·	äquivalent dazu, dass der Thread von seiner mainfunc mit	
mutex *m, NULL) die Angabe von abweichenden Mutex-Attributen; nicht VL- relevant. pthread_mutex_lock(mutex *m) Ergreift (sperrt) den Mutex. Andere Threads, die diesen Mutex ergreifen wollen, solange er von einem Thread gehalten wird, werden in den Zustand BLOCKIERT versetzt, bis der Mutex wieder frei ist. pthread_mutex_unlock (mutex *m) Bedingungs-Synchronisation (mit "Condvars") pthread_cond_init(cond *c, NULL) pthread_cond_signal(cond *c) Dilutialisiert die Bedingungsvariable. Das zweite Argument erlaubt wieder die Angabe von abweichenden Attributen; nicht VL-relevant. pthread_cond_signal(cond *c) Signalisiert einem der Threads, die in pthread_cond_wait() blockieren, dass die Bedingung dieser Variable eingetreten ist und die Ausführung fortgesetzt werden kann. Pthread_cond_wait(cond *c, mutex *m) Wartet darauf, dass ein anderer Thread das Eintreten der gewünschten Bedingung signalisiert. Das Warten wird durch Versetzen in den Zustand BLOCKIERT erreicht. Diese Funktion muss mit gesperrtem Mutex m aufgerufen werden; sie gibt für die Zeit des Blockierens den Mutex atomar frei (so dass, sobald der Thread blockiert worden ist, andere Threads in von diesem Mutex geschützte kritische Bereiche eintreten können). Achtung: Der POSIX-Standard erlaubt es, dass diese Funktion auch "ohne Benachrichtigung" wieder aufwacht. Deshalb muss immer die zugrundeliegende logische Bedingung geprüft werden, bevor der Thread die Ausführung tatsächlich fortsetzt. Siehe Beispiel unten.	Mutexes		
mutex *m) Mutex ergreifen wollen, solange er von einem Thread gehalten wird, werden in den Zustand BLOCKIERT versetzt, bis der Mutex wieder frei ist. pthread_mutex_unlock (mutex *m) Bedingungs-Synchronisation (mit "Condvars") pthread_cond_init(cond *c, NULL) pthread_cond_signal(cond *c) pthread_cond_wait(cond *c, mutex *m) Wartet darauf, dass ein anderer Thread das Eintreten der gewünschten Bedingung signalisiert. Das Warten wird durch Versetzen in den Zustand BLOCKIERT erreicht. Diese Funktion muss mit gesperrtem Mutex m aufgerufen werden; sie gibt für die Zeit des Blockierens den Mutex atomar frei (so dass, sobald der Thread blockiert worden ist, andere Threads in von diesem Mutex geschützte kritische Bereiche eintreten können). Achtung: Der POSIX-Standard erlaubt es, dass diese Funktion auch "ohne Benachrichtigung" wieder aufwacht. Deshalb muss immer die zugrundeliegende logische Bedingung geprüft werden, bevor der Thread die Ausführung tatsächlich fortsetzt. Siehe Beispiel unten.	<u> </u>		
mutex *m Bedingungs-Synchronisation (mit "Condvars")	· – ·	Mutex ergreifen wollen, solange er von einem Thread gehalten wird, werden in den Zustand BLOCKIERT versetzt,	
pthread_cond_init(· — —	Gibt den Mutex wieder frei.	
erlaubt wieder die Angabe von abweichenden Attributen; nicht VL-relevant. pthread_cond_signal(cond *c) Signalisiert einem der Threads, die in pthread_cond_wait() blockieren, dass die Bedingung dieser Variable eingetreten ist und die Ausführung fortgesetzt werden kann. Pthread_cond_wait(cond *c, mutex *m) Wartet darauf, dass ein anderer Thread das Eintreten der gewünschten Bedingung signalisiert. Das Warten wird durch Versetzen in den Zustand BLOCKIERT erreicht. Diese Funktion muss mit gesperrtem Mutex m aufgerufen werden; sie gibt für die Zeit des Blockierens den Mutex atomar frei (so dass, sobald der Thread blockiert worden ist, andere Threads in von diesem Mutex geschützte kritische Bereiche eintreten können). Achtung: Der POSIX-Standard erlaubt es, dass diese Funktion auch "ohne Benachrichtigung" wieder aufwacht. Deshalb muss immer die zugrundeliegende logische Bedingung geprüft werden, bevor der Thread die Ausführung tatsächlich fortsetzt. Siehe Beispiel unten. pthread_cond_broadca Weckt alle Threads, die auf das Eintreten einer Bedingung	Bedingungs-Synchronisation (mit "Condvars")		
blockieren, dass die Bedingung dieser Variable eingetreten ist und die Ausführung fortgesetzt werden kann. pthread_cond_wait(cond *c, mutex *m) Wartet darauf, dass ein anderer Thread das Eintreten der gewünschten Bedingung signalisiert. Das Warten wird durch Versetzen in den Zustand BLOCKIERT erreicht. Diese Funktion muss mit gesperrtem Mutex m aufgerufen werden; sie gibt für die Zeit des Blockierens den Mutex atomar frei (so dass, sobald der Thread blockiert worden ist, andere Threads in von diesem Mutex geschützte kritische Bereiche eintreten können). Achtung: Der POSIX-Standard erlaubt es, dass diese Funktion auch "ohne Benachrichtigung" wieder aufwacht. Deshalb muss immer die zugrundeliegende logische Bedingung geprüft werden, bevor der Thread die Ausführung tatsächlich fortsetzt. Siehe Beispiel unten. pthread_cond_broadca Weckt alle Threads, die auf das Eintreten einer Bedingung		erlaubt wieder die Angabe von abweichenden Attributen;	
cond *c, mutex *m) gewünschten Bedingung signalisiert. Das Warten wird durch Versetzen in den Zustand BLOCKIERT erreicht. Diese Funktion muss mit gesperrtem Mutex <i>m</i> aufgerufen werden; sie gibt für die Zeit des Blockierens den Mutex atomar frei (so dass, sobald der Thread blockiert worden ist, andere Threads in von diesem Mutex geschützte kritische Bereiche eintreten können). Achtung: Der POSIX-Standard erlaubt es, dass diese Funktion auch "ohne Benachrichtigung" wieder aufwacht. Deshalb muss immer die zugrundeliegende logische Bedingung geprüft werden, bevor der Thread die Ausführung tatsächlich fortsetzt. Siehe Beispiel unten. pthread_cond_broadca Weckt alle Threads, die auf das Eintreten einer Bedingung	`	blockieren, dass die Bedingung dieser Variable eingetreten	
		gewünschten Bedingung signalisiert. Das Warten wird durch Versetzen in den Zustand BLOCKIERT erreicht. Diese Funktion muss mit gesperrtem Mutex m aufgerufen werden; sie gibt für die Zeit des Blockierens den Mutex atomar frei (so dass, sobald der Thread blockiert worden ist, andere Threads in von diesem Mutex geschützte kritische Bereiche eintreten können). Achtung: Der POSIX-Standard erlaubt es, dass diese Funktion auch "ohne Benachrichtigung" wieder aufwacht. Deshalb muss immer die zugrundeliegende logische Bedingung geprüft werden, bevor der Thread die Ausführung	
	. – –	, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

2. Anwendungsbeispiel

Grundsätzliche Überlegung bei der Verwendung von Mutexes und Condvars muss sein, dass alle möglichen verzahnten Ausführungen mehrerer Threads (und das können sehr

sehr viele Möglichkeiten sein!) korrekt ablaufen. Im folgenden ist noch einmal das Beispiel für den Bounded-Buffer-Producer/Consumer dargestellt und umfangreich kommentiert.

```
#define N
                 16
 2
 3 struct bounded buffer {
                         *objects[N];
       void
 5
       int
                          head;
 6
       int
                          tail;
 7
       int
                          count;
 8
       pthread mutex t mutex;
      pthread_cond_t cond_notempty;
pthread_cond_t cond_notfull;
 9
10
11|};
12
13 void buffer init(struct bounded buffer *bb) {
14
       pthread mutex init(&bb->mutex, NULL);
15
       pthread cond init(&bb->cond notempty, NULL);
16
       pthread cond init(&bb->cond notfull, NULL);
17
       bb->head = 0;
       bb->tail = 0;
18
19
       bb \rightarrow count = 0;
20 }
21
22 void deposit(struct bounded buffer *bb, void *obj) {
23
       pthread mutex lock(&bb->mutex);
24
       while (bb->count == N) {
25
           pthread cond wait(&bb->cond notfull, &bb->mutex);
26
27
       bb->objects[bb->head] = obj;
28
       bb->head = (bb->head + 1) % N;
29
       bb->count++;
30
       pthread cond signal (&bb->cond notempty);
31
       pthread mutex unlock(&bb->mutex);
32 | }
33
34 void *fetch(struct bounded buffer *bb) {
35
       void *ret;
36
37
       pthread mutex lock(&bb->mutex);
38
       while (bb->count == 0) {
39
           pthread cond wait(&bb->cond notempty, &bb->mutex);
40
       }
41
       ret = bb->objects[bb->tail];
42
       bb->tail = (bb->tail + 1) % N;
43
       bb->count--;
44
       pthread cond signal (&bb->cond notfull);
45
       pthread mutex unlock(&bb->mutex);
46
47
       return ret;
48|}
```

Z. 1-11

Die Struktur ist ein Ringpuffer: sie enthält *N* Speicherzellen, Objekte werden immer am *head* gespeichert (der danach eins weitergezählt wird) und vom *tail* ausgegeben (der ebenfalls hinterher weitergezäht wird). *head* zeigt also immer auf die Zelle, die als nächstes belegt werden wird, und *tail* auf die, die als nächste ausgegeben wird.

Z 13-19

Bei der Initialisierung werden nur Mutex und Condvars mit den entsprechenden PThreads-Bibliotheksfunktionen standardmäßig initialisiert.

Z. 22 / Z. 34

deposit() erlaubt das Hinzufügen eines Objekts *obj* zum Puffer. fetch() erlaubt das Entnehmen eines Objekts aus dem Puffer.

Z. 23 / Z. 37

Da die Funktionen Modifkationen am Array objects[] und den Zählern head bzw. tail und count vornehmen, müssen sie ausschließen, dass andere Threads nebenläufig eine weitere deposit()- oder eine fetch()-Operation ausführen. Beide Operationen bilden also kritische Bereiche auf derselben Datenstruktur. Dazu dient der Mutex.

Z. 24-26 / Z. 38-40

Für den Fall, dass der Puffer derzeit maximal gefüllt bzw. leer ist, muss der aktuelle Thread warten: in deposit() muss gewartet werden, bis durch eine fetch()-Operation wieder "Luft" für ein neues Objekt entstanden ist, und in fetch() muss gewartet werden, bis durch eine deposit()-Operation wieder ein Objekt im Puffer vorhanden ist.

Damit dies aber überhaupt stattfinden kann, muss der Schutz-Mutex für die Dauer des Wartens vorübergehend freigegeben werden. Dies wird durch den Aufruf von pthread_cond_wait() erreicht. Da diese Funktion jedoch zurückkehren kann, auch wenn die zugrundeliegende logische Bedingung ("Puffer nicht mehr voll") nicht (oder nicht mehr) erfüllt ist, muss der Aufruf jeweils in eine Schleife eingebunden werden, die die eigentliche logische Bedingung überprüft.

Z. 27-29 / Z. 41-43

Nachdem der Puffer nun nicht mehr voll bzw. leer ist (der Thread hat die vorige while-Schleife verlassen und hält den Mutex, so dass auch keine nebenläufigen Änderungen stattfinden können), kann nun die eigentliche deposit()- bzw. fetch()-Operation stattfinden.

Z. 30 / Z.44

Da es sein kann, dass Threads in der jeweils anderen Operation auf eine Änderung des Puffer-Zustands (nicht mehr leer bzw. nicht mehr voll) warten, wird nun eine pthread_cond_signal()-Operation auf der entsprechenden Condvar ausgelöst, die einen dieser wartenden Threads aufweckt (wenn denn welche existieren).

PThreads FAQ

Q: Warum findet pthread_cond_signal() noch unter dem Mutex statt?

A: Das muss nicht zwingend so sein. Die Manpage stellt dies ausdrücklich frei. Fest steht natürlich, dass alle Änderungen an der Datenstruktur vom Mutex geschützt ablaufen müssen — man könnte also allenfalls das pthread_cond_signal() hinter das pthread_mutex_unlock() ziehen. Ob die eine oder die andere Reihenfolge zu besserer Performance (oder "besser vorhersagbarem Scheduling", wie die Manpage angibt) führt, liegt an der ganz konkreten Implementierung der PThreads-Bibliothek.