

FT Infinity アセット解説書(Unity5.6 以降)

# 収録されているパーティクルの全リスト

FT Infinity に収録されているエフェクトの一覧は下記のウェブサイトで 閲覧できます。

### **FT Infinity WEB**



また Youtube で使い方に関する動画を順次公開していきます。

Youtube Playlist FT Infinity JP


- プロジェクト設定
- パーティクルのスケーリングと一括編集
- Vertex Stream と Custom Data の使用方法
- Custom Data パラメーター入力補助ツール[FT ParticleToolBox]
- 収録スクリプトの説明
- 収録シェーダーの説明

### プロジェクト設定


#### ※重要 モバイル端末には対応しておりません。

Color space: Linear


Rendering path に関しては Deferred、Forward どちらでもかまいません。



#### カメラの HDR をオンに設定。



### サンプルシーンの再生には Post Processing Stack が必要です。




### パーティクルのスケーリングと一括編集


Unity5.3 から実装されたパーティクルのスケーリング機能を使用してパーティクルをスケーリングできます。

**FT Infinity** では各工フェクトの **root** でスケーリングを 変更することを推奨します。

**root** 以下の各 particleSystem オブジェクトは Scaling Mode が **Hierarchy** に設定されており、Transform の Scale を 変更すればパーティクルも合わせて拡縮されます。



また通常 ParticleSystem は複数編集が行えませんが
Debug モードに変更すれば複数選択した状態で一括して値を
変更することが可能です。




### Vertex Stream と Custom Data の使用方法

**FT Infinity** は Unity5.5 から実装された Shuriken の Vertex Stream と Custom Data モジュールの機能を使用しています。

この機能を使用することにより、マテリアルを複数のパーティクルで 再利用することが容易になりました。

例えば以前のバージョンでは使用しているテクスチャは同じでも UV スクロールのパラメータのスピードが違う場合、パーティクルごとに別々のマ テリアルを割り当てていましたが、新しいバージョンでは

Custom Data モジュールを使用してパラメータを shuriken から設定するため、 UV スクロールのスピードが違っていてもマテリアルを複製する必要がなく マテリアル数の削減が可能になります。




以前のバージョンと比べて多くのパラメータを shuriken 上から設定することが可能になりました。

### Particle System vertex streams and Standard Shader support

**FT Infinity** ではパーティクルに ShaderForge を使用して作成した 独自シェーダーを使用しています。


そしてほぼ全てのシェーダーで Vertex Stream の機能を使用しており、

Vertex Streasm と Custom Data を画像のように設定しています。



Custom Data モジュールはシェーダーによってそれぞれ異なる パラメーターが設定されています。


例えば FT/UVscroll シェーダーと FT/Simple では以下のように設定されています。



こちらの画像はパラメーター名が分かりやすいように加工したもので 実際にはパラメーターの名称は Custom Data モジュールには表示されません。 後述するエディタ拡張の[FT\_ParticleToolBox]で各パラメーター名を 参照することが可能です。

# **Custom Data パラメーター入力補助ツール[FT ParticleToolBox]**

独自のシェーダーや Custom Data の機能を使用しているため パーティクルの編集を補助する簡易的なツールを作成しました。



機能

- ループのオンオフを一括設定
- FT Infinity のシェーダーに合わせた Custom Data を 1 クリックで設定
- Custom Data の設定項目を画像で表示

各項目の詳細は動画をご覧ください。

FT Infinity - ParticleToolBox の使い方

### 収録スクリプトの説明

# FT\_LoopSwitch

loopOffTiming で設定した時間になると各パーティクルの Loop を オフに設定します。

### FT\_DestroyParticleAtTime

設定した時間になるとオブジェクトを削除します。

## FT\_DestroyParticleByDuration

名前が"root"になっているオブジェクトのパーティクルコンポーネントの Duration を参照し、オブジェクトを削除します。

### 収録シェーダーの説明

FT Infinity では AssetStore の代表的なシェーダー作成アセット、ShaderForge を使用し、作成したシェーダーを使用しています。

### **ShaderForge**

シェーダーの詳細については Youtube の動画を参照してください。

FT Infinity - Shader と Material の設定について