PC端 VR实验文档

——使用 VRTK 开发 VR 汽车驾驶项目

前言——标识说明

该前言部分主要为项目与代码中的专用标识进行说明,方便同学们快速进行实验。 其中文档中出现的标识种类包括:

- a. 加粗: 突出不能被忽略的内容重点;
- b. **红色加粗**:说明以下内容需要自行编写代码实现;
- c. Line: 指明该部分文档内容对应了脚本中的哪一行代码;
- d. <mark>绿色提示框: 给出必要的提示信息,通常伴随<mark>红色加粗</mark>标识出现,给出代码所需的基础知识或提示思路。</mark>

代码中出现的标识种类包括:

- a. [TODO: SECTION XXX]: TODO 标志表示以下代码需要修改才能完成相应功能,通常需要你解注释或自行编写部分代码。其中 Section 表示这一 TODO 部分对应的文档中的章节数,你不必立刻修改那些还未读到的章节的 TODO 代码。
- b. [Line XXX]:该行代码在原脚本中的行数,与文档中的 *Line* ——对应。由于脚本在编写过程中,行数会随着代码的增减发生偏移,因而你可以通过 Ctrl+F 检索[Line XXX]标识的方式对应文档与代码(如下图)。

```
VROpenDoor.cs
    If it is false, it should be controlled by the transform and V line
                                                       Aa 巫 ★ 当前文档
  blic bool inTouchPadMode = false;
                                        -- [Line 31] --
//// Do not need to care about the implementation private CarController m_Car:
private Vector3 steeringWheelVector:
private float leftFactor, rightFactor
                                 接下来, 在整个计算过程中, 我们需要使用如下私有变量(Line 38~41),
private float leftPresure = 0, right: 分别包括: 第一行, 方向盘所在平面的 x 轴 (向右), y 轴 (向上) 以及 z 轴 (向
//// Data we will calculate for car a 外,即法线)的单位向量;第二行,左右手柄在平面的投影点(垂足);第三行,
private float leftAxisX = 0, rightAxi 左右手柄投影点构成的向量,它代表方向盘现在的方向;第四行,左右手柄对应
                             的因子α。
                                private Vector3 xVector, yVector, zVector;
                                private Vector3 leftFootPoint, rightFootPoint;
                                private Vector3 steeringWheelVector;+
                                private float leftFactor, rightFactor;
```

项目简介

本次实验为 PC 端 VR 实验,将基于 HTC Vive 或 Oculus 设备,在 PC 端上开发一款简单的汽车驾驶项目。在本次实验中,我们的代码将更偏重 VRTK 的使用,而非游戏性上的编写。同学们将更加深入地了解 VRTK 这个通用 VR 开发包,使用它来获取底层交互数据,例如手柄的位置与按键等信息;或是其他高级交互功能,例如触碰(Touch)、抓取(Grab)与使用(Use)事件。

本次实验素材包有五个,包括一个基本的项目场景、VRTK 工具包、SteamVR 开发插件、Oculus 开发插件以及 VRTK—Windows MR 拓展插件。请先导入基本项目场景,并根据文档要求一步步导入、配置与编写 VRTK 相关内容,最后在测试运行前,根据需要使用的硬件种类,导入 SteamVR 开发插件、Oculus 开发插件或是 WMR 拓展插件。

实验要求

- a. 完成汽车驾驶控制。包括使用手柄控制车辆转向与使用按键控制车辆加速;
- b. 完成与车门的交互。包括手柄触碰高亮显示,以及开关车门;
- c. 其他练习内容,包括手柄振动、方向盘控制、以及触摸板交互;
- d. 进阶功能(加分项)

实验内容

1 准备工作

1.1 导入实验初始化场景

找到附件中的 CarGame-init.unitypackage, 它是本次实验所要使用的初始场景。其中包含三个文件夹,首先 SampleScenes 与 Standard Assets 文件夹来源于 Unity 官方素材 Standard Assets, 我们提取了其中的汽车驾驶部分以用于本次 VR 实验。然后是 MyAssets, 用于存放我们自己的素材与脚本,其中包含一个高精度的汽车模型(Model)与其对应的预制体(Prefab),以及本次实验中,我们需要编写的各种脚本。

找到 SampleScenes -> Scenes -> Car, 双击打开该场景。该场景改编自 Unity 官方 Car 场景,并使用高精度汽车模型替换原有的汽车模型 (更加适合 VR 场景的需要)。其中所有的汽车控制、碰撞体适配等操作均由助教完成,如无特殊需求,请不要随意修改 Car 物体下原有的汽车控制脚本及其内容,以及其子物体的层级结构。

现在点击运行,你可以使用上下左右/WSAD 控制车辆的移动。接下来我们的任务即是将这个项目修改为在 VR 场景下运行的项目。

1.2 导入并设置 VRTK


之前的实验我们提到过 VRTK。VRTK 是一款辅助构建 VR 项目的开发工具包,它的脚本可以方便、快速且通用地构建各种 VR 解决方案,而不用在意你所使用的 VR 硬件设备。在本次实验中,我们将使用它来进行各种交互事件的开发,

并使用它来同时支持 HTC Vive(SteamVR)以及 Oculus 设备。

找到附件中的 VRTK - Virtual Reality Toolkit - VR Toolkit.unitypackage, 将其导入至实验场景中。找到路径 VRTK -> Examples -> ExampleResources -> SharedResources -> Prefabs -> SDKManager, 将[VRTK_SDKManager]物体拖入到场景中。[VRTK_SDKManager]是 VR 设备 SDK 的管理器,它会在运行时根据你所使用的设备,自动配置对应类型的 SDK,同时在当前位置生成 VR 边界(boundary)、头盔(headset)与手柄(controllers)。

为了保证驾驶汽车时头盔的视野一并移动,我们将[VRTK_SDKManager] 移动到 Car 下,成为其子物体(即与 CarModel 同一层级),不要忘记将 [VRTK_SDKManager]的位置重置为(0, 0, 0)。随后禁用原来场景中的 Camera (VRTK 会在运行时自动启用适合当前 VR 设备的 Camera)。

接下来,我们需要对其进行设置。但在修改一个来自预制体的实体前(特指删除其脚本、子物体或修改其层级结构),我们需要断开其与原预制体之间的联系,从而使得我们对实体的修改不会影响到原预制体。具体来说,我们需要右击[VRTK_SDKManager],选择 **Unpack Prefab** 指令(如下图所示)。



在 Unpack 之后,我们可以随意修改这个实体,而不会影响到预制体了。现在,我们将其子物体 SDKSetupSwitcher 删除,并将[VRTK_SDKSetups]下的 UnityXR 删除(只支持模拟器、HTC Vive、Oculus 以及 WindowsMR)。然后由于删除了 UnityXR,我们需要重新加载对应的 SDK。找到[VRTK_SDKManager]下的脚本 VRTK_SDKManager,点击 Auto Populate 按钮即可修正 Setups(如下图红框所示)。

Auto Manago	mbols				
Auto Manage Manage Now					
Active Symbols Wit	thout SDK Classes				
▼ Standalone					
	AVATAR (not installed)				
▼ Android					
SDK_OCULUS_AVATAR (not installed)					
Remove All Symbols					
Script Aliases					
Left Controller	□ LeftController				
Right Controller	RightController				
Setups					
Auto Manage VR Settings Manage Now					
Auto Load	✓				
= OVRSimulator (VR	TK_SDKSetup)				
= SteamVR (VRTK_SDKSetup)					
= Oculus (VRTK SDKSetup)					
= WindowsMR (VRTK SDKSetup)					
	obilostapy				
	Auto Populate	Т			

接下来,我们需要设置手柄,正如之前所说,我们不知道自己会使用什么样的 SDK,所以自然也就不清楚对应的手柄物体在哪里,更别提要使用什么样的 API 了。而 VRTK 提供了一个统一的接口,它可以将你创建的物体与实际的手柄进行关联。

首先,我们创建一个空物体,取名为[VRTK_Scripts]。随后在其底下创建两个空物体,分别叫做 LeftController 与 RightController,我们希望使用这两个物体来与真实手柄建立映射关系。找到之前的[VRTK_SDKManager]下的VRTK_SDKManager 脚本,并找到 Scripts Aliases 这一项,将之前的空物体对应填入即可(如下图所示)。现在,LeftController 与 RightController 就好像真实手柄的对应引用,你可以通过它们来获取所需的位置信息、监听按键信息以及获取触摸抓取等交互信息了。若无特殊说明,下文中所说的左右手手柄,均指代LeftController 与 RightController 这两个物体。



2 汽车驾驶控制


经过前面的设置, VR SDK 与手柄已经配置完成了,现在我们就可以开始与 VR 相关的交互行为开发了。首先我们来尝试使用手柄的位置与按键信息来开发 VR 场景下的

汽车驾驶控制。

找到Car物体上的CarUserControl 脚本,将其注销。这个脚本使用上下左右/WSAD键控制汽车移动,在真正使用 VR 设备时是没有用的。随后,找到 VRCarUserControl脚本,将其绑定在 Car 物体上,我们将使用它在 VR 场景下控制汽车驾驶。

2.1 使用手柄位置信息控制汽车转向

使用传统设备时,我们通常使用键盘上或是手柄上的按键来控制汽车移动。 而在 VR 场景中,我们拥有了空间定位信息,这使得我们可以做一些更加有趣且 逼真的交互设计。我们希望能根据**手柄在空间中的位置**模拟**汽车的方向盘的转动**。



具体来说如上图所示,我们将**左右手柄**对应**投影到方向盘所在的平面**上,然后使用**两个投影点形成的角度**控制方向盘的转向。具体步骤如下:

已知**方向盘的法线向量** $\vec{z} = (x_z, y_z, z_z)$ 以及**方向盘原点** $0 = (x_0, y_0, z_0)$,可求方向盘平面:

$$x_z(x - x_0) + y_z(y - y_0) + z_z(z - z_0) = 0$$
 [1]

随后对于已知**左手手柄位置** $L = (x_L, y_L, z_L)$,需求其在**该平面上的投影(垂 足)** $F = (x_F, y_F, z_F)$ 。代入公式[1],并由垂线段与法线平行可以得到:

$$x_z(x_F - x_0) + y_z(y_F - y_0) + z_z(z_F - z_0) = 0$$
 [2]

$$\frac{x_{L}-x_{F}}{x_{z}} = \frac{y_{L}-y_{F}}{y_{z}} = \frac{z_{L}-z_{F}}{z_{z}}$$
 [3]

结合[2][3]联立方程得:

$$x_{F} = x_{L} + \frac{x_{z} (x_{0} - x_{L}) + y_{z} (y_{0} - y_{L}) + z_{z} (z_{0} - z_{L})}{x_{z}^{2} + y_{z}^{2} + z_{z}^{2}} x_{z}$$
[4]

设中间的因子为α,则[4]改写为:

$$\mathbf{x}_{\mathbf{F}} = \mathbf{x}_{\mathbf{L}} + \alpha \mathbf{x}_{\mathbf{z}} \tag{5}$$

又因为α本身有对称性, 根据对称性可得

$$\mathbf{F} = \mathbf{L} + \alpha \mathbf{\overline{z}} \tag{6}$$

这样,通过**方向盘原点、法线**,结合**手柄位置**,我们能计算出其**投影(垂足)位置**。然后通过比较**左右两个垂足位置形成的向量与原方向盘 x 轴向量**的偏移,即可计算角度信息。

现在就让我们编写脚本来实现这一功能。首先,我们已经提供了一些变量与 代码。打开 VRCarUserControl 脚本,在本小节中,我们将使用如下公有变量(*Line* 9~13, Line 19~22),它们分别是**手柄的位置信息**与**方向盘的位置信息**,我们之后需要在 Inspector 上初始化它们,因而不需要通过代码初始化。

```
public Transform leftController;
public Transform rightController;
public Transform steeringWheel;
```

接下来,在整个计算过程中,我们需要使用如下私有变量(*Line 38~41*),分别包括:第一行,方向盘所在平面的 x 轴 (向右),y 轴 (向上)以及 z 轴 (向外,即法线)的单位向量;第二行,左右手柄在平面的投影点(垂足);第三行,左右手柄投影点构成的向量,它代表方向盘现在的方向;第四行,左右手柄对应的因子α。

```
private Vector3 xVector, yVector, zVector;
private Vector3 leftFootPoint, rightFootPoint;
private Vector3 steeringWheelVector;
private float leftFactor, rightFactor;
```

对于计算出的结果,我们会保留两个值,分别为角度 degree (-90~90),以及归一化角度值 h(-1~1) (*Line 50, Line 52*)。

该功能对应代码的**主体范围**为 *Line 56~73*,以及 *Line 161~185*。我们提供了其中部分代码,包括获取**方向盘平面的各向单位轴**信息(*Line 161~164*),以及**计算方向盘向量、角度与归一化角度**(*Line 175~184*),而你的任务就是<mark>根据前面的数学描述补写这部分代码</mark>。具体提示如下:

提示: 1. 根据公式[4][5]补写 Factor 函数($Line\ 56~73$),它用来计算前面 提及的因子 α 。


- 2. 使用 Factor 函数计算 leftFactor 与 rightFactor (Line 166~174)
- 3. 使用公式[6]计算 leftFootPoint 与 rightFootPoint (Line 166~174)

完成后,我们将脚本绑定在 Car 物体上,然后不要忘记在 Inspector 上初始 化手柄与方向盘位置。如下图所示,其中方向盘位置实体使用 Car → CarModel → CarOriginSteeringWheel,这是方向盘原点的一个拷贝。注意不要选择 CarSteeringWheel,它是方向盘实体,控制一个方向盘模型,它的旋转轴是可能变化的(在下文的某个功能需求中,我们会修改它)。



最后我们可以开始使用 Simulator 进行测试。在保证在 Inspector 上处于 VRCarUserControl 的位置时,运行 Unity。使用 WSAD 调整当前位置至一个空旷位置。接下来按下 Left Alt 切换至手柄模式,接下来按住 Left Ctrl,使用鼠标移动手柄,观察手柄所成角度与脚本上 For Debug 列表中的 Degree 属性是否

吻合,以判断该功能是否编写正确(如下图所示,注:负的角度代表向左,正的 角度代表向右)。



2.2 监听手柄按键信息以控制汽车加速度

接下来,我们要尝试**使用手柄按键**来**控制汽车的向前或向后移动**。首先,为了监听手柄按键,我们需要为手柄绑定事件脚本,具体来说,我们为**左右手手柄**绑定 VRTK_ControllerEvents 脚本。这个脚本基本包括了所有的手柄事件,可以被代码直接访问,同时也是其他所有高级交互方式(例如抓取、触碰与使用)的基础。

高级交互方式我们在下文中再做介绍,这里我们将使用代码来监听手柄的按键信息。我们使用**右手扳机键(Trigger)键**来控制**汽车向前的加速度**(看作油门),而使用**左手扳机键(Trigger)**控制**汽车向后的加速度**(看作刹车)。选择 Trigger 按键是因为该按键不仅有"**是否按下**"这个信息(True/False),还有"按下程度"这个信息(0~1 的 float 类型),这可以方便我们更加准确地控制汽车。

现在就让我们来看看该如何编写脚本。再次打开 VRCarUserControl 脚本。首先,由于 VRTK 插件的导入,我们可以解注释一些代码。首先是 *Line 4*:

```
// using VRTK;
```

VRTK 的所有脚本都在其同名的名字空间中,**解注释这句话**,才能使用 VRTK 插件的所有脚本。然后是 *Line 14~17*:

```
// private VRTK_ControllerEvents leftControllerEvents;
// private VRTK_ControllerEvents rightControllerEvents;
```

这两个即我们之前提到的**左右手的手柄事件脚本**,我们待会会在 Awake 函数中初始化它,**解注释**它们。随后我们还会用到如下变量(*Line 43*),这两个值用于存储从手柄那里**获取的 Trigger 按键程度**(0~1)

```
private float leftPresure = 0, rightPresure = 0;
```

现在,让我们来看代码主体。首先我们要在 Awake 函数中初始化两个手柄事件。然后,我们找到手柄事件下面的 TriggerAxisChanged 代理事件,将我们自己的处理函数注册上去,解注释如下语句(Line 114~116, Line 128~130):

```
// leftControllerEvents =
leftController.GetComponent<VRTK ControllerEvents>();
```

```
// leftControllerEvents.TriggerAxisChanged +=
OnLeftTriggerAxisChanged;
   // rightControllerEvents =
rightController.GetComponent<VRTK_ControllerEvents>();
   // rightControllerEvents.TriggerAxisChanged +=
OnRightTriggerAxisChanged;
```

这里我们需要解释一下**代理事件**。代理事件其实与**关注一推送机制**类似,其运转机制如下:

- a. 将自定义函数注册在代理事件上(类似关注行为);
- b. 在**定义好的某个特定情况**下,一个代理事件被触发;
- c. 被触发的代理事件查找**所有已注册的函数**;
- d. 对应**执行**这些函数(类似推送行为)。

回到刚才的代码,以左手端为例。leftControllerEvents 下面有许多这样的代理事件,它们在特定的情况下会触发,例如这里使用的名为 TriggerAxisChanged 的代理事件,它会在左手柄 Trigger 按键的轴信息(即"按下程度")改变时触发。随后我们将 OnLeftTriggerAxisChanged 函数注册在 TriggerAxisChanged 事件下,那么在对应情况发生时,TriggerAxisChanged 事件就会自动调用该函数。注意,一个代理事件可以注册多个自定义函数。

那么接下来,我们就要写自定义函数了。找到 OnLeftTriggerAxisChanged 与 OnRightTriggerAxisChanged 函数(*Line 75~85*),**解注释**它们:

```
//// When trigger axis of leftController was changed
// [TODO: SECTION 2.2] Uncomment the function
// private void OnLeftTriggerAxisChanged(object sender,
ControllerInteractionEventArgs e) {
    // leftPresure = e.buttonPressure;
    // }

    //// When trigger axis of rightController was changed
    // [TODO: SECTION 2.2] Uncomment the function
    // private void OnRightTriggerAxisChanged(object sender,
ControllerInteractionEventArgs e) {
    // rightPresure = e.buttonPressure;
    // }
```

这些自定义函数的格式相同,按键的信息会通过参数 e 返回给我们,这里我们只要在轴信息更改时记录其 buttonPressure(按下程度)即可。最后我们会在 Update 函数中使用 leftPressure 与 rightPressure 计算 v(*Line 157~158*)。由于 Simulator 无法模拟按下程度的多少,所以该部分必须在 VR 端进行测试。

3 车门控制

上一章节,我们通过 VRTK 的底层代码获取其位置信息与按键信息。而在本章中, 我们将通过已有的 VRTK 脚本来快速构建一些高级功能。我们需要使用这些高级功能来 实现对车门的控制,主要包含车门触碰高亮与开关车门这两个效果。


3.1 VRTK 手柄与物体交互功能

VRTK 手柄与物体的高级交互功能主要有三:

- a. **触摸(Touch)**:用户在触摸物体时产生的事件,常见应用场景有触碰高亮等;
- b. **抓取(Grab)**:用户在触摸物体的同时按下(或按住)对应按键,可以将物体抓取至手柄处(或其他固定位置),常见应用场景有拾取道具等。
- c. **使用(Use)**:用户在触摸物体(或抓取物体,可设置)的同时按下对 应按键会产生的事件,常见应用场景有场景事件触发(开关房门)、使 用道具等:

这三种事件分别对应着三种 VRTK 脚本,分别为 VRTK_InteractTouch、VRTK_InteractGrab 以及 VRTK_InteractUse。它们有顺序依赖关系,即要实现后者需求时,必须同时绑定所有前者的脚本,同时注意 VRTK_InteractGrab 与 VRTK_InteractUse 脚本需要依赖于之前提到的 VRTK_ControllerEvents来获取按键信息。

在本章节中,我们需要触摸(Touch)与使用(Use)这两个交互功能,因而我们需要包含所有这三个脚本。我们将所有脚本分别绑定在左右手柄上,然后按下图所示初始化脚本(以左手柄为例。红色是必改项;而橙色表示可选修改项目,你可以在此留空)。其中前者 Grab Button 为 **Undefined** 代表着我们不使用抓取功能,而 Use Button 为**Grip Press** 代表我们在满足条件下使用握持键(Grip)会触发使用事件。




绑定了这些脚本之后,我们的手柄就有了触碰与使用的功能。但具体哪些物体可以与手柄交互,交互时会触发哪些功能,这就要到各自的物体下进行设置了。

3.2 触碰车门时的描边高亮

找到 Car → CarModel → CarDoor, 该物体是已经分割的车门的实体, 我

们要把它变为**可交互物体**。在 VRTK 中,一个可交互对象需要满足两个条件,一是必须包含至少一个**碰撞器**或触发器,二是必须包含 VRTK_InteractObject 脚本,这个脚本专门用于定义可交互对象的细节。


根据这一要求,我们需要先在车门实体上绑上碰撞体,我们使用两个BoxCollider来近似左右门的形状,并直接绑定在CarDoor上。其设置如图所示,注意其中 IsTrigger 选项必须勾选,IsTrigger 可以将该碰撞器转化为触发器,这样该物体会参与碰撞检测,但不会应用在 Unity 物理模拟中。




接下来,我们需要绑定 VRTK_InteractObject 脚本。由于我们之后要实现开关车门的操作,需要重写使用(Use)功能,因而我们实际需要绑定一个继承于VRTK_InteractObject 脚本的自定义脚本来实现这一步骤。

找到 VROpenDoor 脚本,该脚本继承于 VRTK_InteractObject。反注释 using 语句(Line 2)以及整个脚本类(Line 6~70)。针对 VROpenDoor 的代码编写将放在下一小节处理,在本小节,我们只要将其视为一个 VRTK_InteractObject 脚本即可。我们将其直接**绑定在 CarDoor 上**。

现在车门已经成为可交互物体了,我们先来实现触碰高亮的内容。VRTK 提供了一些已写好的脚本,我们可以直接使用。首先,绑定VRTK_InteractObjectHighlighter 脚本。该脚本控制物体的高亮,会在手柄触碰(Touch)时触发,默认情况下会使用 VRTK_MaterialColorSwapHighlighter 脚本控制高亮(顾名思义,直接交换材质颜色)。效果如下图(需调整颜色):



当然这里默认高亮脚本是颜色替换脚本,我们也可以改成其他类型脚本,例如描边高亮脚本。找到 VRTK_OutlineObjectCopyHighlighter 脚本,然后如下图所示,同时设置该脚本与 VRTK_InteractObjectHighlighter 脚本(红色是必改项;而橙色表示可选修改项目,你可以在此留空)。其中 Touch Highlight 默认为黑色,代表不进行高亮,你可以改成你喜欢的颜色。Object To Monitor 与Object Highlighter 为可选设置,如果你留空,它们也会找到当前物体(CarDoor)下绑定的对应脚本;而 Object To Highlight 不需要设置(且设置也会无效),因为在绑定物体具体的高亮方法后(Object Highlighter),我们不再使用它指明高亮对象,而是使用对应脚本中的 Custom Outline Models 来指明高亮对象。Thichness 为高亮厚度,默认为 1,你需要根据物体的大小调整这个值,这里设置为 7。Custom Outline Models 指代的是高亮对象(必须包含面片,这里HDM_01_01_doors 为门的面片网格),可以指代复数个。



设置完毕后, 你可以使用 Simulator 来测试效果了, 具体效果如下图所示:




3.3 开关车门

与物体高亮不同,物体的使用(Use)事件多种多样,不同的应用可能有不同的需求。考虑到这点,VRTK 将设计的选择权交由用户。具体来说,VRTK 在VRTK_InteractObject 脚本中提供了各种事件的**虚函数**,我们可以通过**函数重载**的方式来编写我们自己的交互事件。在本项目中,我们希望利用使用(Use)事件实现一个**开关车门的交互行为**,我们希望车门可以像跑车一样旋开/旋关,具体细节:

- a. 车门已开启时,接动 Grip 键可以关闭车门;车门已关闭时,接动 Grip 按键可以开启车门;
- b. 车门开启/关闭时需平滑处理,即在一定时间内(如 2s 内)从开启/关闭 状态旋转到关闭/开启状态;
- c. 由于车门的左右门 Mesh 未分离,不能左右开车门,需要像跑车一样旋 开车门(使车门沿 x 轴旋转)。

了解了需求之后,让我们回到之前的 VROpenDoor 脚本,它继承自 VRTK_InteractObject。首先,为了正常进行使用(Use)事件的交互,我们需要 先在检视板(Inspector)上对脚本进行设置。设置如下图,其中蓝色区域为继承的 VRTK_InteractObject 参数(红色是必改项;而橙色表示可选修改项,你可以保留默认值)。首先 Disable When Idle 表示当手柄不与该物体接触时,这个脚本会被自动禁用,我们不能勾选该选项,因为我们的脚本还需要在使用(Use)交互后控制门的开启与关闭(旋转动画)。接下来我们需要勾选 Use Settings 中的 Is Usable 选项来使用该功能,并取消 Hold Button To Use 选项,表明我们只要点击按钮就可以触发使用(Use)事件(而非按住按钮)。Use Override Button 属性与手柄上的 VRTK_InteractUse 上定义 Use Button 是相同的,如果两者都被定义,以物体上的 Use Override Button 为准;如果 Use Override Button 未被定义(Undefined),以手柄上的 Use Button 为准。



设置完毕后,我们现在就要开始编写代码了。打开 VROpenDoor 脚本,我们需要使用如下公有变量(*Line 10~14*),其中 maxDegree 代表门打开的最大角度,openDuration 为门从关闭到开启所需的时间(或相反)。

```
public float maxDegree = 60;
public float openDuration = 2.0f;
```

随后我们可能需要使用一些私有变量进行辅助(*Line 16~21*),我们可以使用 origin 变量存储车门的**初始旋转值**,使用 currTime 记录**当前车门的旋转用时**,使用 isOpenning 来记录当前的**车门状态**,是开还是关(默认为关)。你可以随意取用它们,或是增加其他你认为需要的变量:

```
private Quaternion origin;
private float currTime = 0;
private bool isOpenning = false;
```

现在,你的任务是编写代码来重载 VRTK_InteractObject 提供给你的三个虚函数,来完成我们对于车门开关交互的需求。这三个虚函数分别是:

- a. Awake 函数 (Line 23~32): 在应用开启时调用一次该函数。
- b. **Update** 函数 (*Line 34~60*): 在每一帧调用一次该函数。
- c. StartUsing 函数 (Line 63~68): 在使用 (Use) 事件发生时调用该函数。

提示: 你可能需要知道如下知识:

1. 注意 transform.rotation 与 transform.localRotation 的区别,一个是世界坐标,一个是本地坐标(相对父物体)。

- 2. Unity 使用**四元数(Quaternion**)类型存放旋转信息,它支持乘法操作,A*B 代表着**在 A 旋转值的基础上,再按 B 旋转值** 旋转。
- 3. Quaternion 类型不直观,难以进行赋值,但你可以使用静态 函数 Quaternion.Euler(float x, float y, float z)将 Euler 角转 化为四元数。
- 4. Euler 角是一个很直观的概念, Euler(x, y, z)代表物体沿 x 轴 y 轴与 z 轴分别旋转对应度数。在该项目中,车门只沿本地坐标系的 x 轴进行旋转,因而你可以使用 Euler(degree, 0, 0)表示其旋转度数。

提示: 这里提供一种可行的解决思路:

- 1. 初始时,记录车门的旋转值。
- 2. 维护一个 **bool 标记** (isOpenning), 在使用(Use) 事件发生时, **切换其 True/False 值**。
- 3. 在每一帧,若门处于**正在开启**状态,增加**当前时间**直至到达最大时间;若门处于**正在关闭**状态,减少**当前时间**直至 0。
- 4. 使用当前时间计算旋转角,当前旋转值=初始旋转值*旋转角。

完成代码编写后,你可以使用 Simulator 进行测试。注意在按下 **Left Alt** 切换为手柄模式后,你可以使用**鼠标左键点击**来模拟 Grip 按键,效果如图所示:



4 其他练习内容

4.1 手柄振动反馈

在驾驶车辆时,我们会撞上各种障碍物,虽然车辆会震动或是被弹开,但在现实中我们却没有任何感觉,换句话说,我们需要一个**触觉上的碰撞反馈**。虽然现有的商用 VR 技术在触觉上的反馈手段非常有限,但是大部分 VR 设备厂商至少考虑到了一点,那就是通过**手柄振动**来给予用户反馈。

当然,VRTK 也为这些设备提供了一个通用的振动接口。与之前我们提到的通过脚本获取数据或是高级交互反馈不同,VRTK 提供了大量公用**静态函数**,使得用户可以不需要绑定特定的脚本就调用到该功能。

现在,找到 CollisionDetector 脚本,将其**绑定在汽车 Car 上**。你的任务是 **编写代码实现车辆碰撞时的手柄振动**,记得在检视板(Inspector)上进行必要的 初始化操作。

提示: 你可能需要知道如下知识:

- 1. VRTK_ControllerHaptics 类控制手柄的振动,其中的静态函数 TriggerHapticPulse(controllerRef, strength, duration, interval)可以触发手柄的持续振动。其中 cotrollerRef 为手柄引用; strength 为振动强度(建议不要取太大, 0.1~0.3 即可); duration 为振动持续时间(以秒为单位); interval 为本次持续振动中每个单脉冲的间隔时间(以秒为单位), 具体来说一个持续 1s 的振动,可由 20 个间隔 0.05s 的单脉冲组成,也可由 50 个间隔 0.02s 的单脉冲组成。
- controllerRef 是 VRTK_ControllerReference 类,它可通过 其下的静态函数 GetControllerReference(controller)得到, 其中 controller 为对应的手柄物体(即项目中的 leftController 或 rightController)。

4.2 方向盘旋转

之前提到了我们可以通过手柄的扳机控制油门与刹车,通过手柄的位置模拟 汽车的转向。但现在还有一点美中不足的地方,那就是汽车的方向盘,它并**不随 着手柄的移动而变动角度**。这使得游戏的真实性有所下降。

现在,找到 SteeringWheelControl 脚本,将其绑定在 Car → CarModel → CarSteeringWheel 上,编写代码使得方向盘与手柄计算出的方向同步,记得在检视板(Inspector)上进行必要的初始化操作。

提示: 1. 不要忘记你在章节 3.3 所学到的知识。

- 2. **章节 2.1** 中提到的 VRCarUseControl 脚本可以给予你帮助,你可以直接使用其中的 degree 变量。
- 3. 在该项目中,方向盘只沿**本地坐标系的 z 轴**进行旋转。

4.3 使用触摸板控制汽车的行动

在本次 Lab 的编写中,对于汽车的控制方式,我们考虑了多种可行的设计方案。而最终,我们采取了使用手柄模拟方向盘的这种最贴近真实的交互方案。不过现在,为了考核你对代码的理解,我们需要你实现另一种方案:使用触摸板控制。具体细节:

使用触摸板(Touchpad)控制汽车的驾驶,**触摸左手触摸板的左右**分别对 应**汽车方向的向左、向右,触摸右手触摸板的上下**分别对应**汽车的加速、减速**。

我们希望**允许新旧两种交互模式同时存在**,因而需要按键进行切换,即按下一个手柄按键(使用按键 ButtonTwo)时,可以在新旧两种交互方式间切换。

请在 VRCarUserControl 中直接进行更改,你可能会需要使用如下的变量进行辅助(*Line 31*,*Line 46*),其中公有变量 inTouchPadMode 用于切换这两种交换模式,私有变量 leftAxisX 与 rightAxisY 分别用于记录左手 Touchpad 的 X 值(横向,-1~1)以及右手 Touchpad 的 Y 值(纵向,-1~1)。

public bool inTouchPadMode = false;

private float leftAxisX = 0, rightAxisY = 0;

提示: 1. 参照章节 2.2 分别为需要的代理事件注册对应的自定义函数

2. 编写自定义函数,包括**左手柄 Touchpad 轴值改变时**调用的函数, 右手柄 Touchpad 轴值改变时调用的函数,以及 ButtonTwo 按键 被按下时调用的函数。

3. 在 Update 中使用记录的值更新 h, v 以及 degree。

5 进阶要求(加分项)

本次实验进阶要求为**加分项**,且为开放性设计,不设置标准需求与结果。**强烈建议** 各位同学先完成前面**所有的实验内容**,并通过实际 VR 设备测试后,再开始本阶段的内容。具体的,在使用 VR 设备测试前,你需要进行针对性的 VR 底层 SDK 的配置工作,请参见第6章节的相关内容。

当你确保完成了前面所有内容后,你可以尝试如下进阶挑战(完成一项即可)。在 开发时,建议使用 VRSimulator 调试,并在最后再通过对应 VR 设备进行测试。

5.1 抓取功能

之前,我们实现了触摸(Touch)与使用(Use)这两个交互功能,但并没有讲关于**抓取(Grab)功能**的实现。在场景中,我们有许多黄色的障碍物方块, 请试着查询一些资料,完成对该类方块的操作,包括但不限于:

- a. 触摸方块使其高亮;
- b. 触摸的同时按住 Grip 键抓取方块, 松手则掉落;
- c. 在抓取方块时,将其缩小为一定大小,松手时恢复原有大小;
- d. 当你保持抓取时,方块会持续播放特殊效果(如旋转、变色、粒子效果等),当你释放后则不会。
- e. 其他你能想到的与抓取、触摸或使用相关的、有趣的交互设计。

5.2 传送功能

由于 VR 设备的活动场地极为有限,因而传送功能是 VR 里最为常用的一种 "代步工具"。由于篇幅所限,这里我们没有介绍关于传送的内容,**请试着查询** 一些资料,完成有关传送的功能设计,包括但不限于:

- a. 按下 Touchpad 来唤出传送射线, 然后松手来传送到对应位置;
- b. 可以传送到高处(即传送时考虑高度变化)
- c. 设置一些禁止传送的物体或区域, 例如禁止传送至障碍物方块上等
- d. 改变游戏逻辑:在车内时,只可以进行驾驶,不可以传送,此时人的位置随车更新;在车外时,只可以传送,不可以驾驶,此时人的位置不随车更新。
- e. 其他你能想到的与传送相关的、有趣的交互设计。

6 针对各 VR 设备的配置


虽然 VRTK 提供了通用的开发接口,但由于底层接口的复杂性,以及各种设备开发所需的插件的版本更迭问题,我们在使用之前,要依据我们目标设备的不同进行修改与配置。在本次实验中,为了节省时间,我们**建议同学们始终选择一种设备**进行调试。

为了保险起见,各位同学在开始针对 VR 设备进行配置前,请先导出一个**仅包含项**目与 VRTK 的 Unity package 作为 backup,将其命名为 Lab-primary-noSDK。

6.1 SteamVR

如果使用 HTC Vive 调试程序,请导入附件 SteamVR.Plugin.unitypackage。由于目前官方版本的 VRTK 3.3.0 不支持 SteamVR 2+的 SDK,我们这里导入的是 SteamVR 1.2.3 的老版本。

在导入过程中,可能出现如下对话框。这是由于 SteamVR 1.2.3 版本较低,一些 Unity API 已经弃用或更改。选择 Go Ahead,Unity 会帮助你自动转换。



接下来,我们需要进行场景上的设置了。在层级视图中找到 [VRTK_SDKManager] → SteamVR,由于版本匹配问题,VRTK 这里使用的 [CameraRig]与 SteamVR 提供的[CameraRig]并不是同一个物体,直接使用会出现头盔视野旋转加倍的现象(物理旋转 180°对应 VR 场景中旋转 360°)。删除该 [CameraRig],然后在 Assets 中找到 SteamVR → Prefabs → [CameraRig],将该预制体绑定在 SteamVR 物体下,并 Unpack 该预制体。

然后不要忘了重新设置 SteamVR 的 VRTK_SDKSetup 脚本,如下图所示。 注意 Model 分别为 Controller(left)与 Controller(right)下的 Model。

Object References				
Auto Populate	☐ Populate Now			
Actual Objects				
Boundaries	□ [CameraRig]	0		
Headset	⊕ Camera (eye)	0		
Left Controller	Controller (left)	0		
Right Controller	Controller (right)	0		
Model Aliases				
Left Controller		0		
Right Controller		0		
The game object this SDK Setup is attached to will be set inactive automatically to allow for SDK loading and switching.				

现在,全部设置已经完毕,你可以开始进行测试了。

6.2 Oculus

如果你选择使用 Oculus VR 设备调试该项目,请选择导入附件 Oculus Integration.unitypackage。在视图中找到[VRTK_SDKManager] → Oculus,由于版本匹配问题,LocalAvatar 无法起作用,因而我们直接删除它,但此时我们也就失去**绘制手柄模型**的功能。因而接下来,我们在项目 Assets 中找到 Oculus → VR → Prefabs → OVRControllerPrefab,将其直接拖入场景中,并Unpack。选其下的 OculusTouchForRiftLeftModel 与 OculusTouchForRiftRightModel,分别对应地放在 LeftHandAnchor 与 RightHandAnchor 下,变成左右手柄模型,这样就解决了之前的问题,当然不要忘记将两个手柄的 Transform 重置为 0。

注意,我们修改了Oculus下的物体结构,因而回到[VRTK_SDKManager] → Oculus,将其下 VRTK_SDKSetup 脚本的 ModelAliases 的对应值改为刚才的两个手柄物体。

最后,由于 Oculus 设备设置时不会像 HTC Vive 一样自动校准地面,而是通过输入一个使用者的高度来反推地面位置,因而我们需要在代码中进行设置。 找到[VRTK_SDKManager] → Oculus → OVRCameraRig,将其 y 值设定为 1.8 (本次实验中设定的使用者高度)。

现在,全部设置已经完毕,你可以开始进行测试了。

6.3 Windows Mixed Reality

由于目前官方 VRTK 3.3.0 对于 WMR 设备的支持并不完善,我们并不推荐各位同学使用该设备进行调试。但若实验当天设备使用饱和,我们会将该设备作为备选调试方案来使用。

如果你使用 Windows MR 设备调试该项目,请选择导入附件 VRTK-Windows-MR-Extension.unitypackage。打开 Build Settings,将平台 切换至 Universal Windows Platform 下。

到目前为止,我们了解到使用 VRTK 开发 WMR 项目时会存在三个问题:

a. 报错: ArgumentNullException: Value cannot be null。这是 VRTK 3.3.0 的一个已知 bug, 当手柄获取失败时, 手柄信息为 null, 然后 VRTK 将 null 直接传给了 Transform.Find 函数。请直接定位错误代码,将

Tansform defaultAttachPoint =
controllerReference.model.transform.Find(elementPath);

改为:

Transform defaultAttachPoint = elementPath != null ?
controllerReference.model.transform.Find(elementPath) :
controllerEvents.transform;

- b. 无法使用 VRTK 获取**振动反馈**。在这种情况下请**直接联系助教**,由助教 通过代码判断是否完成功能。
- C. 手柄无法显示。由于 VRTK 3.3.0 及其拓展插件已经有一段时间没有更新,其 glTF 模型库查询不到新的设备,因而不会进行渲染。一种折衷的办法是使用其他模型进行替代。在视图中找到[VRTK_SDKManager] → WindowsMR → [WindowsMR_CameraRig] → ControllerManager。你可以在其下的 MotionControllerVisualizer 脚本中,使用模型预制体定义 AlternateLeftController 与 AlternateRightController; 或是直接将手柄模型移动到 Controller(Left)与 Controller(Right)下成为子物体(你可以用 Oculus 的手柄模型临时代替)。

最后,由于 Windows MR 在初始设置时**不会检测地面**,你需要根据实际情况,调整[WindowsMR_CameraRig]的高度。一种简单的做法是将头盔放置在地上,通过观察 Head 的 Y 轴高度来对应调整[WindowsMR_CameraRig]的偏移。

现在,全部设置已经完毕,你可以开始进行测试了。在日后的项目中,如果确定要使用 WindowsMR 设备进行开发,我们推荐使用 Windows MRTK 2.0.0 RC1 或是在 Git 上使用 VRTK 4 Beta 版本进行开发。


最终内容提交


请提交一个命名格式为**组长学号_组长姓名全拼_Lab2.xxx** 的压缩包,内容以完成程度不同可分为:

- a. **未实现任何进阶要求**:直接提交无 SDK 的 backup 版本的 Unity package 即可(命名为 **Lab-primary-noSDK**),并辅以 **Readme 文档**来简要说明**完成情况,**助教将通过**代码**与**场景文件,**对 Readme 文档所提内容进行评判。
- b. **实现部分/全部进阶要求**:提交最终版本(包含 SDK)的 Unity package(命名 为 **Lab-final**),并辅以 **Readme 文档**来简要说明**测试用设备类型,基础完成情况**。助教将通过**实际运行效果,代码与场景文件,**对 Readme 文档所提内容进行综合评判。

附录 1——手柄按键

如下是各款手柄的按键图,从上到下分别是 HTC,Oculus 以及 Windows MR。







接下来我们给出各款手柄的按键在 VRTK 中的对应按键名称:

VRTK	HTC Vive	Oculus	Windows MR
Trigger	Trigger	Trigger	Trigger
Grip	Grip	Grip	Grip
Touchpad	Trackpad(Thumbstick)	Thumbstick	Touchpad
Touchpad Two			Thumbstick
Button One		Button A/X	

Button Two	Menu	Button B/Y	Menu
Start Menu		Menu	Menu

附录 2——ControllerInteractionEventArgs

以下为 ControllerInteractionEventArgs 类的参数,以及其含义说明:

```
public VRTK_ControllerReference controllerReference; // 手柄引用
public float buttonPressure; // 按键按下程度(-1~1)

public Vector2 touchpadAxis; // 触摸板触碰的轴值(2D,-1~1)

public float touchpadAngle; // 触摸板触碰点的角度(0~360)

public Vector2 touchpadTwoAxis; // 二号触摸板触碰的轴值(同上)

public float touchpadTwoAngle; // 二号触摸板触碰点的角度(同上)
```

附录 3——VRTK_ControllerEvents 代理事件

VRTK_ControllerEvents 代理事件数量非常多,对应着之前提到的所有按键,以及各种按键行为。以下为对各种按键行为的描述:

- a. Pressed: 当按键被按下一半以上(对应 Released)
- b. TouchStart: 当按键刚刚开始被按下(对应 TouchEnd)
- c. HairlineStart: 当按键按下超过 Hairline 阈值(对应 HairlineEnd)
- d. Clicked: 当按键完全被按下(对应 Unclicked)
- e. AxisChanged: 当轴值发生改变
- f. SenseAxisChanged: 当轴值发生微小改变