Warsztaty z Sieci komputerowych Lista 4

Zadanie 1. Wszystkie komputery są wpięte do przełącznika kartami **enp3s0**. Rozpocznij zadanie od usunięcia systemowej konfiguracji tego interfejsu ale pozostawienia go aktywnym. W tym celu wydaj polecenia:

```
#> ifdown enp3s0
#> ip link set up dev enp3s0
```

Uruchom Wiresharka i włącz w nim obserwację interfejsu enp3s0. Jeśli otrzymujesz dużo komunikatów od przełącznika, możesz je odfiltrować klikając prawym przyciskiem myszy odpowiedni komunikat, wybierając z kontekstowego menu prepare as filter — not selected a następnie przycisk apply. Wydaj polecenie

#> dhclient enp3s0

Jakie komunikaty zostają wymienione pomiędzy Twoim komputerem a serwerem DHCP? Zauważ, że DHCP posługuje się protokołem UDP. Jaki jest w takim razie źródłowy adres IP wysyłanego pakietu, skoro Twój komputer nie ma jeszcze IP?

Obejrzyj tablicę ARP poleceniem

\$> ip neigh

Usuń z niej wszystkie wpisy poleceniem

#> ip neigh flush all

Zaobserwuj, że w momencie, kiedy wywołujesz polecenie ping adres_IP, Twój komputer najpierw wysyła zapytanie ARP, otrzymuje na nie odpowiedź, a następnie wysyła komunikaty ICMP echo i otrzymuje na nie odpowiedzi. Sprawdź, że po otrzymaniu komunikatu ARP, odpowiedni wpis pojawia się w tablicy ARP.

Obejrzyj dokładnie powyższe komunikaty, zwracając uwagę na to, jakie informacje zapisane są w poszczególnych warstwach oraz na szesnastkową postać ramki. W szczególności sprawdź odpowiedzi na następujące pytania:

- Co jest danymi w przypadku zapytań ARP?
- Czy zapytania ARP są wysyłane do konkretnego komputera?
- Czy odpowiedzi ARP są wysyłane do konkretnego komputera?

Za pomocą protokołu ARP można też szybko sprawdzić jakie komputery z danej sieci IP są w lokalnym Ethernecie:

#> arp-scan --interface=enp3s0 adres_sieci/maska

Na końcu zdekonfiguruj interfejs enp3s0 poleceniami

```
#> dhclient -r enp3s0
#> ip link set down dev enp3s0
```

Pierwsze polecenie zwalnia dzierżawiony adres IP (sprawdź to w Wiresharku), co jest miłym, choć nie absolutnie koniecznym gestem w stosunku do serwera DHCP i zatrzymuje demona dhclient.

Zadanie 2. Uruchom Wiresharka i włącz w nim obserwację interferjsu enp1s0. Interfejs enp1s0 łączy Cię z komputerem sąsiada. Przypisz do enp1s0 adres z sieci 192.168.1.0/24 poleceniami

```
#> ip link set up dev enp1s0
#> ip addr add adres_ip/24 dev enp1s0
```

Poleceniem ip addr wyświetl interfejsy sieciowe. Zwróć uwagę na przypisane im adresy IP i adresy MAC kart sieciowych. Pingnij komputer sąsiada i obejrzyj przesyłane ramki w Wiresharku. Jakie są pola nadawcy i odbiorcy ramki Ethernetowej i zawartego w niej pakietu IP?

Pingnij adres rozgłoszeniowy poleceniem

```
#> ping -b 192.168.1.255
```

i ponownie obejrzyj przesyłane ramki w Wiresharku zwracając szczególną uwagę na pola nadawcy i odbiorcy.

Na komputerze swoim lub sąsiada zmień adres IP na adres z sieci 192.168.2.0/24:

```
#> ip addr del stary_adres_ip/24 dev enp1s0
#> ip addr add nowy_adres_ip/24 dev enp1s0
```

Zauważ, że obecnie w jednym segmencie Ethernetu są zdefiniowane dwie sieci IP. Pingnij adres rozgłoszeniowy swojej sieci i zaobserwuj przesyłane pakiety na Wiresharku uruchomionym na obu komputerach. Czy pakiet ICMP dociera również do sąsiada, pomimo tego, że jego adres IP nie należy do sieci, do której pakiet jest skierowany? Co jest wpisane w docelowym adresie ramki? Co dzieje się po tym, jak pakiet dotrze do sąsiada i dlaczego?

Na końcu zdekonfiguruj interfejs enp1s0 poleceniami

```
#> ip addr flush dev enp1s0
#> ip link set down dev enp1s0
```

Zadanie 3. W tym zadaniu utworzymy konfigurację umożliwiającą testowanie drugiego zadania programistycznego (o routingu dynamicznym) na jednym komputerze. Stworzymy sieć złożoną z trzech komputerów, które są połączone ze sobą trzema sieciami w trójkąt.

Stwórz wirtualne interfejsy sieciowe. Każdy z nich będzie wirtualnym przełącznikiem odpowiadającym jednej sieci.


```
#> ip link add name br0 type bridge
#> ip link add name br1 type bridge
#> ip link add name br2 type bridge
#> ip link set up dev br0
#> ip link set up dev br1
#> ip link set up dev br2
```

Wyświetl włączone interfejsy sieciowe poleceniami ip link i ip addr. Interfejsy br* nie mają i nie będą mieć przypisanych adresów IP (mogą mieć IPv6).

Włącz teraz program VirtualBox i wybierz w nim maszynę wirtualną *Virbian0*. Po prawej stronie okna programu kliknij napis *Network* i skonfiguruj jakie interfejsy sieciowe fizycznej maszyny będą widoczne w maszynie wirtualnej. W tym celu w zakładce *Adapter 1* wybierz *Attached to: bridged adapter* a następnie z listy *Name* wybierz br0. W zakładce *Adapter 2* wybierz *Attached to: bridged adapter*, zaś na liście *Name* wybierz br1.

Do wirtualnej maszyny możesz zalogować się na konto student (hasło student.8) i na konto root (hasło root.8). Interfejs graficzny można uruchomić poleceniem startx. Po zalogowaniu poleceniem ip addr sprawdź, jakie interfejsy są dostępne w maszynie wirtualnej: powinny być dostępne dwa interfejsy enp*s*. Porównując wyświetlane przez ip link adresy MAC z opisem w zakładkach Adapter 1 i Adapter 2 sprawdź, który z interfejsów odpowiada Adapter 1 a który Adapter 2.

Jeśli któryś z tych interfejsów ma systemowo przypisany adres IP, to należy wyłączyć tę konfigurację poleceniem ifdown interfejs. Interfejs odpowiadający Adapter 1 będzie połączony z wirtualnym przełącznikiem br0, zaś interfejs odpowiadający Adapter 2 będzie połączony z br1, jak na poniższym rysunku.



Powtórz powyższe operacje dla drugiej maszyny wirtualnej łącząc jej *Adapter 1* z interfejsem br0 i *Adapter 2* z interfejsem br2, a następnie dla trzeciej łącząc jej *Adapter 1* z interfejsem br2 i *Adapter 2* z interfejsem br0. Stworzoną konfigurację opisuje powyższy rysunek.

Ustal i zapisz na kartce (rozłączne adresowo) adresy IP tych trzech sieci oraz adresy IP poszczególnych kart sieciowych w maszynach wirtualnych. Skonfiguruj je w odpowiednich

maszynach wirtualnych poleceniami ip addr, a następnie sprawdź osiągalność połączonych interfejsów i nieosiągalność niepołączonych poleceniem ping.

Na końcu wyłącz wszystkie maszyny wirtualne i usuń interfejsy br* poleceniami

```
#> ip link del dev br0
#> ip link del dev br1
#> ip link del dev br2
```

Zadanie 4. W tym i kolejnym zadaniu zajmiemy się siecią bezprzewodową. Aktywuj interfejs wlp5s0 poleceniem

```
#> ip link set up dev wlp5s0
```

Poleceniem

```
#> iwlist wlp5s0 scan
```

wyświetl dostępne punkty dostępowe. Widoczny powinien być m.in. punkt należący do instytutowej sieci eduroam oraz sieć w pracowni o identyfikatorze lab109. Na podstawie wyświetlanych informacji spróbuj odczytać, jakie jest szyfrowanie w poszczególnych sieciach. Jakie prędkości transmisji obsługują te sieci? Na jakich kanałach nadają te punkty?

Najpierw wykorzystamy program iwconfig do konfiguracji warstwy łącza danych związując interfejs wlp5s0 z punktem dostępowym w pracowni. (Zauważ, że w przypadku Ethernetu warstwy drugiej nie musieliśmy konfigurować). Wydaj polecenie

```
#> iwconfig wlp5s0 essid lab109
```

Poleceniem iwconfig sprawdź, że co prawda identyfikator sieci został ustalony, ale nadal nie jesteśmy związani ze stacją bazową (not associated). Wynika to z tego, że sieć ta jest zabezpieczona kluczem WPA2, którego jeszcze nie podaliśmy.

Szyfrowanie i uwierzytelnianie WPA2 obsługuje demon wpa_supplicant. W dowolnym katalogu utwórz plik konfiguracyjny wpa.conf z następującą zawartością:

```
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant
network={
   ssid="lab109"
   scan_ssid=1
   key_mgmt=WPA-PSK
   psk="bardzotajne"
}
```

Następnie uruchom program wpa_supplicant poleceniem

```
#> wpa_supplicant -c wpa.conf -i wlp5s0
```

Od tej pory warstwa łącza danych jest już skonfigurowana, a komputer jest związany ze stacją bazową sieci lab109 (zweryfikuj to poleceniem iwconfig).

Do konfiguracji warstwy sieci wystarczy wykonać polecenie

#> dhclient wlp5s0

Obejrzyj teraz przypisany adres, tablicę routingu i sprawdź działanie sieci poleceniami ip addr, ip route i ping. W parach sprawdźcie również jaka jest przepustowość takiego bezprzewodowego łącza. W tym celu pierwsza osoba powinna uruchamić polecenie

\$> iperf3 -s

zaś druga polecenie

\$> iperf3 -c IP_pierwszego_komputera

Jak bardzo spada przepustowość, jeśli uruchamiacie to polecenie wszyscy naraz?

Poleceniem iwlist wlp5s0 scan sprawdź jakie są wolne kanały. Zanotuj je; przyda się to w kolejnym zadaniu.

Zauważ, że na obserwowane w Wiresharku ramki przechodzące przez interfejs wlp5s0 wyglądają jak ramki ethernetowe. Nie jest to przypadek: sprzęt lub sterownik zamienia ramki WLAN na taką postać.

Oddaj przypisane IP poleceniem dhclient -r wlp5s0, zakończ program wpa_supplicant kombinacją Ctrl + C w odpowiednim terminalu lub wydając polecenie wpa_cli terminate. Następnie uruchom polecenie

#> airmon-ng start wlp5s0

Utworzy to wirtualny interfejs wlp5s0mon, który umożliwi oglądanie faktycznych ramkek WLAN. Obejrzyj je w innej instancji Wiresharka i porównaj z ramkami przechodzącymi przez interfejs wlp5s0. Ile adresów MAC znajduje się w ramce WLAN zawierającej dane? Czemu odpowiada dodatkowy adres MAC?

Na końcu wyłącz interfejsy wlp5s0 i wlp5s0mon poleceniami

każda grupa wybierze sobie nazwę sieci i (najlepiej wolny) kanał.

- #> airmon-ng stop w15s0
 #> ip link set down w1p5s0
- **Zadanie 5.** W tym zadaniu stworzymy sieci *ad-hoc* (tj. bez punktu dostępowego). Połączcie się w kilka grup. (Algorytmy stosowane przez sieci ad-hoc w Linuksie nie zawsze działają; grupy dwuosobowe powinny działać bez problemu, z wiekszymi może być problem). Niech

Poleceniem ip link upewnij się, że interfejs wlp5s0 jest nieaktywny (DOWN). Przełącz ten interfejs w tryb *ad-hoc* poleceniem

#> iwconfig wlp5s0 mode ad-hoc

Ustal nazwę sieci i kanał poleceniami

- #> iwconfig wlp5s0 essid nazwa
- #> iwconfig wlp5s0 freq numer

Uaktywnij interfejs poleceniem

#> ip link set up dev wlp5s0

Następnie — wewnątrz każdej grupy — przypisz kartom adresy IP z jednej sieci IP i sprawdź czy komputery widzą się nawzajem. Ewentualne problemy można próbować diagnozować poleceniem iwconfig wlp5s0: każda ze stacji w grupie powinna mieć taką samą nazwę sieci (nazwę ESSID), taką samą częstotliwość i taki sam adres komórki (cell). Sprawdź połączenie poleceniem ping i przepustowość programem iperf3.

Na końcu usuń konfigurację interfejsu wlp5s0 poleceniami

```
#> ip addr flush dev wlp5s0
#> ip link set down dev wlp5s0
```

Lista i materiały znajdują się pod adresem http://www.ii.uni.wroc.pl/~mbi/dyd/.

Marcin Bieńkowski