Devenir autonome avec PowerShell

TP du Module 03 – Interagir avec Windows 10

Proposition de solution

Sur Win10-XX, recherchez les commandes adaptées pour les besoins suivants

- À l'aide d'une console PowerShell, afficher les commandes disponibles sur le système

```
Get-Command
```

- À l'aide de la commande précédente, n'afficher que les cmdlets

```
Get-Command -CommandType Cmdlet
```

- N'afficher que les cmdlets dont le verbe est **Get**

```
Get-Command -CommandType Cmdlet -Name Get-*
```

ou

```
Get-Command -Type Cmdlet Get-*
```

- Quelle cmdlet permet d'afficher la liste des groupes locaux présents sur le système ?


```
Get-LocalGroup
```

On peut trouver cette commande en faisant un Get-Command Get-*group*

- Quelles sont les 2 propriétés des groupes locaux que le système affiche par défaut ?

Les deux propriétés sont **Name** et **Description**

© ENI – Tous droits réservés




- Quelles sont les autres propriétés des groupes locaux qui ne sont pas affichés par le système ?

```
Get-LocalGroup | select *
```

Il y a trois autres propriétés non affichées par défaut par le système : **SID, PrincipalSource et ObjectClass**

- Afficher le SID et la source principale du groupe **Utilisateurs du bureau à distance**

```
Get-LocalGroup -name "Utilisateurs du Bureau*" | Select SID,PrincipalSource
```



© ENI – Tous droits réservés

Sur Discovery, recherchez les commandes adaptées pour les besoins suivants

- Quelle commande permet d'afficher les disques durs de la VM Discovery ? Combien de disques durs possède la VM ?

```
Get-Disk
```

La VM possède 4 disques durs

- Afficher le numéro et le modèle des disques durs présent sur la VM Discovery

```
Get-Disk | select Number,Model
```

Pour la propriété **Model**, qui n'est pas une propriété affichée par défaut, nous pouvons la trouver en faisant la commande **Get-Disk | select *** en amont.

- N'afficher que le nom, le type de bus et le fabricant du disque numéro 2

```
Get-Disk -Number 2 | Select FriendlyName,BusType,ManuFacturer
```

Nous pouvons trouver les propriétés *Nom*, *type de bus* et *fabricant* à l'aide de la commande **Get-Disk | select *** en amont.

- Afficher le nom, le statut et la description du pilote de l'adaptateur réseau de la VM

```
Get-NetAdapter | select Name,Status,DriverDescription
```

- Afficher les membres du groupe local Administrateurs de la VM Discovery

```
Get-LocalGroupMember -Name "Administrateurs"
```

Ou

```
Get-LocalGroupMember Administrateurs
```

- Afficher les membres du groupe local Administrateurs de la VM Discovery, mais cette fois-ci, le résultat devra être redirigé dans le fichier ***AdminMembers.txt***, lui-même contenu dans le dossier ***C:\Users***

```
Get-LocalGroupMember -Name "Administrateurs" > C:\Users\AdminMembers.txt
```

pour vérifier la présence du fichier et de son contenu

```
Get-ChildItem c:\Users
```

pour lister le contenu du dossier **C:\Users** (AdminMembers.txt doit être présent)

```
Get-Content c:\Users\AdminMembers.txt
```

pour afficher le contenu du fichier texte à l'écran

© ENI – Tous droits réservés