

Claude Code Remote Control

맥/윈도우 PC ↔ 안드로이드 태블릿 원격 접속 가이드

작성일: 2026년 6월 21일 / 기준: Claude Code Remote Control (Research Preview)

1. 개요

Claude Code Remote Control은 맥이나 윈도우 PC에서 실행 중인 Claude Code 세션을 끊지 않고, 안드로이드/iOS Claude 앱이나 `claude.ai/code` 웹에서 그대로 이어서 보고 제어할 수 있게 해주는 공식 기능입니다. 2026년 2월 25일 연구 프리뷰(Research Preview)로 출시되었으며, 현재 모든 플랜에서 사용 가능합니다 (Team/Enterprise는 관리자가 별도로 활성화해야 함).

핵심 개념

Remote Control은 클라우드로 작업을 옮기는 것이 아니라, 로컬 PC에서 계속 실행 중인 세션에 태블릿이 "창문"처럼 연결되는 방식입니다. 파일, MCP 서버, 프로젝트 설정 등 로컬 환경 전체가 그대로 유지되어 보안이 중요한 프로젝트에도 적합합니다.

2. 접속 방법 비교

구분	공식: Remote Control	서드파티 도구
방식	PC의 로컬 세션을 앱/웹에 동기화	Tailscale + Termux/Termius + Tmux 등 조합
코드 위치	항상 로컬 PC (클라우드로 이동 안 함)	SSH로 PC 터미널에 직접 접근
설정 난이도	낮음 (명령어 한 줄 + QR코드)	높음 (터널링·인증 직접 구성)
보안 모델	아웃바운드 HTTPS만 사용, 인바운드 포트 없음	VPN/터널 설정에 따라 상이
새 세션 시작	태블릿에서는 불가 (PC에서만 시작 가능)	터미널 풀 접근이라 가능

3. 사전 준비 사항

- **Claude Code 버전:** v2.1.51 이상 (claude --version 으로 확인)
- **구독 플랜:** Pro / Max / Team / Enterprise 중 하나 (API 키 인증 방식은 미지원)
- **로그인:** claude 실행 후 /login 으로 claude.ai 계정 로그인 (claude setup-token 으로 받은 inference-only 토큰은 작동하지 않음)
- **워크스페이스 신뢰:** 프로젝트 폴더에서 claude 를 한 번 실행해 워크스페이스 신뢰(workspace trust) 확인 절차를 거쳐야 함
- **Team/Enterprise 환경:** 관리자가 claude.ai/admin-settings/claude-code 에서 Remote Control 토글을 켜야 사용 가능 (기본값은 꺼짐)

4. 실제 사용 흐름

시나리오: 윈도우 PC에서 작업을 시작한 뒤 외출하면서 안드로이드 태블릿으로 이어서 확인하는 흐름입니다. 맥에서도 동일한 명령어와 절차가 그대로 적용됩니다.

1 단계 — PC 에서 평소처럼 작업 시작

```
cd C:\Claude\projects\GD claude
```

평소처럼 작업을 지시하고 Claude가 진행하도록 돕니다.

2 단계 — Remote Control 켜기

자리를 비워야 할 때 대화 중간에 다음 명령어를 입력합니다.

```
/remote-control (단축형: /rc)
```

- 지금까지의 대화 기록이 그대로 유지됨
- 터미널에 세션 URL 과 QR 코드가 출력됨
- /rename "GD RDM 분석" 으로 세션 이름을 먼저 붙여두면 나중에 찾기 쉬움

자동화 팁

매번 켜기 번거롭다면 /config 실행 후 "Enable Remote Control for all sessions" 항목을 true로 설정하면 이후 모든 세션이 자동으로 원격 제어 가능 상태로 시작됩니다.

3 단계 — 태블릿에서 접속

안드로이드 태블릿에 Claude 앱이 없다면 PC 터미널에서 다음을 입력합니다.

```
/mobile
```

앱스토어(Play 스토어) 다운로드 QR코드가 출력됩니다. 앱 설치 후 접속 방법은 두 가지입니다.

1. 앱 안의 세션 목록(claude.ai/code 와 동일)에서 방금 그 세션을 선택
2. 터미널에 뜬 QR 코드를 앱으로 스캔해서 바로 연결

세션 목록에는 컴퓨터 아이콘과 초록색 점(온라인 상태 표시)이 함께 표시됩니다.

4 단계 — 태블릿에서 작업 확인/제어

- 지금까지 Claude 가 수행한 작업과 파일 변경 diff 를 화면에서 확인 가능
- 메시지를 보내 다음 작업을 지시하거나, 도구 실행을 승인/거부 가능
- PC 는 그대로 켜진 채 백그라운드에서 작업을 계속 수행 (로컬 파일·MCP 서버 그대로 접근)

5 단계 — 다시 PC 로 돌아왔을 때

PC 터미널을 다시 보면 태블릿에서 보낸 메시지와 진행 상황이 그대로 동기화되어 있습니다. 터미널, 브라우저, 태블릿 중 어느 쪽에서 메시지를 보내도 하나의 대화로 이어집니다.

5. 실전 팁

- **터미널은 닫지 않기:** PC가 절전 모드로 들어가거나 터미널을 끄면 세션이 끊김. 외출 중 계속 돌리려면 PC 절전 설정을 미리 확인.
- **보안이 중요한 프로젝트(예: GD RDM)에 적합:** 데이터 파일 자체는 로컬에 남고 인바운드 포트도 열리지 않아 회사 보안 정책과 충돌이 적음. 다만 회사 네트워크가 Anthropic API 로의 아웃바운드 HTTPS를 막고 있지 않은지는 별도 확인 필요.
- **태블릿에서는 새 세션 시작 불가:** 새 작업을 시작하려면 PC 앞으로 가야 함. 태블릿은 모니터링·승인 중심의 보조 수단.
- **세션은 인스턴스당 1개 제한:** 여러 작업(예: 데이터 생성 + 분석)을 동시에 돌리려면 터미널 창을 여러 개 띄워 각각 원격 제어를 켜야 함.
- **코드 리뷰는 PC에서:** 태블릿 화면은 모니터링과 간단한 승인/거부에는 적합하지만, 상세 코드 리뷰는 PC 화면이 더 효율적.

6. 명령어 요약

명령어	설명
/remote-control (/rc)	현재 세션을 원격 제어 가능 상태로 전환, 세션 URL·QR코드 출력
/mobile	안드로이드/iOS Claude 앱 다운로드 QR코드 출력
/rename "이름"	세션에 이름을 붙여 여러 기기에서 찾기 쉽게 함
/config	Remote Control 자동 활성화 등 설정 변경
claude --version	Claude Code 버전 확인 (v2.1.51 이상 필요)
/login	claude.ai 계정으로 로그인 (Remote Control 필수 조건)