Napredno korištenje operacijskog sustava Linux

4. Mreže

Dominik Barbarić Nositelj: doc.dr.sc. Stjepan Groš

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva

06.04.2018

Sadržaj

- ① TCP/IP
 - IP konfiguracija
 - Routing
 - DNS
 - iptables

WLAN

Modeli mreža

Prisjetimo se...

OSI referentni model

Aplikacijski sloj Application layer

Prezentacijski sloj Presentation laver

Sloj sjednice Session layer

Prijenosni sloj Transport laver

Mrežni sloj Network layer

Sloj podatkovne veze Data link layer

> Fizički sloj Physical layer

TCP/IP model

Aplikacijski sloj Application layer

Prijenosni sloj Transport layer


Internetski sloj Internet layer

Sloj pristupa mreži Link layer

Modeli mreža

Prisjetimo se...

- TCP/IP je najraširenija implementacija OSI modela
- Komutacija paketa
- IP omogućuje globalnu komutaciju



Sloj pristupa mreži

 Različito implementiran za svaku metodu pristupa (Ethernet, WLAN, ADSL, DOCSIS, ...)

MAC (Media Access Control)

- Odgovara drugom sloju (Layer 2) OSI modela
- Osigurava pristup mediju, tj. dijelu mreže s kojom je uređaj izravno povezan
- Svaki mrežni uređaj ima jedinstvenu (hardversku) MAC adresu oblika 0a:1b:2c:3d:4e:5f (48b u hex zapisu)
- MAC protokol omogućuje komunikaciju između izravno povezanih uređaja

Internetski sloj

- Odgovara trećem sloju (Layer 3) OSI modela
- Omogućuje komutaciju između Layer 2 mreža
- Adresiranje IPv4 i IPv6 adresama oblika

```
192.168.100.100 (IPv4 - 32b u dec zapisu)
fc00:0000:0000:0000:0000:0001:00db
fc00::1:db (IPv6 -128b u potpunom i skraćenom zapisu)
```

IPv4

- ARPANET 1983.
- Adrese se sastoje od 4 okteta = 32 bita
- Ukupno adresabilno
 2³² = 4, 294, 967, 296 adresa

IPv6

- Adrese se sastoje od 8 grupa od 16 bita = 128 bita
- Prikaz heksadekadskim znamenkama
- Ukupno adresabilno

$$2^{128} = 3.403 \cdot 10^{38}$$
 adresa

Subnet

- Dio mreže s vlastitim rasponom IP adresa koji nema izravnu vezu s drugim takvim dijelom mreže
- Subnet je definiran IP adresom mreže i subnet maskom

Primjer određivanja subneta

Mreža je određena adresom mreže i subnet maskom

Network: 172.16.64.0 Mask: 255.255.192.0

Subnet mask se raspisom u binarni oblik može zapisati:

11111111.11111111.11000000.00000000

Na isti način adresa mreže se može zapisati:

10101100.00010000.01000000.00000000

Dvije IP adrese pripadaju istom subnetu ako su im svi bitovi na mjestima gdje se u maski nalazi 1 isti. Zadana mreža obuhvaća sve IP adrese oblika:

10101100.00010000.01******

U decimalnom zapisu:

172.16.64.0 - 172.16.127.255

Network: 172.16.64.0 Mask: 255.255.192.0

- Uočiti U svakoj subnet maski jedinice se nužno nalaze na višim bitovima, a nule na nižim
- Nemoguća je maska u kojoj se 0 nalazi između dvije 1
- CIDR notacijom adresa mreže se zapisuje u obliku 172.16.64.0/18
- Broj iza adrese mreže (/18) odgovara broju jedinica u subnet maski

Posebni rasponi i adrese

Lokalne mreže

10.0.0.0/8

172.16.0.0/12

192.168.0.0/16

fc00::/7

Multicast adrese

224.0.0.0/4

Loopback adresa

127.0.0.1

::1

Link-local mreže

169.254.0.0/16

fe80::/10

Posebni rasponi i adrese

- Unutar raspona subneta postoje dvije posebne adrese
- Računala na mreži ne mogu zauzeti navedene adrese

Adresa mreže

- Prva adresa u rasponu
- Primjer

192,168,20.0

Broadcast adresa

- Posljednja adresa u rasponu
- Primjer

192.168.20.255

Primjeri su dani za subnet s rasponom 192.168.20.0/24

IP konfiguracija

IP adresa se dodjeljuje

- Dinamički DHCP protokol
- Statički

Konfiguracija se obavlja kroz

- networking
- netctl
- systemd-networkd
- NetworkManager
- wicd

IP konfiguracija

/etc/network/interfaces

```
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.5
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.254
```

auto eth1
iface eth1 inet dhcp

- auto eth0 eth0 se omogućuje pri startupu
- iface eth0 inet static eth0 ima dodijeljenu statičku IP adresu
- iface eth1 inet dhcp eth1 traži dinamičku IP adresu

IP konfiguracija

- /etc/network/interfaces se čita prilikom uključivanja i isključivanja mrežnog adaptera ifup eth0 ifdown eth0
- Neke naredbe za promjenu konfiguracije

Operacija	ifconfig	ip
Pregled konfiguracije	ifconfig	ip addr show
		ip link show
Uključenje i isključenje	ifconfig	ip link set
sučelja	<interface></interface>	<interface></interface>
	up down	up down
Podešavanje IP adrese	ifconfig	ip address
	<interface></interface>	add del
	<ip></ip>	<ip> dev</ip>
		<interface></interface>

Routing

- Povezivanje subneta ostvaruje se routingom
- Računalo ima konfigurirane rute preko kojih ostvaruje povezanost sa drugim mrežama
- Rute su određene odredišnom adresom i adresom routera ili gatewaya

```
# route -n
Kernel IP routing table
Destination Gateway
                        Genmask
                                      Flags Metric Ref Use Iface
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0
                                      IJ
                                           0
                                                        0 eth0
10.0.0.0 192.168.1.2 255.0.0.0
                                      UG
                                            1
                                                        0 eth0
0.0.0.0 192.168.1.10 0.0.0.0
                                      UG
                                           0
                                                        0 eth0
```

```
# ip route show
192.168.99.0/24 dev eth0 scope link
10.0.0.0/8 via 192.168.1.2 scope link dev eth0 metric 1
default via 192.168.1.10 dev eth0
```

DNS

- Prevođenje imena računala (tekstualne adrese) u IP adresu
- DNS server
- IP adresu servera klijenti dobivaju
 - Putem DHCP-a
 - Ručnom konfiguracijom /etc/resolv.conf
 Uređivanje pomoću spomenutih alata


```
nameserver 8.8.8.8 nameserver 8.8.4.4
```

iptables

iptables

- Firewall na Linuxu
- Netfilter framework u kernelu
- Provjerava, mijenja, prosljeđuje ili odbacuje pakete prema pravilima u tablici
- Tablica se sastoji od lanaca (chains), a lanci od pravila (rules)
- Svako pravilo je definirano oblikom paketa na koji se odnosi i akcijom koju obavlja nad tim paketom (target)

iptables



Network address translation (NAT)

- Za povezivanje lokalnih mreža koristi se prevođenje adresa
- Sva računala koja koriste NAT kao routu prema nekoj drugoj mreži dobivaju istu IP adresu na odredišnoj mreži
- Implementirano u iptables

Razlikovati

- SNAT (Source NAT)
 - Postupak prevođenja adrese odlaznim paketima
- DNAT (Destination NAT)
 - Postupak prevođenja adrese dolaznim paketima

Network address translation (NAT)

NAT za sve pakete od eth1 na eth0

```
# iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
# iptables -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -m state
--state RELATED, ESTABLISHED -j ACCEPT
# iptables -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -j ACCEPT
```

DNAT za HTTP server na internoj adresi 192.168.20.20

```
# iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -d 161.53.66.200
     --dport 80 -j DNAT --to-destination 192.168.20.20
```

NAT 1:1

```
# iptables -t nat -A PREROUTING -d 161.53.66.202 -j DNAT
     --to-destination 192.168.20.30
# iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.20.30 -j SNAT
     --to-destination 161.53.66.202
```

Dodatne IP adrese

- Jedan mrežni adapter može imati više IP adresa
- Linux svaku adresu tretira kao da se radi o zasebnim mrežnim uređajima

/etc/network/interfaces

auto eth0

```
iface eth0 inet dhcp
auto eth0:0
iface eth0:0 inet dhcp
auto eth0:1
iface eth0:1 inet static
   address 192.168.20.4
   netmask 255.255.255.0
```

Konfiguracija mreže

NetworkManager



Wired Network

Wireless Networks

eduroam

ICWLAN

Imperial-Parkeray

Wifi Zone - The Cloud

YPN Connections

Connect to Other Wireless Network...

Create New Wireless Network...

Manual configuration...

The 17 Apr. 10:24

Odabir WLAN mreže

Konfiguracija IP adrese

WLAN

• 802.11 a/b/g/n

Bežićna mreža je određena s

- SSID naziv mreže
- BSSID identifikator AP-a
- Sigurnosna razina
 - Otvorena mreža
 - WEP
 - WPA Personal i Enterprise

Podešavanje pristupa mreži

Pregled naredbi

Pretraživanje mreža	iwlist scan wl0
Odabir mreže (ESSID)	iwconfig wlO essid Ne_kradi
Odabir mreže (SSID)	iwconfig wl0 ap 00:11:22:33:44:55
	iwconfig wl0 any
Spajanje na WEP mrežu	iwconfig wlan0 essid
(hex ključ)	Ne_kradi key 0123456789
Spajanje na WEP mrežu	iwconfig wlan0 essid
(string ključ)	Ne_kradi key s:password

- Nakon spajanja na bežičnu mrežu slijedi uobičajena IP konfiguracija
- Za WPA mreže koristi se wpa_supplicant

WLAN

wpa_supplicant

Konfiguracija kroz wpa_cli ili izravno /etc/wpa_supplicant.conf

```
$ wpa_passphrase MYSSID passphrase
network={
    ssid="MYSSID"
    #psk="passphrase"
    psk=59e0d07fa4c7741797a4e394f38a5c321e3bed51d54ad5fcbd3f84bc7415d73d
}
```

/etc/wpa_supplicant/eduroam.conf

```
network={
    ssid="eduroam"
    proto=WPA2 WPA
    key_mgmt=WPA-EAP
    pairwise=CCMP TKIP
    group=CCMP TKIP
    ca_cert="<path_to_cert>/eduroam_fer.hr_CA.pem"
    subject_match="freeradius.fer.hr"
    identity="<USER>"
    eap=TTLS
    password="<PASSWORD>"
    phase2="auth=PAP"
```

Literatura

```
https://wiki.debian.org/NetworkConfiguration
https://wiki.archlinux.org/index.php/Network_configuration
```

```
https://wiki.archlinux.org/index.php/iptables
https://wiki.archlinux.org/index.php/Simple_stateful_firewall
```

```
https://wiki.archlinux.org/index.php/Wireless_network_configuration
https://wiki.archlinux.org/index.php/WPA_supplicant
```