# Napredno korištenje operacijskog sustava Linux

#### 3. Mreže

Dominik Barbarić Nositelj: doc.dr.sc. Stjepan Groš

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva

26.03.2017

# Sadržaj

## Modeli mreža

### Prisjetimo se...

#### OSI referentni model

Aplikacijski sloj Application layer

Prezentacijski sloj Presentation laver

> Sloj sjednice Session layer

Prijenosni sloj Transport layer

Mrežni sloj Network layer

Sloj podatkovne veze Data link layer

> Fizički sloj Physical layer

#### TCP/IP model

Aplikacijski sloj Application layer

Prijenosni sloj Transport layer


Internetski sloj Internet layer

Sloj pristupa mreži <sub>Link layer</sub>

## Modeli mreža

### Prisjetimo se...

- TCP/IP je najraširenija implementacija OSI modela
- Komutacija paketa
- IP omogućuje globalnu komutaciju



### Sloj pristupa mreži

 Različito implementiran za svaku metodu pristupa (Ethernet, WLAN, ADSL, DOCSIS, ...)

## MAC (Media Access Control)

- Odgovara drugom sloju (Layer 2) OSI modela
- Osigurava pristup mediju, tj. dijelu mreže s kojom je uređaj izravno povezan
- Svaki mrežni uređaj ima jedinstvenu (hardversku) MAC adresu oblika 0a:1b:2c:3d:4e:5f (48b u hex zapisu)
- MAC protokol omogućuje komunikaciju između izravno povezanih uređaja

### Internetski sloj

- Odgovara trećem sloju (Layer 3) OSI modela
- Omogućuje komutaciju između Layer 2 mreža
- Adresiranje IPv4 i IPv6 adresama oblika

```
192.168.100.100 (IPv4 - 32b u dec zapisu)
fc00:0000:0000:0000:0000:0001:00db
fc00::1:db (IPv6 -128b u potpunom i skraćenom zapisu)
```

### IPv4

- ARPANET 1983.
- Adrese se sastoje od 4 okteta = 32 bita
- Ukupno adresabilno
   2<sup>32</sup> = 4, 294, 967, 296 adresa

### IPv6

- Adrese se sastoje od 8 grupa od 16 bita = 128 bita
- Prikaz heksadekadskim znamenkama
- Ukupno adresabilno

$$2^{128} = 3.403 \cdot 10^{38}$$
 adresa

#### Subnet

- Dio mreže s vlastitim rasponom IP adresa koji nema izravnu vezu s drugim takvim dijelom mreže
- Subnet je definiran IP adresom mreže i subnet maskom

#### Primjer određivanja subneta

Mreža je određena adresom mreže i subnet maskom

Network: 172.16.64.0 Mask: 255.255.192.0

Subnet mask se raspisom u binarni oblik može zapisati:

11111111.11111111.11000000.00000000

Na isti način adresa mreže se može zapisati:

10101100.00010000.01000000.00000000

Dvije IP adrese pripadaju istom subnetu ako su im svi bitovi na mjestima gdje se u maski nalazi 1 isti. Zadana mreža obuhvaća sve IP adrese oblika:

10101100.00010000.01\*\*\*\*\*\*

U decimalnom zapisu:

172.16.64.0 - 172.16.127.255

Network: 172.16.64.0 Mask: 255.255.192.0

- Uočiti U svakoj subnet maski jedinice se nužno nalaze na višim bitovima, a nule na nižim
- Nemoguća je maska u kojoj se 0 nalazi između dvije 1
- CIDR notacijom adresa mreže se zapisuje u obliku 172.16.64.0/18
- Broj iza adrese mreže (/18) odgovara broju jedinica u subnet maski

### Posebni rasponi i adrese

### Lokalne mreže

10.0.0.0/8

172.16.0.0/12

192.168.0.0/16

fc00::/7

#### Multicast adrese

224.0.0.0/4

### Loopback adresa

127.0.0.1

::1

### Link-local mreže

169.254.0.0/16

fe80::/10

### Posebni rasponi i adrese

- Unutar raspona subneta postoje dvije posebne adrese
- Računala na mreži ne mogu zauzeti navedene adrese

### Adresa mreže

- Prva adresa u rasponu
- Primjer

192.168.20.0

#### Broadcast adresa

- Posljednja adresa u rasponu
- Primjer

192.168.20.255

Primjeri su dani za subnet s rasponom 192.168.20.0/24

# IP konfiguracija

## IP adresa se dodjeljuje

- Dinamički DHCP protokol
- Statički

### Konfiguracija se obavlja kroz

- networking
- netctl
- systemd-networkd
- NetworkManager
- wicd

## IP konfiguracija

/etc/network/interfaces

```
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.5
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.254
```

auto eth1
iface eth1 inet dhcp

- auto eth0 eth0 se omogućuje pri startupu
- iface eth0 inet static eth0 ima dodijeljenu statičku IP adresu
- iface eth1 inet dhcp eth1 traži dinamičku IP adresu

## IP konfiguracija

- /etc/network/interfaces se čita prilikom uključivanja i isključivanja mrežnog adaptera ifup eth0 ifdown eth0
- Neke naredbe za promjenu konfiguracije

Operacija	ifconfig	ip
Pregled konfiguracije	ifconfig	ip addr show
		ip link show
Uključenje i isključenje	ifconfig	ip link set
sučelja	<interface></interface>	<interface></interface>
	up down	up down
Podešavanje IP adrese	ifconfig	ip address
	<interface></interface>	add del
	<ip></ip>	<ip> dev</ip>
		<interface></interface>

## Routing

- Povezivanje subneta ostvaruje se routingom
- Računalo ima konfigurirane rute preko kojih ostvaruje povezanost sa drugim mrežama
- Rute su određene odredišnom adresom i adresom routera ili gatewaya

```
# route -n
Kernel IP routing table
Destination Gateway
                        Genmask
                                      Flags Metric Ref Use Iface
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0
                                      IJ
                                           0
                                                        0 eth0
10.0.0.0 192.168.1.2 255.0.0.0
                                      UG
                                            1
                                                        0 eth0
0.0.0.0 192.168.1.10 0.0.0.0
                                      UG
                                           0
                                                        0 eth0
```

```
# ip route show
192.168.99.0/24 dev eth0 scope link
10.0.0.0/8 via 192.168.1.2 scope link dev eth0 metric 1
default via 192.168.1.10 dev eth0
```

## DNS

- Prevođenje imena računala (tekstualne adrese) u IP adresu
- DNS server
- IP adresu servera klijenti dobivaju
  - Putem DHCP-a
  - Ručnom konfiguracijom /etc/resolv.conf
     Uređivanje pomoću spomenutih alata

```
nameserver 8.8.8.8 nameserver 8.8.4.4
```

## DNS

### DNS server - bind

- Svaka domena (npr. fer.hr) ima svoj authority
  - \$ dig soa fer.hr
- Primary i secondary DNS server
  - \$ dig ns fer.hr
- Svi zapisi o nekoj domeni (records) nalaze se u zone fileu
- Proučiti bind konfiguraciju

```
$ dig www.fer.hr
www.fer.hr. 3600 IN A 161.53.72.119
```

## DNS

### Reverse DNS lookup

- Prevođenje IP adresa u domain nazive
- Posebne zone s PTR recordima


```
$ dig -x 161.53.72.119
119.72.53.161.in-addr.arpa. 86400 IN PTR skynet.cc.fer.hr.
```

## iptables

### iptables

- Firewall na Linuxu
- Netfilter framework u kernelu
- Provjerava, mijenja, prosljeđuje ili odbacuje pakete prema pravilima u tablici
- Tablica se sastoji od lanaca (chains), a lanci od pravila (rules)
- Svako pravilo je definirano oblikom paketa na koji se odnosi i akcijom koju obavlja nad tim paketom (target)

# iptables



# Network address translation (NAT)

- Za povezivanje lokalnih mreža koristi se prevođenje adresa
- Sva računala koja koriste NAT kao routu prema nekoj drugoj mreži dobivaju istu IP adresu na odredišnoj mreži
- Implementirano u iptables

#### Razlikovati

- SNAT (Source NAT)
  - Postupak prevođenja adrese odlaznim paketima
- DNAT (Destination NAT)
  - Postupak prevođenja adrese dolaznim paketima

## Network address translation (NAT)

### NAT za sve pakete od eth1 na eth0

```
# iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
# iptables -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -m state
--state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
# iptables -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -j ACCEPT
```

### DNAT za HTTP server na internoj adresi 192.168.20.20

```
# iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -d 161.53.66.200
--dport 80 -j DNAT --to-destination 192.168.20.20
```

#### **NAT 1:1**

```
# iptables -t nat -A PREROUTING -d 161.53.66.202 -j DNAT
--to-destination 192.168.20.30
# iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.20.30 -j SNAT
--to-destination 161.53.66.202
```

### Dodatne IP adrese

- Jedan mrežni adapter može imati više IP adresa
- Linux svaku adresu tretira kao da se radi o zasebnim mrežnim uređajima

### /etc/network/interfaces

auto eth0

```
iface eth0 inet dhcp
auto eth0:0
iface eth0:0 inet dhcp
auto eth0:1
iface eth0:1 inet static
   address 192.168.20.4
   netmask 255.255.255.0
```

### **VLAN**

#### Virtual LAN

- Omogućuje ga standard 802.1Q
- Svaki mrežni paket može nositi "naljepnicu" (tag) koja označava kojem dijelu mreže paket pripada
- VLAN tag sadrži VLAN ID (VID)
- Layer 2 mrežna oprema (konfigurabilni switchevi) usmjeravaju pakete među priključcima koji pripadaju istom VLAN-u
- Ostvareno je Layer 2 odvajanje
- VLAN se na svakom priključku koristi kao

Tagged promet Računalo postavlja 802.1Q tag prije slanja paketa Untagged promet Switch postavlja 802.1Q tag nakon što primi paket

## **VLAN**

```
# apt-get install vlan
# modprobe 8021q
# ifup eth0
# vconfig add eth0 100
Added VLAN with VID == 100 to IF -: eth0:-
# ifconfig eth0.100 192.168.10.20/24
# ifconfig eth0.100
eth0.100 Link Encap: Ethernet ...
          inet addr:192.168.10.20
# vconfig rem eth0.100
Removed VLAN -: eth0.100:-
```

## Konfiguracija mreže

### NetworkManager





Odabir WLAN mreže

### Konfiguracija IP adrese

## **WLAN**

• 802.11 a/b/g/n

Bežićna mreža je određena s

- SSID naziv mreže
- BSSID identifikator AP-a
- Sigurnosna razina
  - Otvorena mreža
  - WEP
  - WPA Personal i Enterprise

## Podešavanje pristupa mreži

Pregled naredbi

Pretraživanje mreža	iwlist scan wl0
Odabir mreže (ESSID)	iwconfig wlO essid Ne_kradi
Odabir mreže (SSID)	iwconfig wl0 ap 00:11:22:33:44:55
	iwconfig wl0 any
Spajanje na WEP mrežu	iwconfig wlan0 essid
(hex ključ)	Ne_kradi key 0123456789
Spajanje na WEP mrežu	iwconfig wlan0 essid
(string ključ)	Ne_kradi key s:password

- Nakon spajanja na bežičnu mrežu slijedi uobičajena IP konfiguracija
- Za WPA mreže koristi se wpa\_supplicant

## **WLAN**

#### wpa\_supplicant

Konfiguracija kroz wpa\_cli ili izravno /etc/wpa\_supplicant.conf

```
$ wpa_passphrase MYSSID passphrase
network={
    ssid="MYSSID"
    *psk="passphrase"
    psk=59e0d07fa4c7741797a4e394f38a5c321e3bed51d54ad5fcbd3f84bc7415d73d
}
```

#### /etc/wpa\_supplicant/eduroam.conf

```
network={
    ssid="eduroam"
    proto=WPA2 WPA
    key_mgmt=WPA-EAP
    pairwise=CCMP TKIP
    group=CCMP TKIP
    group=CCMP TKIP
    ca_cert="<path_to_cert>/eduroam_fer.hr_CA.pem"
    subject_match="freeradius.fer.hr"
    identity="cUSER>"
    eap=TTLS
    password="<PASSWORD>"
    phase2="auth=PAP"
```

### Literatura

```
https://wiki.debian.org/NetworkConfiguration
https://wiki.archlinux.org/index.php/Network_configuration
```

```
https://wiki.archlinux.org/index.php/iptables
https://wiki.archlinux.org/index.php/Simple_stateful_firewall
```

```
https://wiki.archlinux.org/index.php/Wireless_network_configuration
https://wiki.archlinux.org/index.php/WPA_supplicant
```