plan9

<u>教程1</u>

教程2

伪寄存器

```
FP: Frame pointer: arguments and locals.
PC: Program counter: jumps and branches.
SB: Static base pointer: global symbols.
SP: Stack pointer: top of stack.
```

x64寄存器

X64	rax	rbx	rcx	rdx	rdi	rsi	rbp	rsp	r8	r9	r10
Plan9	AX	вх	CX	DX	DI	SI	BP	SP	R8	R9	R10
4											•

后缀

```
B: 1 byte
w: 2 bytes
D: 4 bytes
Q: 8 bytes
```

栈扩大、缩小

```
SUBQ $0x18, SP //push,为函数分配函数栈帧
ADDQ $0x18, SP //pop,清除函数栈帧
```

数据copy

```
MOVB $1, DI // 1 byte

MOVW $0x10, BX // 2bytes

MOVD $1, DX // 4 bytes

MOVQ $-10, AX // 8 bytes
```

计算

```
ADDQ AX, BX // BX += AX

SUBQ AX, BX // BX -= AX

IMULQ AX, BX // BX *= AX
```

比较

跳转

```
//无条件跳转

JMP addr // 跳转到地址,地址可为代码中的地址 不过实际上手写不会出现这种东西
JMP label // 跳转到标签 可以跳转到同一函数内的标签位置

JMP 2(PC) // 以当前置项为基础,向前/后跳转x行
JMP -2(PC) //同上
//有条件跳转

CMPQ $2,$1
JG label
```

指令	描述
ЈМР	直接跳转
JE/JZ	相等/零
JNE/JNZ	不相等/非零
JS	
JNS	非负数
JG/JNLE	大于(有符号)
JGE/JNL	大于或等于(有符号)
JL/JNGE	小于 (有符号)
JLE/JNG	小于或等于(有符号)
JA/JNBE	超过 (无符号)
JAE/JNB	超过或相等(无符号)
JB/JNAE	低于 (无符号)
JBE/JNA	低于或等于(无符号)

标志寄存器								
CF	进位标志	最近的操作使最高位产生了进位。用于检查无符号溢出的操作						
ZF	零标志	最近的操作得出的结果为0						
SF	符号标志	最近的操作得出的结果为负数						
OF	溢出标志	最近的操作导致了一个补码溢出(正溢出/负溢出)						

声明变量

用法:

//GLOBL在DATA之后 DATA symbol+offset(SB)/width,value GLOBL symbol, (NOPTR+RODATA), \$4

GOLBL选项:

NOPTR: 没有指针,不被GC扫描

RODATA: 只读数据

示例:

```
//定义
DATA ·Id+0(SB),$100
GLOBL ·Id(SB),NOPTR,$8

// 只在当前文件文件中生效
// |
DATA ·Name<>>+0(SB)/8,$·Name+16(SB)
DATA ·Name<>>+8(SB)/8,$6
DATA ·Name<>>+16(SB)/8,$"gopher"
GLOBL ·Name<>>(SB),RODATA,$24

//使用
MOVQ ·Id(SB),AX
```

函数

```
//导入函数的选项
#include "textflag.h"
//告诉汇编器该数据放到TEXT区
// |
// | 告诉汇编器这是基于静态地址的数据(static base)
// | 栈帧大小(caller BP+局部变量+调用其他函数参数及返回值,但不包括调用其它函数
时的ret address的大小)
| 参数及返回值大小
// |
       // |
TEXT \cdot Swap(SB), NOSPLIT, $0-32
// 参数a
// |
  MOVQ a+O(FP), AX // FP(Frame pointer) 栈帧指针 这里指向栈帧最低位
  MOVQ b+8(FP), BX
// 无名返回值0
// |
  MOVQ BX , ret0+16(FP)
  MOVQ AX ,ret1+24(FP)
  RET
```

```
TEXT func(SB),${{a}}-{{b}}
------+
-----72
ret1
-----64
                | {{b}}
arg1
------40
-----+
return address
-----24
caller BP
-----+
-----8
                | {{a}}}
-----BP -----+
```

函数参数摆放方向

```
FP
high -----> low
argN, ... arg3, arg2, arg1, arg0
```

栈操作


```
TEXT func(SB),${{a}}-{{b}}

//分配栈

MOVQ SP,BP
SUBQ ${{a}},SP

//释放栈
ADDQ ${{a}},SP
```

栈结构



地址运算

```
LEAQ (BX)(AX*8), CX

// 上面代码中的 8 代表 scale

// scale 只能是 0、2、4、8

// 用 LEAQ 的话,即使是两个寄存器值直接相加,也必须提供 scale

// 在寄存器运算的基础上,可以加上额外的 offset

LEAQ 16(BX)(AX*1), CX
```

模拟32位

MODE \$32

放入指令流

LONG \$123456 WORD \$123456

其他

```
//自增
INCQ AX
//自减
DECQ AX
```

示例

斐波那契数列

```
TEXT \cdot Fab(SB), $0-16
   MOVQ n+0(FP), AX
   CMPQ AX, $1
    JBE end
   SUBQ $16, SP
    MOVQ AX, 0(SP)
   DECQ O(SP)
   CALL ⋅Fab(SB)
    MOVQ 8(SP), AX
    MOVQ AX, 40(SP)
    DECQ O(SP)
   CALL ⋅Fab(SB)
   MOVQ 8(SP), AX
   ADDQ AX, 40(SP)
    ADDQ $16, SP
    RET
end:
    MOVQ $1, ret+8(FP)
    RET
```