МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет ИТМО"

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

по дисциплине 'ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ'

Вариант: 667

Выполнил: Студент группы Р3113 Свиридов Дмитрий Витальевич Преподаватель: Афанасьев Дмитрий Борисович



Содержание

1	Зад	ание		3						
2	Тек	ст про	ограммного комплекса	3						
	2.1	Текст	программы	3						
	2.2		подпрограммы	4						
3	Опи	исание	программного комплекса	4						
	3.1	Назна	чение и реализуемые функции	4						
		3.1.1	Реализуемая программой функция	4						
		3.1.2	Реализуемая подпрограммой функция							
		3.1.3	Реализуемый подпрограммой график функции	4						
	3.2	Облас	ть представления и область допустимых значений данных							
		3.2.1	Область представления данных	5						
		3.2.2	Область допустимых значений данных	5						
	3.3	Распо.	ложение в памяти ЭВМ							
3.4 Адреса первой и последней выполняемой команд										
4	Таб	лица т	грассировки	6						
5	5 Вывод									

1 Задание

По выданному преподавателем варианту восстановить текст заданного варианта программы и подпрограммы (программного комплекса), определить предназначение и составить его описание, определить область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программного комплекса.

149: +	0200	1	157:	EE0C		Τ	69D:	0047
14A:	EE19	İ	158:	AE09	690: AC01	Ĺ		
14B:	AE17	Ì	159:	0740	691: F207	İ		
14C:	0C00	Ĺ	15A:	0C00	692: F006	Ĺ		
14D:	D690	ĺ	15B:	D690	693: 7E08	ĺ		
14E:	0800		150:	0800	694: F904			
14F:	0700	Ĺ	15D:	0700	695: 0500	İ		
150:	6E13	ĺ	15E:	6E05	696: 4C01	İ		
151:	EE12		15F:	EE04	697: 6E05			
152:	AE0E		160:	0100	698: CE01			
153:	0C00	ĺ	161:	ZZZZ	699: AE02	Ī		
154:	D690	ĺ	162:	YYYY	69A: EC01	ĺ		
155:	0800	Ì	163:	XXXX	69B: 0A00	İ		
156:	6E0D	Ĺ	164:	0BF2	69C: 0BF0	Ĺ		

2 Текст программного комплекса

2.1 Текст программы

Адрес ячейки	Содержимое ячейки	Мнемоника	Комментарии
149	0200	CLA	Очищаем аккумулятор и
14A	EE19	ST IP+25	загружаем ноль в ячейку 164
14B	AE17	LD IP+23	Загружаем первый аргумент
14C	0C00	PUSH	подпрограммы (ячейка 163) в стек
14D	D690	CALL 0x690	Запускаем подпрограмму с началом в 0х690
14E	0800	POP	Выгружаем выходные данные подпрограммы
14F	0700	INC	и увеличиваем их на единицу
150	6E13	SUB IP+19	Вычитаем нулевое значение ячейки 164
151	EE12	ST IP+18	Сохраняем результат в ячейку 164
152	AE0E	LD IP+14	Загружаем второй аргумент
153	0C00	PUSH	подпрограммы (ячейка 161) в стек
154	D690	CALL 0x690	Запускаем подпрограмму с началом в 0х690
155	0800	POP	Выгружаем выходные данные подпрограммы
156	6E0D	SUB IP+13	Вычитаем текущее значение ячейки 164
157	EE0C	ST IP+12	Сохраняем результат в ту же ячейку
158	AE09	LD IP+9	Загружаем уменьшенный на
159	0740	DEC	единицу третий аргумент
15A	0C00	PUSH	подпрограммы (ячейка 162) в стек
15B	D690	CALL 0x690	Запускаем подпрограмму с началом в 0х690
15C	0800	POP	Выгружаем выходные данные подпрограммы
15D	0700	INC	и увеличиваем их на единицу
15E	$6\mathrm{E}05$	SUB IP+5	Вычитаем текущее значение ячейки 164
15F	EE04	ST IP+4	Сохраняем результат в ту же ячейку
160	0100	HLT	Завершаем программу
161	A51A	Z	Второй аргумент подпрограммы
162	$1 \mathrm{DEA}$	Y	Третий аргумент подпрограммы
163	0BA3	X	Первый аргумент подпрограммы
164	0BF2	R	Результат работы программы

2.2 Текст подпрограммы

Адрес ячейки	Содержимое ячейки	Мнемоника	Комментарии			
690	AC01	LD &1	Загружаем аргумент подпрограммы			
691	F207	BMI IP+7	Если число неположительное, то			
692	F006	BEQ IP+6	переходим к ячейке 699			
693	7E08	CMP IP+8	Если аргумент больше или равен U, то			
694	F904	BGE IP+4	переходим к ячейке 699			
695	0500	ASL	Если ни одно условие не			
696	4C01	ADD &1	выполнилось, то умножаем аргумент на 4			
697	6E05	SUB IP+5	Вычитаем локальную переменную W			
698	CE01	BR IP+1	Переходим к ячейке 699			
699	AE02	LD IP+2	Загружаем локальную переменную U			
69A	EC01	ST &1	Сохраняем результат в стек			
69B	0A00	RET	Возврат из подпрограммы			
69C	0BF 0	U	Локальная переменная, $U = const = 3056$			
69D	0047	W	Локальная переменная, $W = const = 71$			

3 Описание программного комплекса

3.1 Назначение и реализуемые функции


3.1.1 Реализуемая программой функция

$$R = F(X) + F(Y - 1) - F(Z) + 2$$

3.1.2 Реализуемая подпрограммой функция

$$F(X) = \begin{cases} 3056 & \text{при } X \leqslant 0, \\ 4X - 71 & \text{при } 0 < X < 3056, \\ 3056 & \text{при } X \geqslant 3056. \end{cases}$$

3.1.3 Реализуемый подпрограммой график функции



3.2 Область представления и область допустимых значений данных

3.2.1 Область представления данных

Ячейки Z, Y, X, R: 16-разрядные знаковые целые числа в диапазоне $-2^{15}\dots 2^{15}-1$

3.2.2 Область допустимых значений данных

$$\begin{aligned} & \min(F(X)) = -67 \\ & \max(F(X)) = 12149 \\ & \Rightarrow Z, Y, X, R \in [-2^{15}; 2^{15} - 1] \end{aligned}$$

3.3 Расположение в памяти ЭВМ

Программа: 149...160

Первый аргумент подпрограммы (X): 163 Второй аргумент подпрограммы (Z): 161 Третий аргумент подпрограммы (Y): 162 Результат работы программы: 164

Подпрограмма: 690...69BЛокальная переменная U=3056: 69CЛокальная переменная W=71: 69D

3.4 Адреса первой и последней выполняемой команд

Адрес первой команды программы: 149 Адрес последней команды программы: 160

4 Таблица трассировки

	няемая анда	Содердимое регистров после выполнения команды							Ячейка, содержимое которой изменилось		
Адрес Код		IP	CR	\overline{AR}	DR	SP	BR	AC	NZVC	Адрес	Новый код
149	0200	149	0000	000	0000	000	0000	0000	0100	_	_
149	0200	14A	0200	149	0200	000	0149	0000	0100	_	_
14A	EE19	14B	EE19	164	0000	000	0019	0000	0100	164	0000
14B	AE17	14C	AE17	163	0BA3	000	0017	0BA3	0000	_	_
14C	0C00	14D	0C00	7FF	0BA3	7FF	014C	0BA3	0000	7FF	0BA3
14D	D690	690	D690	7FE	014E	7FE	D690	0BA3	0000	7FE	014E
690	AC01	691	AC01	7FF	0BA3	7FE	0001	0BA3	0000	_	_
691	F207	692	F207	691	F207	7FE	0691	0BA3	0000	_	_
692	F006	693	F006	692	F006	7FE	0692	0BA3	0000	_	_
693	7E08	694	7E08	69C	0BF0	7FE	0008	0BA3	1000	_	_
694	F904	695	F904	694	F904	7FE	0694	0BA3	1000	_	_
695	0500	696	0500	695	0BA3	7FE	0695	1746	0000	_	_
696	4C01	697	4C01	7FF	0BA3	7FE	0001	22E9	0000	_	—
697	6E05	698	6E05	69D	0047	7FE	0005	22A2	0001	_	_
698	CE01	69A	CE01	698	069A	7FE	0001	22A2	0001		_
69A	EC01	69B	EC01	7FF	22A2	7FE	0001	22A2	0001	7FF	22A2
69B	0A00	14E	0A00	7FE	014E	7FF	069B	22A2	0001	_	_
14E	0800	14F	0800	7FF	22A2	000	014E	22A2	0001		
14F	0700	150	0700	14F	0700	000	014F	22A3	0000		
150	6E13	151	6E13	164	0000	000	0013	22A3	0001		_
151	EE12	152	EE12	164	22A3	000	0012	22A3	0001	164	22A3
152	AE0E	153	AE0E	161	A51A	000	000E	A51A	1001		_
153	0C00	154	0C00	7FF	A51A	7FF	0153	A51A	1001	7FF	A51A
154	D690	690	D690	7FE	0155	7FE	D690	A51A	1001	7FE	0155
690	AC01	691	AC01	7FF	A51A	7FE	0001	A51A	1001	_	_
691	F207	699	F207	691	F207	7FE	0007	A51A	1001	_	_
699	AE02	69A	AE02	69C	0BF0	7FE	0002	0BF0	0001	_	_
69A	EC01	69B	EC01	7FF	0BF0	7FE	0001	0BF0	0001	7FF	0BF0
69B	0A00	155	0A00	7FE	0155	7FF	069B	0BF0	0001	_	_
155	0800	156	0800	7FF	0BF0	000	0155	0BF0	0001	_	_
156	6E0D	157	6E0D	164	22A3	000	000D	E94D	1000	_	_
157	EE0C	158	EE0C	164	E94D	000	000C	E94D	1000	164	E94D
158	AE09	159	AE09	162	1DEA	000	0009	1DEA	0000	_	_
159	0740	15A	0740	159	0740	000	0159	1DE9	0001	_	_
15A	0C00	15B	0C00	7FF	1DE9	7FF	015A	1DE9	0001	7FF	1DE9
15B	D690	690	D690	7FE	015C	7FE	D690	1DE9	0001	7FE	015C
690	AC01	691	AC01	7FF	1DE9	7FE	0001	1DE9	0001	_	_
691	F207	692	F207	691	F207	7FE	0691	1DE9	0001	_	_
692	F006	693	F006	692	F006	7FE	0692	1DE9	0001	_	_
693	7E08	694	7E08	69C	0BF0	7FE	0008	1DE9	0001	_	_
694	F904	699	F904	694	F904	7FE	0004	1DE9	0001	_	_
699	AE02	69A	AE02	69C	0BF0	7FE	0002	0BF0	0001	_	_
69A	EC01	69B	EC01	7FF	0BF0	7FE	0001	0BF0	0001	7FF	0BF0
69B	0A00	15C	0A00	$7 \mathrm{FE}$	015C	7FF	069B	0BF0	0001	_	_
15C	0800	15D	0800	7FF	0BF0	000	015 C	0BF0	0001	_	_
15D	0700	15E	0700	15D	0700	000	015D	0BF1	0000	_	_
15E	6E05	15F	6E05	164	E94D	000	0005	22A4	0000	_	_
15F	EE04	160	EE04	164	22A4	000	0004	22A4	0000	164	22A4
160	0100	161	0100	160	0100	000	0160	22A4	0000	_	_

5 Вывод

B ходе данной лабораторной работы я познакомился с использованием подпрограмм в БЭВМ, работой стека и новыми для меня командами - CALL, RET, PUSH и POP. Эти знания пригодятся мне для дальнейшей работы с БЭВМ и понимания работы современных ЭВМ.