

实验三十二、OSPF 路由汇总配置

一、 实验目的

- 1. 掌握 OSPF 的配置
- 2. 理解 OSPF 路由汇总的意义

二、 应用环境

在大规模网络中,路由表的非常庞大,降低了转发速度,通常在子网边界做汇总,这 样可以减少路由表的长度


三、 实验设备

1. DCR-1751 三台

2. CR-V35MT 一条

3. CR-V35FC 一条

四、 实验拓扑



五、 实验要求

配置表

Router-A		Router-B		Router-C	
S1/1(DCE)	10.10.11.1/24	S/1/0(DTE)	10.10.11. 2/24	F0/0	192.168.2.2/24
F0/0	10.10.10.1/24	F0/0	192.168.2.1/24	E1/0	192.168.3.1/24

路由器B为ABR

六、 实验步骤

第一步: 参照实验三和上表配置各接口地址,并测试连通性

第二步: 路由器 A 的配置

Router-A#conf



Router-A_config#router ospf 100

Router-A_config_ospf_100#network 10.10.10.0 255.255.255.0 area 1 Router-A_config_ospf_100#network 10.10.11.0 255.255.255.0 area 1

Router-A_config_ospf_100#^Z

第三步: 路由器 B 的配置

Router-B#conf

Router-B_config#router ospf 100

Router-B_config_ospf_100#network 10.10.11.0 255.255.255.0 area 1

! 注意区域的划分在接口上

Router-B_config_ospf_100#network 192.168.2.0 255.255.255.0 area 0

Router-B_config_ospf_100#^Z

第四步: 路由器 C 的配置

Router-C#conf

Router-C_config#router ospf 100

Router-C_config_ospf_100#network 192.168.2.0 255.255.255.0 area 0

Router-C config ospf 100#network 192.168.3.0 255.255.255.0 area 0

Router-C_config_ospf_100#^Z

第五步: 查看路由表

Router-A#sh ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP, BC - BGP connected

D - DEIGRP, DEX - external DEIGRP, O - OSPF, OIA - OSPF inter area

ON1 - OSPF NSSA external type 1, ON2 - OSPF NSSA external type 2

OE1 - OSPF external type 1, OE2 - OSPF external type 2

DHCP - DHCP type

VRF ID: 0

C	10.10.10.0/24	is directly connected, FastEthernet0/0
C	10.10.11.0/24	is directly connected, Serial1/1

O IA 192.168.2.0/24

[110,1601] via 192.168.1.2(on Serial1/1)

O IA 192.168.3.0/24 [110,1611] via 192.168.1.2(on Serial1/1) ! 区域间的路由

Router-B#sh ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP, BC - BGP connected

D - DEIGRP, DEX - external DEIGRP, O - OSPF, OIA - OSPF inter area

ON1 - OSPF NSSA external type 1, ON2 - OSPF NSSA external type 2

OE1 - OSPF external type 1, OE2 - OSPF external type 2

DHCP - DHCP type

VRF ID: 0



O	10.10.10.0/24	[110,1601] via 192.168.1.1(on Serial1/0)
C	10.10.11.0/24	is directly connected, Serial1/0
C	192.168.2.0/24	is directly connected, FastEthernet0/0
O	192.168.3.0/24	[110,11] via 192.168.2.2(on FastEthernet0/0)
		! 对 ABR 来说是区域内的路由

Router-C#sh ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP

D - DEIGRP, DEX - external DEIGRP, O - OSPF, OIA - OSPF inter area ON1 - OSPF NSSA external type 1, ON2 - OSPF NSSA external type 2

OE1 - OSPF external type 1, OE2 - OSPF external type 2

O IA 10.10.10.0/24 [110,1602] via 192.168.2.1(on FastEthernet0/0)
O IA 10.10.11.1/32 [110,1601] via 192.168.2.1(on FastEthernet0/0)
O IA 10.10.11.2/32 [110,3201] via 192.168.2.1(on FastEthernet0/0) ! 区域间的路由
C 192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C 192.168.3.0/24 is directly connected, Ethernet1/0

第六步: 在路由器 B 上做路由汇总

Router-B#conf

Router-B_config#router ospf 100

Router-B_config_ospf_100#area 1 range 10.10.0.0 255.255.0.0

Router-B_config_ospf_100#network 192.168.2.0 255.255.255.0 area 0

Router-B_config_ospf_100#^Z

第七步: 再次查看路由器 C 上的路由表

Router-C#sh ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP

D - DEIGRP, DEX - external DEIGRP, O - OSPF, OIA - OSPF inter area

ON1 - OSPF NSSA external type 1, ON2 - OSPF NSSA external type 2

OE1 - OSPF external type 1, OE2 - OSPF external type 2

O IA 10.10.0.0/16 [110,1602] via 192.168.2.1(on FastEthernet0/0) ! 注意新的掩码 C 192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0 c 192.168.3.0/24 is directly connected, Ethernet1/0

七、 注意事项和排错

- 1. 实际环境中,通常做精确的汇总
- 2. 汇总操作在边界路由器上进行

八、 配置序列

Router-B#sh run



Building configuration...

```
Current configuration:
!version 1.3.2E
service timestamps log date
service timestamps debug date
no service password-encryption
hostname Router-B
interface FastEthernet0/0
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
 no ip directed-broadcast
interface Serial1/0
 ip address 10.10.11.2 255.255.255.0
 no ip directed-broadcast
interface Async0/0
 no ip address
 no ip directed-broadcast
router ospf 100
 area 1 range 10.10.0.0 255.255.0.0
 network 192.168.2.0 255.255.255.0 area 0
```

九、 共同思考

- 1. 路由汇总的作用是什么?
- 2. 汇总操作通常在什么地方进行?

十、 课后练习

请将地址改为 10.0.0.0/25 重复以上实验



十一、相关命令详解

area range

在域边界进行路由汇总。用 no area range 取消设置。 area area-id range address mask[not-advertise] no area area-id range address mask not-advertise no area area-id range address mask no area area-id

参数

参数	参数说明
area-id	表示要进行路由汇总的域。可以是十进制数,也可以是一个ip地址。
address	IP 地址.
mask	IP 掩码.
advertise	汇总后发布
not-advertise	汇总后不发布

缺省

不起作用

命令模式

路由配置态

使用说明

area range 命令仅仅用在ABR路由器上。作用是ABR使用一条汇总路由广播到其他路由器。这样在域边界路由被缩小,对于区域外部,每一个地址范围只有唯一一条汇总路由。这就是路由汇总。

这个命令可以在多个区的路由器上进行配置,这样 OSPF 能汇总多个地址范围。

注意:

使用命令no area area-id (无其他参数)取消设置时,它取消所有的域参数子命令,如: area authentication, area default-cost, area nssa, area range, area stub,与 area virtual-link。

示例

下面的例子配置了 ABR 路由器对于子网 36.0.0.0 和所有 192.42.110.0 的主机的汇总路由。 interface ethernet 0





ip address 192.42.110.201 255.255.255.0 !

interface ethernet 1

ip address 36.56.0.201 255.255.0.0 !

router ospf 201

network 36.0.0.0 255.0.0.0 area 36.0.0.0 network 192.42.110.0 255.0.0.0 area 0 area 36.0.0.0 range 36.0.0.0 255.0.0.0 area 0 range 192.42.110.0 255.255.255.0

