

实验二十九、OSPF虚连接的配置

一、 实验目的

- 1. 掌握多区域 OSPF 虚连接的配置
- 2. 理解 OSPF 虚连接的意义

二、 应用环境

在大规模网络中,我们通常划分区域减少资源消耗,并将拓扑的变化本地化。由于实际环境的限制,不能物理的将其他区域环绕骨干区域,可以采用虚连接的方式逻辑的连接到骨干区域。


三、 实验设备

1. DCR-1751 三台

2. CR-V35MT 一条

3. CR-V35FC 一条

四、 实验拓扑



五、 实验要求

配置表

Router-A		Router-B		Router-C	
S1/1(DCE)	192.168.1.1	S/1/0(DTE)	192.168.1.2	F0/0	192.168.2.2
F0/0	192.168.0.1	F0/0	192.168.2.1	E1/0	192.168.3.1

路由器A、B为ABR

六、 实验步骤

第一步: 参照实验三和上表配置各接口地址,并测试连通性

第二步: 路由器 A 的配置



Router-A#conf

Router-A_config#router ospf 100

Router-A_config_ospf_100#network 192.168.0.0 255.255.255.0 area 3

Router-A_config_ospf_100#network 192.168.1.0 255.255.255.0 area 1

Router-A_config_ospf_100#^Z

第三步: 路由器 B 的配置

Router-B#conf

Router-B_config#router ospf 100

Router-B_config_ospf_100#network 192.168.1.0 255.255.255.0 area 1

Router-B_config_ospf_100#network 192.168.2.0 255.255.255.0 area 0

Router-B_config_ospf_100#^Z

第四步:路由器 C 的配置

Router-C#conf

Router-C_config#router ospf 100

Router-C_config_ospf_100#network 192.168.2.0 255.255.255.0 area 0

Router-C_config_ospf_100#network 192.168.3.0 255.255.255.0 area 0

Router-C_config_ospf_100#^Z

第五步: 查看路由器 A 的邻居表

Router-A#sh ip ospf neighbor

OSPF process: 100

Virtual Link Neighbor

Neighbor ID Pri State DeadTime

AREA: 0

Neighbor ID Pri State DeadTime Neighbor Addr Interface

AREA: 1

Neighbor ID Pri State DeadTime Neighbor Addr Interface

192.168.2.1 1 FULL/- 38 192.168.1.2 Serial1/1

AREA: 3


Neighbor ID Pri State DeadTime Neighbor Addr Interface

我们看到路由器 B 的 ROUTER-ID 是 192.168.2.1

第六步: 查看路由器 B 的邻居表

Router-B#sh ip ospf neighbor

OSPF process: 100





Virtual Link Neighbor

Neighbor ID Pri State DeadTime

AREA: 0

Neighbor ID Pri State DeadTime Neighbor Addr Interface

192.168.3.1 1 FULL/BDR 36 192.168.2.2 FastEthernet0/

0

AREA: 1

Neighbor ID Pri State DeadTime Neighbor Addr Interface

192.168.1.1 1 FULL/- 32 192.168.1.1 Serial 1/0

我们看到 A 的 ROUTER-ID 是 192.168.1.1

第七步: 配置虚连接

Router-A#conf

Router-A_config#router ospf 100

Router-A_config_ospf_100#area 1 virtual-link 192.168.2.1 ! 注意是 ROUTER-ID

Router-B_config#router ospf 100

Router-B_config_ospf_100#area 1 virtual-link 192.168.1.1 ! 注意是 ROUTER-ID

第八步: 查看虚连接

Router-A#sh ip ospf virtual-link

Virtual Link Neighbor ID 192.168.2.1 (UP)

TransArea: 1, Cost is 1600

Hello interval is 10, Dead timer is 40 Retransmit is 5

INTF Adjacency state is IPOINT_TO_POINT

Router-B#sh ip ospf virtual-link

Virtual Link Neighbor ID 192.168.1.1 (UP)

TransArea: 1, Cost is 1600

Hello interval is 10, Dead timer is 40 Retransmit is 5

INTF Adjacency state is IPOINT_TO_POINT

七、 注意事项和排错

- 1. 虚连接必须在 ABR 上进行
- 2. 配置时是对端的 ROUTER-ID,不是 IP 地址

八、 配置序列

Router-B#sh run

正在收集配置...



```
当前配置:
!version 1.3.2E
service timestamps log date
service timestamps debug date
no service password-encryption
hostname Router-B
ip host a 192.168.1.1
ip host c 192.168.2.2
interface Loopback0
 ip address 2.2.2.2 255.255.255.0
 no ip directed-broadcast
interface FastEthernet0/0
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
 no ip directed-broadcast
interface Serial1/0
 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
 no ip directed-broadcast
interface Async0/0
 no ip address
 no ip directed-broadcast
router ospf 100
 network 192.168.1.0 255.255.255.0 area 1
 network 192.168.2.0 255.255.255.0 area 0
 area 1 virtual-link 192.168.1.1
```



九、 共同思考

www.dcnetworks.com

- 1. 虚连接的作用是什么?
- 2. 指定 ROUTER-ID 有其他的方法吗?如果不指定,ROUTER-ID 是什么?

十、 课后练习

请将地址改为 10.0.0.0/25 重复以上实验

十一、相关命令详解

area virtual-link

配置一条 virtual link

area area-id virtual-link neighbor-ID [dead-interval dead-value][hello-interval hello-value][retransmit-interval retrans-value][transdly dly-value][password pass-string] [message-digest-key key-id MD5 md5-string]

no area area-id virtual-link neighbor-ID

参数

参数	参数说明		
area-id	指定virtual link的transit-area。		
neighbor-id	virtual-link对端路由器的ospf router-id。		
dead-value	本路由器认为邻居死亡的时间间隔,单位: 秒. 在virtual link的两端所配置的值必须一致。		
hello-value	路由器在virutal-link上发送Hello报文的时间间隔,单位:秒. 在virtual link的两端所配置的值必须一致。		
retrans-value	路由器在virtual-link上重传报文的时间间隔. 单位:秒.在virtual-link的两端所配置的值必须一致。		
dly-value	路由器在virtual-link上通告LSA时的delay值. 单位: 秒.在virtual-link的两端所配置的值必须一致。		
pass-string	如果virutual-link使用明文认证,那么配置口令.最大8个字符. 在virtual-link的两端所配置的值必须一致。		
key-id	如果virtual-link使用MD5认证, 所使用的MD5 key。 有效范围:<1-255>. 在 virtual-link的两端所配置的值必须一致。		
MD5-String	设置MD5口令,最大16个字符. 在virtual-link的两端所配置的值必须一致。		



缺省

没有 virtual-link 被配置. 其他参数的缺省值如下:

Hello-value: 10s, Dead-value: 40s, Retrans-value: 5s, dly-value: 1s

命令模式

OSPF 路由配置态

使用说明

为了建立一条 virtual link, 必须在这个 virtual link 的两端都进行配置, 如果只在一端配置, 这个 virtual link 将无法工作.

参数 area-id 必须是一个非 0, 因为 virtual link 的 transit area 必须是一个非 backbone 区域. 当 然 virtual link 两端所配置的 area-id 必须相同.

在配置时, neighbor-ID 必须是对端路由器的 ospf router-id, 否则将无法建立 virtual link, 即使 所配置的 neighbor-ID 是对端的某一个 IP 地址.

必须保证 virtual link 两端的所有的参数都必须一致.

virtual-link 上所配置的认证参数只有在 backbone 区域配置了相应的认证方法才生效(通过命令 area authentication)。 在 virtual—link 上最多只能配置—中认证参数, 也就说 MD5 和明文认证是互斥的。

在 virtual link 连接建立完成后,也就是与邻居的邻接状态到达 FULL 后, virtual link 将工作在 Demand Circuit 模式,也就是说不在发送周期性的 Hello 报文和 LSA 刷新报文.

使用命令 no area area-id virtual-link neighbor-ID 可以取消先前配置的 virtual link.

使用命令 show ip ospf virtual-link 可以查看 virtual link 的状态.

示例

```
路由器 A(router-id: 200.200.200.1)上的配置:
!
router ospf 100
    network 192.168.20.0 255.255.255.0 area 1
    area 1 virtual-link 200.200.200.2
!
路由器 B(router-id: 200.200.200.2)上的配置:
!
router ospf 100
    network 192.168.30.0 255.255.255.0 area 1
    area 1 virtual-link 200.200.200.1
!
```

下面的配置在路由器 A 和 B 之间配置一条 virtua link