

# 实验三十、OSPF Stub 和 Totally Stub 的配置

### 一、 实验目的

- 1. 掌握 OSPF 末梢区域和完全末梢区域的配置
- 2. 理解 OSPF 末梢区域和完全末梢区域的意义

### 二、 应用环境

在大规模网络中,我们通常划分区域减少资源消耗,并将拓扑的变化本地化。有些区域只有一个 ABR,而且与骨干区域相连,在这样的区域我们可以定义为末梢区域,进一步减少路由表的长度


### 三、 实验设备

1. DCR-1751 三台

2. CR-V35MT 一条

3. CR-V35FC 一条

### 四、 实验拓扑



# 五、 实验要求

#### 配置表

Router-A		Router-B		Router-C	
S1/1(DCE)	192.168.1.1	S/1/0(DTE)	192.168.1.2	F0/0	192.168.2.2
F0/0	192.168.0.1	F0/0	192.168.2.1	E1/0	192.168.3.1

路由器 B 为 ABR, Areal 为末梢区域

### 六、 实验步骤

第一步:参照实验三和上表配置各接口地址,并测试连通性

第二步: 路由器 A 的配置



Router-A#conf

Router-A\_config#router ospf 100

Router-A\_config\_ospf\_100#network 192.168.0.0 255.255.255.0 area 1

Router-A\_config\_ospf\_100#network 192.168.1.0 255.255.255.0 area 1

Router-A\_config\_ospf\_100#^Z

第三步: 路由器 B 的配置

Router-B#conf

Router-B\_config#router ospf 100

Router-B\_config\_ospf\_100#network 192.168.1.0 255.255.255.0 area 1

! 注意区域的划分在接口上

Router-B\_config\_ospf\_100#network 192.168.2.0 255.255.255.0 area 0

Router-B\_config\_ospf\_100#^Z

第四步: 路由器 C 的配置

Router-C#conf

Router-C\_config#router ospf 100

Router-C\_config\_ospf\_100#network 192.168.2.0 255.255.255.0 area 0

Router-C\_config\_ospf\_100#network 192.168.3.0 255.255.255.0 area 0

Router-C\_config\_ospf\_100#^Z

#### 第五步: 查看路由表

Router-A#sh ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP, BC - BGP connected

D - DEIGRP, DEX - external DEIGRP, O - OSPF, OIA - OSPF inter area

ON1 - OSPF NSSA external type 1, ON2 - OSPF NSSA external type 2

OE1 - OSPF external type 1, OE2 - OSPF external type 2

DHCP - DHCP type

#### VRF ID: 0

O IA	192.168.2.0/24	[110,1601] via 192.168.1.2(on Serial1/1)
C	192.168.1.0/24	is directly connected, Serial1/1
C	192.168.0.0/24	is directly connected, FastEthernet0/0

O IA 192.168.3.0/24 [110,1611] via 192.168.1.2(on Serial1/1) ! 区域间的路由

第六步:将 Area1 定义为完全末梢区域

Router-A#conf

Router-A\_config#router ospf 100

Router-A\_config\_ospf\_100#area 1 stub ! 区域内的所有路由器都要配置成末梢区域

Router-B\_config#router ospf 100

Router-B\_config\_ospf\_100#area 1 stub no-summary ! ABR 上配置指明完全末梢区域



第七步: 再次查看路由器 A 的路由表

Router-A#sh ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP, BC - BGP connected

D - DEIGRP, DEX - external DEIGRP, O - OSPF, OIA - OSPF inter area

 $\mbox{ON1}$  -  $\mbox{OSPF}$  NSSA external type 1,  $\mbox{ON2}$  -  $\mbox{OSPF}$  NSSA external type 2

OE1 - OSPF external type 1, OE2 - OSPF external type 2

DHCP - DHCP type

VRF ID: 0

O IA 0.0.0.0/0 [110,1700] via 192.168.1.2(on Serial1/1) ! 产生缺省路由

C 192.168.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

C 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial1/1

Router-A#exit

### 七、 注意事项和排错

- 1. 末梢区域的所有路由器都要配置
- 2. ABR 配置为完全末梢区域
- 3. 末梢区域里不能有 ASBR 存在

# 八、 配置序列

Router-B#sh run

正在收集配置...

当前配置:

!version 1.3.2E

service timestamps log date

service timestamps debug date

no service password-encryption

hostname Router-B

ip host a 192.168.1.1

ip host c 192.168.2.2

: !

!!

!



```
interface FastEthernet0/0
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
no ip directed-broadcast
!
interface Serial1/0
ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
no ip directed-broadcast
!
interface Async0/0
no ip address
no ip directed-broadcast
!
!
router ospf 100
network 192.168.1.0 255.255.255.0 area 1
network 192.168.2.0 255.255.255.0 area 0
area 1 stub no-summary
!
```

# 九、 共同思考

- 1. 末梢区域的作用是什么?
- 2. 缺省路由是如何产生的?

# 十、 课后练习

请将地址改为 10.0.0.0/25 重复以上实验

### 十一、相关命令详解

#### area stub

配置一个区为 stub 区域。No area stub 命令取消设置。 area area-id stub [no-summary] no area area-id stub no area area-id

参数

参数	参数说明



area-id	设置stub区的域id.可以是十进制,也可以是一个ip地址。
no-summary	(任选项I) 禁止ABR路由器发送汇总链路到stub区。

#### 缺省

非 stub 域.

### 命令模式

路由配置态

#### 使用说明

必须在 stub 区的所有路由器和访问服务器上使用 area stub 命令进行配置。ABR 路由器使用 default-cost 选项设置内部路由器到达 stub 区的花费。

有两个与 stub 区相关的命令: area 命令的两个子命令 stub 和 default-cost. 与 stub 区相连的 所有路由器和访问服务器都必须配置 area 命令的 stub 子命令。而 default-cost 子命令只在与 stub 区相连的域边界路由器上使用。Default-cost 设置域边界路由器生成的会聚路由到达 stub 区的花费。

为了进一步减少 LSA 的数量,可以在 ABR 路由器上使用 no-summary 来禁止发送汇总 LSA 进入 stub  $\boxtimes$  。

#### 注意:

使用命令 no area area-id (无其他参数)取消设置时,它取消所有的域参数子命令,如: area authentication, area default-cost, area nssa, area range, area stub,与 area virtual-link.

#### 示例

下面例子分配一个默认花费 20 给 stub 网 36.0.0.0:

interface ethernet 0

ip address 36.56.0.201 255.255.0.0

router ospf 201

network 36.0.0.0 255.0.0.0 area 36.0.0.0

area 36.0.0.0 stub

area 36.0.0.0 default-cost 20

