Администрирование сетевых подсистем

Расширенные настройки SMTP-сервера (Лабораторная работа №10)

Суннатилло Махмудов

20 октября 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цели и задачи работы —



Приобретение практических навыков по конфигурированию SMTP-сервера с настройкой аутентификации и шифрования.

- 1. Настроить доставку почты через LMTP между Postfix и Dovecot.
- 2. Реализовать **SMTP-аутентификацию** с использованием SASL.
- 3. Настроить SMTP over TLS для защищённой передачи данных.
- 4. Проверить работу с помощью инструментов telnet, openssl, Evolution.
- 5. Автоматизировать конфигурацию с использованием Vagrant.

Теоретическая часть

Компоненты почтовой системы

- Postfix MTA, выполняет приём и маршрутизацию сообщений.
- **Dovecot** MDA, обеспечивает хранение и доступ к почтовым ящикам.
- \cdot LMTP протокол локальной передачи между Postfix и Dovecot.
- SASL механизм аутентификации в SMTP.
- TLS/SSL обеспечивает шифрование при передаче почты.

Основные порты и протоколы

Протокол	Назначение	Порт
SMTP	Передача писем между серверами	25
IMAP	Чтение почты на сервере	143
POP3	Получение писем на клиент	110
Submission (STARTTLS)	Безопасная отправка писем	587

Настройка LMTP в Dovecot

Подключение LMTP

```
26 L: [ 8+17 25/104] *(1182/4323b) 0010 0x00A
 ' value inside quotes, eq.: key = "# char and trailing whitespace '
 source/destination IPs by placing the settings inside sections, for example:
 protocol imap { }, local 127.0.0.1 { }, remote 10.0.0.0/8 { }
# Default values are shown for each setting, it's not required to uncomment
# Paths are also just examples with the real defaults being based on configure
# Protocols we want to be serving.
protocols = imap pop3 lmtp
# A comma separated list of IPs or hosts where to listen in for connections.
# If you want to specify non-default ports or anything more complex,
# edit conf.d/master.conf.
#listen = *. ::
# Base directory where to store runtime data.
#base dir = /var/run/dovecot/
# Name of this instance. In multi-instance setup doveadm and other commands
               2Save
1
Help
                              3Mark
                                              4Replac
                                                              5 Copy
                                                                              6 Move
```

Настройка сокета LMTP

```
10-master.conf
                   [----] 11 L:[ 45+16 61/129] *(1533/3511b) 0048 0x030
service lmtp {
   mode = 0600
```

Рис. 2: Определение unix-сокета для LMTP

Проверка доставки письма

```
Det 13 12:40:50 server postfv/satp[1271]; connect from cleent.mathodov.net[120.108.1.30]

Oct 13 12:40:50 server postfv/satp[1271]; 57930279304; client-client asbandov.net[120.108.1.00]

Oct 13 12:40:50 server postfv/seps[1271]; 57930279304; client-client-client-delivery-client-client-mathodov.net 0ct 13 12:40:50 server postfv/seps[1271]; 579302679304; nessage-id-c2203121124056, 48196727930e[client.smbmdov.net)

Oct 13 12:40:50 server postfv/seps[1472]; 579302679304; represent-mathodove]client.smbmdov.nety. star=500, nropti (queue active)

Oct 13 12:40:50 server postfv/seps[1472]; 579302679304; prasquare-anabmodove]client.smbmdov.nety.star=500, nropti (queue active)

Oct 13 12:40:50 server dovece[1603]; letp(indimodov):12724-s57/F11720100340884MD): mgld-c2251813124056, 483F6770300c[lent.smbmdov.net): saved mail to 1800X

Oct 13 12:40:50 server dovece[1603]; letp(indimodov):12724-s57/F1172010034088MD): mgld-c2251813124056, 483F677030c[lent.smbmdov.net): saved mail to 1300X

Oct 13 12:40:50 server dovece[1603]; letp(indimodov):12724-s57/F1172010034088MD): regid-c2251813124056, 483F677030c[lent.smbmdov.net): saved mail to 13124-0518 server dovece[1603]; letp(indimodov):12724-s57/F1172010034088MD): mgld-c2251813124056, 483F677030c[lent.smbmdov.net): saved mail to 13124-0518 server dovece[1603]; letp(indimodov):12724-s57/F1172010034088MD): mgld-c2251813124056, 483F677030c[lent.smbmdov.net]: saved mail to 13124-0518 server dovece[1603]; letp(indimodov):12724-s57/F1172010034088MD0 server)

Oct 13 12:40:50 server portfv/seps[12723]; 57930607308 trovsambulovosent-client-smbmdov.net[private/dovecot-latp], delay=0.3, delay=0.30, dela
```

Рис. 3: Успешная доставка письма через LMTP

Настройка SMTP-аутентификации

Конфигурация Dovecot

```
LO-master.conf
                  [---0] 18 L:[ 77+10 87/115] *(2064/2637b) 0010 0x00A
 # Max. number of SMTP Submission processes (connections)
service auth {
 unix_listener auth-userdb {
   mode = 0600
   user = dovecot
```

9/15

Hастройка SASL в Postfix

Рис. 5: Тип аутентификации SASL и путь к сокету

Проверка через telnet

```
Installed:
  telnet-1:0.17-94.el10.x86_64
Completel
Froot@client.smahmudov.net ~1#
[root@client.smahmudov.net ~]# printf 'smahmudov\x00smahmudov\x00123456' | base64
c21haG11ZG92AHNtYWhtdWRvdgAxMjM0NTY=
[root@client.smahmudov.net ~]# telnet server.smahmudov.net 25
Trying 192.168.1.1...
Connected to server.smahmudov.net.
Escape character is '^1'.
220 server.smahmudov.net ESMTP Postfix
FHIO test
250-server.smahmudov.net
250-PIPELINING
250-SIZE 10240000
250-VRFY
250-ETRN
250-AUTH PLAIN
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250-DSN
250-SMTPUTE8
250 CHUNKING
AUTH PLAIN c21haG11ZG92AHNtYWhtdWRvdgAxMiM0NTY=
235 2.7.0 Authentication successful
```

Рис. 6: Проверка SMTP-аутентификации через telnet

Hастройка SMTP over TLS

Подключение сертификатов

```
[root@server.smahmudov.net -]# [root@server.smahmudov.net -]# cp /etc/pki/dovecot/certs/dovecot.pem /etc/pki/tls/certs/
[root@server.smahmudov.net -]# cp /etc/pki/dovecot/private/dovecot.pem /etc/pki/tls/private/
[root@server.smahmudov.net -]# postconf -e 'smtpd_tls_cert_file = /etc/pki/tls/certs/dovecot.pem'
[root@server.smahmudov.net -]# postconf -e 'smtpd_tls_key_file = /etc/pki/tls/private/dovecot.pem'
[root@server.smahmudov.net -]# postconf -e 'smtpd_tls_sesion_cache_database = btree:/var/lib/postfix/smtpd_scache'
[root@server.smahmudov.net -]# postconf -e 'smtpd_tls_security_level = may'
[root@server.smahmudov.net -]# postconf -e 'smtpd_tls_security_level = may'
[root@server.smahmudov.net -]# postconf -e 'smtp_tls_security_level = may'
```

Рис. 7: TLS-сертификаты Dovecot и конфигурация Postfix

Настройка submission-порта

```
aster.cf
                 Γ-M--1 0 L:Γ 1+20 21/1481 *(1113/7215b) 0032 0x020
Do not forget to execute "postfix reload" after editing this file.
    Instead of specifying complex smtpd <xxx> restrictions here.
    here, and specify mua <xxx> restrictions in main.cf (where
```

Тестирование через openssl

```
0090 - 3b 7a 45 a9 d2 c6 f1 b8-8b 6d 6f 4f 75 63 09 8c 'zF.....moOuc...
   00a0 - 11 f6 9d ae 52 4a e1 b8-59 ed e8 cf 67 8d e4 a7 ....RJ..Y...g...
   00b0 - 38 5a 0b 2e e2 2d 3c 2b-30 8c 03 18 f7 35 32 fc 8Z...<+0....52.
   00c0 - 21 80 40 c4 cf 41 4c 0c-47 f0 e2 8d 7a 9c bd f5 !.@..AL.G...z...
   Start Time: 1760361424
   Timeout : 7200 (sec)
   Verify return code: 18 (self-signed certificate)
   Extended master secret: no
   Max Early Data: 0
read R BLOCK
FHIO test
250-server.smahmudov.net
250-PIPELINING
250-SIZE 10240000
250-VRFY
250-ETRN
250-AUTH PLATN
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250-DSN
250-SMTPUTF8
250 CHUNKING
AUTH PLAIN c21haG11ZG92AHNtYWhtdWRvdgAxMjM0NTY=
235 2.7.0 Authentication successful
```

14/15

Результаты и вывод

Вывод

Настроена полноценная почтовая инфраструктура, обеспечивающая защищённую передачу и аутентификацию пользователей.

Работоспособность подтверждена успешной доставкой писем и корректной работой через клиента Evolution.