√15) (15→ 1.0x →

5 退出沉浸式阅读

文章 2020-06-01





需求和非功能性需求,算是在正式开始设计之前的一个铺垫。 前面提到,我们把项目实战分为分析、设计、实现三部分来讲解。其中,分析环节跟之前讲

过的面向对象分析很相似,都是做需求的梳理。但是,项目实战中的设计和实现,跟面向对

象设计和实现就不是一回事儿了。这里的"设计"指的是系统设计,主要是划分模块,对模 块进行设计。这里的"实现"实际上等于面向对象设计加实现。因为我们前面讲到,面向对 象设计与实现是聚焦在代码层面的,主要产出的是类的设计和实现。 今天,我们分限流规则、限流算法、限流模式、集成使用这 4 个模块,来讲解限流框架的 设计思路。上节课我们提到,限流框架的基本功能非常简单,复杂在于它的非功能性需求,

所以,我们今天讲解的重点是,看如何通过合理的设计,实现一个满足易用、易扩展、灵 活、低延时、高容错等非功能性需求的限流框架。 话不多说, 让我们正式开始今天的学习吧!

限流规则

### 框架需要定义限流规则的语法格式,包括调用方、接口、限流阈值、时间粒度这几个元素。 框架用户按照这个语法格式来配置限流规则。我举了一个例子来说明一下,如下所示。其

中, unit 表示限流时间粒度, 默认情况下是 1 秒。limit 表示在 unit 时间粒度内最大允许 的请求次数。拿第一条规则来举例,它表示的意思就是:调用方 app-1 对接口 /v1/user 每分钟的最大请求次数不能超过 100 次。 ■ 复制代码 configs:

```
limits:
      api: /v1/user
       limit: 10
      unit: 60
      api: /v1/order
      limit: 50
     appId: app-2
     limits:
      api: /v1/user
limit: 50
       api: /v1/order
       limit: 50
对于限流时间粒度的选择,我们既可以选择限制 1 秒钟内不超过 1000 次,也可以选择限
制 10 毫秒内不超过 10 次,还可以选择限制 1 分钟内不超过 6 万次。虽然看起来这几种限
```

在1秒中到达,限制1分钟不超过6万次,就起不到保护的作用;相反,因为接口访问在 细时间粒度上随机性很大,并不会很均匀。过小的时间粒度,会误杀很多本不应该限流的请 求。所以,尽管越细的时间粒度限流整形效果越好,流量曲线越平滑,但也并不是时间粒度 越小越合适。 我们知道,Spring 框架支持各种格式的配置文件,比如 XML、YAML、Porperties 等。除 此之外,基于约定优于配置原则。Spring 框架用户只需要将配置文件按照约定来命名,并 且放置到约定的路径下,Spring 框架就能按照约定自动查找和加载配置文件。

流规则是等价的,但过大的时间粒度会达不到限流的效果。比如,有可能6万次请求集中

限流框架中,我们也延续 Spring 的配置方式,支持 XML、YAML、Properties 等几种配 置文件格式,同时,约定默认的配置文件名为 ratelimiter-rule.yaml,默认放置在 classpath 路径中。

除此之外,为了提高框架的兼容性、易用性,除了刚刚讲的本地文件的配置方式之外,我们 还希望兼容从其他数据源获取配置的方式,比如 Zookeeper 或者自研的配置中心。

大部分 Java 程序员已经习惯了 Spring 的配置方式,基于我们前面讲的最小惊奇原则,在

限流算法 常见的限流算法有:固定时间窗口限流算法、滑动时间窗口限流算法、令牌桶限流算法、漏 桶限流算法。其中,固定时间窗口限流算法最简单。我们只需要选定一个起始时间起点,之

后每来一个接口请求,我们都给计数器(记录当前时间窗口内的访问次数)加一,如果在当

# 前时间窗口内,根据限流规则(比如每秒钟最大允许 100 次接口请求),累加访问次数超

过限流值 (比如 100 次) ,就触发限流熔断,拒绝接口请求。当进入下一个时间窗口之 后, 计数器清零重新计数。 不过,固定时间窗口的限流算法的缺点也很明显。这种算法的限流策略过于粗略,无法应对 两个时间窗口临界时间内的突发流量。我们来举一个例子。假设我们限流规则为每秒钟不超 过 100 次接口请求。第一个 1 秒时间窗口内, 100 次接口请求都集中在最后的 10 毫秒 内, 在第二个 1 秒时间窗口内, 100 次接口请求都集中在最开始的 10 毫秒内。虽然两个时

间窗口内流量都符合限流要求 (小于等于 100 个接口请求), 但在两个时间窗口临界的 20 毫秒内集中有 200 次接口请求,固定时间窗口限流算法没法对这种情况进行限流,集中在

这 20 毫秒内的 200 次请求有可能会压垮系统。

为了让流量更加平滑,于是就有了更加高级的滑动时间窗口限流算法、令牌桶限流算法和漏 桶限流算法。因为我们主要讲设计而非技术,所以其他几种限流算法,留给你自己去研究, 你也可以参看我之前写的关于限流框架的技术文档。 尽管固定时间窗口限流算法没法做到让流量很平滑,但大部分情况下,它已经够用了。默认 情况下,框架使用固定时间窗口限流算法做限流。不过,考虑到框架的扩展性,我们需要预

先做好设计,预留好扩展点,方便今后扩展其他限流算法。除此之外,为了提高框架的易用 性、灵活性,我们最好将其他几种常用的限流算法,也在框架中实现出来,供框架用户根据

限流模式 刚刚讲的是限流算法,我们再讲讲限流模式。我们把限流模式分为两种:单机限流和分布式 限流。所谓单机限流,就是针对单个实例的访问频率进行限制。注意这里的单机并不是真的 一台物理机器,而是一个服务实例,因为有可能一台物理机器部署多个实例。所谓的分布式

限流,就是针对某个服务的多个实例的总的访问频率进行限制。我举个例子来解释一下。

假设我们开发了一个用户相关的微服务,为了提高服务能力,我们部署了5个实例。我们 限制某个调用方,对单个实例的某个接口的访问频率,不能超过100次/秒。这就是单机

便实现对多个实例总访问频率的限制。

自己业务场景自由选择。

限流。我们限制某个调用方,对5个实例的某个接口的总访问频率,不能超过500次/ 秒。这就是所谓的分布式限流。 从实现的角度来分析,单机限流和分布式限流的主要区别在接口访问计数器的实现。单机限 流只需要在单个实例中维护自己的接口请求计数器。而分布式限流需要集中管理计数器(比

如使用 Redis 存储接口访问计数) ,这样才能做到多个实例对同一个计数器累加计数,以

前面我们讲到框架要高容错,不能因为框架的异常,影响到集成框架的应用的可用性和稳定 性。除此之外,我们还讲到框架要低延迟。限流逻辑的执行不能占用太长时间,不能或者很 少影响接口请求本身的响应时间。因为分布式限流基于外部存储 Redis,网络通信成本较

高,实际上,高容错、低延迟设计的主要场景就是基于 Redis 实现的分布式限流。 对于 Redis 的各种异常情况,我们处理起来并不难,捕获并封装为统一的异常,向上抛出 或者吞掉就可以了。比较难处理的是 Redis 访问超时。Redis 访问超时会严重影响接口的 响应时间,甚至导致接口请求超时。所以,在访问 Redis 时,我们需要设置合理的超时时

间。一旦超时,我们就判定为限流失效,继续执行接口请求。Redis 访问超时时间的设置既 不能太大也不能太小,太大可能会影响到接口的响应时间,太小可能会导致太多的限流失 效。我们可以通过压测或者线上监控,获取到 Redis 访问时间分布情况,再结合接口可以

容忍的限流延迟时间,权衡设置一个较合理的 Redis 超时时间。

前面剖析 Spring 框架的时候,我们讲到低侵入松耦合设计思想。限流框架也应该满足这个 设计思想。因为框架是需要集成到应用中使用的,我们希望框架尽可能低侵入,与业务代码 松耦合,替换、删除起来也更容易些。 除此之外,在剖析 MyBatis 框架的时候,我们讲到 MyBatis 框架是为了简化数据库编程。 实际上,为了进一步简化开发,MyBatis 还提供了 MyBatis-Spring 类库,方便在使用了 Spring 框架的项目中集成 MyBatis 框架。我们也可以借鉴 MyBatis-Spring,开发一个

Ratelimiter-Spring 类库,能够方便使用了 Spring 的项目集成限流框架,将易用性做到极

## 重点回顾 好了,今天的内容到此就讲完了。我们一块来总结回顾一下,你需要重点掌握的内容。

集成使用

容错这些非功能性需求。 针对限流规则,大部分 Java 程序员已经习惯了 Spring 的配置方式。基于最小惊奇原则,

我们将这个限流框架划分为限流规则、限流算法、限流模式、集成使用者这四个模块来分析 讲解。除了功能方面的设计之外,我们重点讲了如何满足易用、灵活、易扩展、低延迟、高

在限流框架中,我们也延续 Spring 的配置方式,支持 XML、YAML、Properties 等几种 配置文件格式。同时,借鉴 Spring 的约定优于配置设计原则,限流框架用户只需要将配置 文件按照约定来命名,并且放置到约定的路径下,框架就能按照约定自动查找和加载配置文 件。除此之外,为了提高框架的兼容性、易用性,除了本地文件的配置方式之外,我们还希 望兼容从其他数据源获取配置的方式,比如 Zookeeper 或者自研的配置中心。

针对限流算法,尽管固定时间窗口限流算法没法做到让流量很平滑,但大部分情况下,它已 经够用了。默认情况下,框架使用固定时间窗口限流算法做限流。不过,考虑到框架的扩展

性,我们需要预先做好设计,预留好扩展点,方便今后扩展其他限流算法。除此之外,为了 提高框架的易用性、灵活性,我们将其他几种常用的限流算法也在框架中实现出来,供框架 用户根据自己的业务场景自由选择。 针对限流模式,因为分布式限流基于外部存储 Redis,网络通信成本较高,框架的高容错和 低延迟的设计,主要是针对基于 Redis 的分布式限流模式。不能因为 Redis 的异常,影响

到集成框架的应用的可用性和稳定性。不能因为 Redis 访问超时,导致接口访问超时。

我们借鉴 MyBatis-Spring 类库,设计实现一个 RateLimiter-Spring 类库,方便集成了 Spring 框架的应用集成限流框架。 课堂讨论

今天, 我们提到配置限流规则的时候, 时间粒度不能太大, 也不能太小, 限流值也要设置得 合理,太大起不到限流的作用,太小容易误杀。那请你思考一下,如何选择合理的时间粒度

针对集成使用,我们希望框架低侵入,跟业务代码松耦合。应用集成框架的代码,尽可能集 中、不分散,这样删除、替换起来就容易很多。除此之外,为了将框架的易用性做到极致,

律责任。

志恒Z

和限流值?如何验证设置的合理性?

欢迎留言和我分享你的想法。如果有收获,也欢迎你把这篇文章分享给你的朋友。 更多福利推荐

