- 1、与Netty server建立连接时,发送握手消息handshark
- 2、与Netty server握手成功,接收到握手响应,并发送绑定用户消息bind user
- 3、与Netty server绑定用户成功,接收到OK响应,绑定成功;

建立连接,开始握手

调用ConnClientBoot#connect,与Netty server建立连接;

连接建立成功,由ConnClientChannelHandler#channelActive()处理,发送握手请求;

```
GonnClientChannelHandler channelActive()

@Override
public void channelActive(ChannelHandlerContext ctx) throws Exception {
    int clientNum = STATISTICS.clientNum.incrementAndGet();
    LOGGER.info("client connect channel={}, clientNum={}", ctx.channel(), clientNum);

for (int i = 0; i < 3; i++) {
    if (clientConfig != null) break;
        clientConfig = ctx.channel().attr(CONFIG_KEY).getAndSet(null);
        if (clientConfig == null) TimeUnit.SECONDS.sleep(1);
    }

if (clientConfig == null) {
    throw new NullPointerException("client config is null, channel=" + ctx.channel());
    }

connection.init(ctx.channel(), true);
    if (perfTest) {
        handshake(); 3
    } else {
        tryFastConnect();
    }
}</pre>
```

CONFIG_KEY属性对应的clientConfig对象,是在ConnClientBoot#connect创建连接时(还未与netty server建立连接)设置;

- 1、重试3次,获取clientConfig对象,如果3次都获取不到则抛出NPE异常
- 2、连接初始化
- 3、与Netty server握手

握手成功,开始绑定用户

- 1、统计功能,连接数+1
- 2、设置AES加密
- 3、解码接收到的握手响应消息HandshakeOkMessage
- 4、创建sessionKey
- 5、设置AES加密
- 6、设置心跳时间(毫秒)
- 7、开始心跳检测(发送心跳包)
- 8、绑定用户
- 9、保存配置、会话信息到redis中

绑定成功

```
ConnClientChannelHandler channelRead()

} else if (command == Command.OK) {

OkMessage message = new OkMessage(packet, connection);

message.decodeBody();

int bindUserNum = STATISTICS.bindUserNum.get();

if (message.cmd == Command.BIND.cmd) {

bindUserNum = STATISTICS.bindUserNum.incrementAndGet();
}

LOGGER.info("receive {}, bindUserNum={}", message, bindUserNum);
```