浙江水学

本科实验报告

课程名称: 计算机网络基础

实验名称: 使用三层交换机组网

姓 名: 解雲暄

学院: 计算机学院

专业: 信息安全

学 号: 3190105871

指导教师: 郑扣根

2021年11月22日

浙江大学实验报告

一、实验目的

- 1. 掌握并比较两种 VLAN 间数据交换的方法。
- 2. 学习如何配置子接口;
- 3. 学习掌握三层交换机的工作原理;
- 4. 学习如何配置三层交换机:

二、实验内容

由于二层交换机不转发不同 VLAN 间的数据,所以有 2 种方式让不同 VLAN 的 PC 能够相互通信。第一种方式称为单臂路由器,是利用路由器的子接口功能,将路由器的物理接口逻辑上分为多个子接口,每个子接口属于不同的 VLAN,能够接收到不同的 VLAN 数据,然后在路由器内部通过第三层进行数据交换,实现 VLAN 间通信。第二种方式是采用三层交换机,是将二层交换机的功能加入了三层路由功能的做法。实验分为两部分,将分别按照两种方式进行。

三、 主要仪器设备

PC 机、路由器、Console 连接线、直联网络线、交叉网络线 (可以使用模拟器完成)

四、操作方法与实验步骤

Part 1. 单臂路由

- 将 2 台 PC (PC1、PC2) 和一台路由器都连接到一台二层交换机;
- 在交换机上增加 1 个 VLAN, 并使得 2 台 PC 所连端口分别属于 2 个 VLAN。给 2 个 PC 配置不同子网的 IP 地址:
- 将二层交换机和路由器连接的端口配置成 VLAN Trunk 模式;
- 在路由器连接交换机的端口上创建 2 个子接口,并配置子接口所属的 VLAN,分别给 2 个子接口配置 IP 地址,并激活端口;
- 将 2 台 PC 的默认网关分别设置为路由器的 2 个子接口的 IP 地址:
- 测试 2 台 PC 能否互相 Ping 通。


Part 2. 三层交换

- 将第一部分的路由器删除后,将二层交换机和一台三层交换机连接,并新增 2 台 PC (PC3、PC4)直接连接到三层交换机;
- 在三层交换机上增加 1 个 VLAN,并使得 PC3、PC4 所连端口分别属于 2 个 VLAN。 给这 2 个 VLAN 接口配置 IP 地址,并启用路由功能;
- 给 PC3、PC4 配置所在 VLAN 内的合适 IP 地址,并将 2 台 PC 的默认网关分别设置为 三层交换机 2 个 VLAN 接口的 IP 地址:
- 测试 PC3、PC4 能否互相 Ping 通。
- 测试不同交换机上的 PC 间(如 PC1、PC3)能否互相 Ping 通。

五、 实验数据记录和处理

----Part 1 单臂路由-----

1. 将 2 台 PC 和一台路由器都连接到一台二层交换机,在交换机上增加 1 个 VLAN,并使得 2 台 PC 所连端口分别属于 2 个 VLAN。给 2 个 PC 分配不同子网的 IP 地址。



2. 验证两个 PC 之间能否 Ping 通(不同的 VLAN 之间不通)

Ping 不通:

```
C:\>ping 10.0.2.9
Pinging 10.0.2.9 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 10.0.2.9:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss)
```

3. 将二层交换机和路由器连接的端口配置成 VLAN Trunk 模式(使用 GNS3 的内建交换机模块时,请参考指南"十四、二层交换机"进行配置并截图,使用实际设备时,请参考"实验 1"进行配置并截图)。

交换机的 Access 口只允许一个 VLAN 通过,一般用于连接计算机的端口;Trunk 口允许多个 VLAN 通过,一般用于交换机之间的端口。

配置截图:

```
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config) #int fa0/24
Switch(config-if) #switchport mode trunk

Switch(config-if) #
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to up

Switch(config-if) #switchport trunk allowed vlan all
```

配置后的结果截图:


FastEthernet0/23 Down 1 -FastEthernet0/24 Up -GigabitEthernet0/1 Down 1 --

4. 连接路由器的 Console 口,进入路由器的配置模式。在路由器连接交换机的端口上创建 2 个子接口(命令: interface <type> <slot/unit.sub>,例如 interface e0/1.1),并配置子接口所属的 VLAN(命令: encapsulation dot1q VLAN 编号),然后使用与 2 台 PC 一致的子网,分别给 2 个子接口配置 IP 地址,最后激活端口(命令: no shutdown)

输入的命令:

Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#int fa0/0
Router(config-if)#no shutdown

5. 按照前述拓扑图,给 PC 配置 IP 地址,并将默认路由器地址(gateway)按照所属 VLAN,分别设置为路由器的 2 个子接口的 IP 地址。



6. 测试 2 台 PC 能否 Ping 通各自的路由器子接口地址可以 Ping 通:

```
C:\>ping 10.0.1.1

Pinging 10.0.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.1.1: bytes=32 time=8ms TTL=255

Reply from 10.0.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Reply from 10.0.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Reply from 10.0.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 10.0.1.1:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 8ms, Average = 2ms
```

```
C:\>ping 10.0.2.1

Pinging 10.0.2.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.2.1: bytes=32 time<lms TTL=255

Reply from 10.0.2.1: bytes=32 time<lms TTL=255

Reply from 10.0.2.1: bytes=32 time=5ms TTL=255

Reply from 10.0.2.1: bytes=32 time<lms TTL=255

Ping statistics for 10.0.2.1:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 5ms, Average = 1ms
```

7. 测试 2 台 PC 能否互相 Ping 通

可以 Ping 通:

```
C:\>ping 10.0.2.9

Pinging 10.0.2.9 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.2.9: bytes=32 time<lms TTL=127

Ping statistics for 10.0.2.9:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

8. 记录路由器的路由表内容(命令: show ip route)


```
Router>show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter
area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
С
        10.0.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.1
        10.0.1.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.1
C
        10.0.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.2
        10.0.2.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.2
```

9. 记录路由器上的运行配置(命令: show running-config), 复制粘贴本节相关的文本(完整的内容请放在文件中,命名为 R1.txt)。

见 R1.txt。

----Part 2 三层交换----

1. 将第一部分的路由器删除后,将二层交换机和一台三层交换机连接(使用 GNS3 模拟时,请参见指南中"十五、使用路由器模拟三层交换机"的具体步骤,创建一个三层交换机设备),并新增 2 台 PC (PC3、PC4)直接连接到三层交换机,标记各设备的 IP 地址和 VLAN (给 PC3、PC4 分配所在 VLAN 内的合适 IP 地址):



(PC1 和 PC2 的 gateway 改为了 10.0.1.10 和 10.0.2.10)

2. 在三层交换机上增加 1 个 VLAN, 并使得 2 台 PC 所连端口分别属于 2 个 VLAN。

输入的命令,保留命令前面的提示符,如 Switch2#:

Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 2
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#int fa0/2
Switch(config-if)#switchport access vlan 2
Switch(config-if)#exit

配置的结果:

Switch(config) #do show vlan br			
VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5 Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9 Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13 Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17 Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21 Fa0/22, Fa0/23, Gig0/1, Gig0/2
1003 1004	VLAN0002 fddi-default token-ring-default fddinet-default trnet-default	active active active active active	Fa0/2

3. 给 2 个 VLAN 接口配置 IP 地址(命令: interface vlan VLAN 编号, ip address IP 地址)

```
Switch(config) #int vlan1
Switch(config-if) #ip addr 10.0.1.10 255.255.255.0
Switch(config-if) #no shutdown

Switch(config-if) #
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up
Switch(config-if) #exit
Switch(config) #int vlan2
Switch(config-if) #ip addr 10.0.2.10 255.255.255.0
Switch(config-if) #no shutdown
```

4. 在三层交换机上启用路由功能(命令: ip routing)(在 GNS3 上用路由器模拟三层交换机时,此步骤不需要)

```
Switch(config) #ip routing
```

5. 按照前述拓扑图, 给 PC3、PC4 配置 IP 地址, 并将 PC3、PC4 的默认路由器分别设置为 三层交换机 2 个 VLAN 接口的 IP 地址。

```
C:\>ipconfig 10.0.2.19 255.255.255.0 10.0.2.10
C:\>ipconfig 10.0.1.15 255.255.255.0 10.0.1.10
```

6. 测试 PC3、PC4 能否 Ping 通各自的 VLAN 接口地址

```
C:\>ping 10.0.1.10

Pinging 10.0.1.10 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.1.10: bytes=32 time<lms TTL=255
Reply from 10.0.1.10: bytes=32 time<lms TTL=255
Reply from 10.0.1.10: bytes=32 time=5ms TTL=255
Reply from 10.0.1.10: bytes=32 time<lms TTL=255
Ping statistics for 10.0.1.10:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 5ms, Average = 1ms
```

```
C:\>ping 10.0.2.10

Pinging 10.0.2.10 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.2.10: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 10.0.2.10:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

7. 测试 PC3、PC4 能否互相 Ping 通。

```
C:\>ping 10.0.1.15

Pinging 10.0.1.15 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.1.15: bytes=32 time<lms TTL=127

Ping statistics for 10.0.1.15:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

8. 测试不同交换机上属于不同 VLAN 的 PC 间的连通性(如 PC1->PC4, PC2->PC3)

结果截图 (换成你自己的):

$PC1 \rightarrow PC4$

```
C:\>ping 10.0.2.19

Pinging 10.0.2.19 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.2.19: bytes=32 time<lms TTL=127

Ping statistics for 10.0.2.19:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

PC2→PC3

```
C:\>ping 10.0.1.15

Pinging 10.0.1.15 with 32 bytes of data:

Request timed out.

Request timed out.

Request timed out.

Request timed out.

Ping statistics for 10.0.1.15:

Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

9. 如果有些 PC 之间是不能 Ping 通的, 思考一下是什么原因造成的。接下来在三层交换机上 把与二层交换机互联的端口设置成 Trunk 模式。

Ping 不通是因为三层交换机上的 Fa0/24 端口此时仍然设置为 Access 模式,只接受 VLAN1 的数据包。

输入的命令,保留命令前面的提示符,如 Switch2#:

```
Switch(config-if) #switchport trunk encapsulation dotlq Switch(config-if) #switchport mode trunk
```

10. 再次测试之前不通的 PC 间的连通性。

结果截图 (换成你自己的):

PC2→PC3

```
C:\>ping 10.0.1.15

Pinging 10.0.1.15 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.1.15: bytes=32 time<lms TTL=127
Ping statistics for 10.0.1.15:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms</pre>
```

11. 显示三层交换机上的路由信息

```
Switch(config) #do show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
    D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
    N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
    E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
    i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
    * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
    P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
C    10.0.1.0 is directly connected, Vlan1
C    10.0.2.0 is directly connected, Vlan2
```

12. 记录三层交换机上的当前运行配置,复制粘贴本节相关的文本(完整的内容请放在文件中,命名为 S2.txt)。

见 S2.txt。

六、 实验结果与分析

1. 为什么路由器的端口可以配置 IP 地址,而三层交换机的端口跟二层交换机一样不能 配置 IP 地址?

交换机是链路层设备,其端口仍然是根据 VLAN 和 MAC 地址进行转发。现代引入三层交换机,允许在 VLAN 视图下配置 IP 地址,是为了帮助 VLAN 对网段进行划分,并不是为了用来路由;三层交换机设计上还是工作于链路层。而路由器本身就是网络层设备,依据 IP 地址进行路由,因此其 IP 地址属于端口。

2. 本实验中为什么要用子接口?有什么好处?使用物理接口可以吗?

子接口可以将物理接口划分为若干逻辑接口,实现复用的效果。数目足够的话也可以 使用物理接口。

- 3. 直连三层交换机的 PC 的默认路由器地址应该设为什么? 端口所属 VLAN 的 IP 地址。
- 4. 三层交换机和二层交换机互联时,连在二层交换机上 VLAN 2 的 PC 为什么 Ping 不通 连在三层交换机上 VLAN 1 的 PC?

Ping 不通是因为三层交换机上的 Fa0/24 端口此时仍然设置为 Access 模式,只接受 VLAN1 的数据包。

- 5. Ping 测试时,为什么一开始有几次不通,后面又通了? 刚刚配置好时 MAC 地址表还没有完成生成;通过 ARP 询问后才能转发。
- 6. 既然路由器可以实现 VLAN 间数据交换,为何还要设计三层交换机呢?

三层交换机在满足跨 VLAN 数据交换的同时减少了所需的路由次数,满足较小范围网络相关需求的同时时间和价格成本较低。

七、 讨论、心得

no shutdown!!!