

## 《组网与运维》

# 线上实验报告

班级:

姓名:

学号:

日期:


## 5. 直连路由与静态路由

## 一、实验目的

- 1. 理解直连路由。
- 2. 理解静态路由,并掌握静态路由配置。

## 二、实验步骤

1. 给出实验中用到的拓扑图




2. 给出实验中使用的 IP 配置表

设备	接口	IP 地址	掩码	默认网关
PC1	Fa0	10. 0. 0. 1	255. 0. 0. 0	10. 0. 0. 2
PC2	Fa0	13. 0. 0. 1	255. 0. 0. 0	13. 0. 0. 2
PC3	Fa0	14. 0. 0. 1	255. 0. 0. 0	14. 0. 0. 2
Router1	GigO/O	10. 0. 0. 2	255. 0. 0. 0	NULL
Kouterr	Se0/0/0	192. 168. 1. 1	255. 255. 255. 0	NULL
	Se0/0/0	192. 168. 1. 2	255. 255. 255. 0	NULL
Router2	Se0/0/1	192. 168. 2. 1	255. 255. 255. 0	NULL
	Se0/1/0	192. 168. 3. 1	255. 255. 255. 0	NULL
Router3	GigO/O	13. 0. 0. 2	255. 0. 0. 0	NULL
	Se0/0/0	192. 168. 2. 2	255. 255. 255. 0	NULL
Router4	GigO/O	14. 0. 0. 2	255. 0. 0. 0	NULL
Nouter4	Se0/0/0	192. 168. 3. 2	255. 255. 255. 0	NULL

### 3. 任务一:观察直连路由

◆ 步骤 1: 观察 Router1 的路由表。


打开 Routerl, 单击 CLI 进入命令行模式, 输入 en 进入#提示的特权命令模式, 输入 show ip route 命令查看路由表, 结果如下:




其中,标志 C表示直连路由。可以看出,Router1 存在两条直连路由,分别通往 192.168.1.0 网络和 10.0.0.0 网络。观察网络拓扑,可以发现上述两条路由信息分别是 Router1 的 s0/0/0 接口和 g0/0 接口所在的网络。

◆ 步骤 2: 观察直连路由的更新。

单击 Router1,选择 Config(配置)选项卡。选择 g0/0 接口,单击 port status 复选框,关闭接口。



再单击 CLI 进入命令行模式,输入 en 进入#提示的特权命令模式,输入 show ip route 命令查看路由表,结果如下:



可以看到,路由表中 10.0.0.0 的直连路由已被删除。再次单击 port status 复选框,开启 g0/0 接口,可以观察到,路由表中又增加了 10.0.0.0 的直连路由。由于直连路由会自动随接口状态变化而变化,当接口状态正常时,此直连路由会自动出现在路由表中,当接口 down 掉后此条路由会自动消失。

#### 4. 任务二: 静态配置路由


◆ 步骤1: 为路由器设计正确的静态路由。


观察网络拓扑,尝试为每个路由器设计合理的静态路由信息,使得网络中的任意两个主机都能连通,下表所示为所选配置。

路由器	Network	Mask	Next Hop
Router1	13. 0. 0. 0	255. 0. 0. 0	192. 168. 1. 2
Kouteri	14. 0. 0. 0	255. 0. 0. 0	192. 168. 1. 2
	10. 0. 0. 0	255. 0. 0. 0	192. 168. 1. 1
Router2	13. 0. 0. 0	255. 0. 0. 0	192. 168. 2. 2
	14. 0. 0. 0	255. 0. 0. 0	192. 168. 3. 2
Dout on?	10. 0. 0. 0	255. 0. 0. 0	192. 168. 2. 1
Router3	14. 0. 0. 0	255. 0. 0. 0	192. 168. 2. 1
Dout on A	10. 0. 0. 0	255. 0. 0. 0	192. 168. 3. 1
Router4	13. 0. 0. 0	255. 0. 0. 0	192. 168. 3. 1

#### ◆ 步骤 2: 为每个路由器配置静态路由。

在拓扑工作区中单击 Routel 路由器,并进入其 Config 面板;单击 Static 按钮,打开静态路由配置区,按上表所示的信息配置 Routerl 的静态路由。然后以同样的方式分别配置 Router2、Router3、Router4 路由器的静态路由。配置完毕后,可使用右侧工具栏中的 Inspect 工具检查每台路由器的路由表是否正确。





Settings   Static Routes	GLOBAL	Δ		Static Ro	utos			
Next Hop	Settings			Static Ro	utes			
Static	Algorithm Settings		Network	13.0.0.0				
RIP  SWITCHING  VLAN Database  INTERFACE  GigabitEthernet0/0  GigabitEthernet0/1  Serial0/0/0  Serial0/0/1  Next Hop 192.168.3.1  Add  Network Address  10.0.0.0/8 via 192.168.3.1	ROUTING		Mask	255.0.0.0				
SWITCHING VLAN Database INTERFACE GigabitEthernet0/0 GigabitEthernet0/1 Serial0/0/0 Serial0/0/1  Add  Network Address 10.0.0.0/8 via 192.168.3.1 13.0.0.0/8 via 192.168.3.1	Static							
VLAN Database  INTERFACE  GigabitEthernet0/0  GigabitEthernet0/1  Serial0/0/0  Serial0/0/1  Network Address  10.0.0.0/8 via 192.168.3.1  13.0.0.0/8 via 192.168.3.1	RIP		Next Hop	192.168.3.1				_
INTERFACE GigabitEthernet0/0 GigabitEthernet0/1 Serial0/0/0 Serial0/0/1  Network Address  10.0.0.0/8 via 192.168.3.1  13.0.0.0/8 via 192.168.3.1	SWITCHING		-			Add		
Network Address   10.0.0.0/8 via 192.168.3.1   13.0.0.0/8 via 192.168.3   13.0.0.0/8 via 192.168.3   13.0.0.0/8 via 192.168.3   13.0.0.0   13.0.0   13.0.0   13.0.0   13.0.0   13.0.0   13.0.0   13.0.0   13.0.0   13.0.0   13.0.0   13.0.0   13.0.0	VLAN Database							
GigabitEthernet0/0 GigabitEthernet0/1 Serial0/0/0 Serial0/0/1  10.0.0.0/8 via 192.168.3.1  13.0.0.0/8 via 192.168.3.1	INTERFACE							
Serial0/0/0 Serial0/0/1	GigabitEthernet0/0		Network A	ddress				1
Serial0/0/1 13.0.0.0/8 via 192.168.3.1	GigabitEthernet0/1		10.0.0.0/8	via 192.168.3.1				1
Serial0/0/1	Serial0/0/0			*				
Remove	Serial0/0/1		13.0.0.0/8	via 192.168.3.1				
1							Remove	8
	quivalent IOS Com	nands						
guivalent IOS Commands	Router#configure	term	unal					_
Router#configure terminal					ITL/Z.			
quivalent IOS Commands Router#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 192.168.3.1		2 2011	te 10 0 0	0 255 0 0 0 192 168 3 1				


◆ 步骤 3: 检查路由配置是否正确。

单击位于 PT Activity 窗口下方的 Check Results (检查结果) 按钮,检查配置。如果显示为 100%,则说明配置成功,否则使用 ping程序或者 Add Simple PDU 方法,分别测试任意两个主机的连通性;通过跟踪数据报的转发过程,检查并排除路由配置故障,直到成功为止。



- 5. 任务三: 配置默认路由
  - ◆ 步骤 1: 删除 Router1 的静态路由。


单击打开 Router1, 单击 CLI 进入命令行模式; 在全局模式中分别 输入命令 "no ip route 13.0.0.0 255.0.0.0" 和 "no ip route 14.0.0.0 255.0.0.0",删除任务二中建立的两条静态路由。配置 完毕后,可使用右侧工具栏中的 Inspect 工具检查 Router1 的路由表。



◆ 步骤 2: 为 router1 添加一条默认路由。

单击打开 Router1,单击 CLI 进入命令行模式;在全局模式中输入命令"ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.2",为 Router1添加一条默认路由。再输入"end"回到特权模式,输入"show ip route"命令查看路由表,结果如

#### 下:




其中,最后一条标志为 S\*,是所添加的默认路由。该路由指明数据包默认就发往 192.168.1.2 接口。再使用 ping 命令,在 PC1 分别

测试 PC2 和 PC3 的连通性。可以发现默认路由能取代两条静态路由, 实现网络连通。


#### 6. 任务四:观察路由环路问题

◆ 步骤 1: 在网络中配置出一条路由环路。

在 Router3 和 Router4 间增加一条串行线,并启用 Router3 的 Se0/0/1 接口和 Router4 的 Se0/0/1 接口。



修改 Router2 的静态路由,将通往 10.0.0.0 网络的下一跳接口改为 192.168.2.2 (Router3 的 Se0/0/0 接口);修改 Router3 的静态路由,将通往 10.0.0.0 网络的下一跳接口改为 192.168.4.2 (Router4 的 Se0/0/1 接口)。



上述操作实现在 Router2、Router3 和 Router4 之间生成一条通往 10.0.0.0 的路由环路。

◆ 步骤 2: 观察数据包在环路中的转发情况。

进入 Simulation (模拟)模式。设置 Event List Filters (事件列表过滤器)只显示 ICMP 事件。单击 Add Simple PDU (添加简单PDU)按钮,然后分别单击 PC3 和 PC1 (让 PC3 发送一个 ICMP 包给 PC1)单击 Capture/Forward 观察该数据报文的转发情况。

此时可以观察到:发送报文在 Router2、Router3 和 Router4 三者之间循环转发,像在绕圈,这就是路由环路问题。

### 三、思考与总结

- 如果路由器转发的数据包的目的网络不在路由表中,会如何处理?
   等:如果有默认路由,则按默认路由转发,否则丢弃处理。
- 2. 在任务四中的步骤 2 中,环路造成的循环转发过程会不会停止?原因是什么?
  - 答: 当被转发的 IP 包的 TTL 字段被降到 0 时,该循环转发的过程将停止。
- 3. 默认路由有何作用?
  - 答:可以减少路由表项目,提高转发速率。
- 4. 实验过程中还遇到什么问题,如何解决的?通过该实验有何收获? 答:点击 CLI 进入命令行模式时,需在全局模式下输入命令删除静态路由,当时不清楚自己是处在用户模式下的,导致删除不成功,通过上网搜索进入全局模式的指令后解决问题。