

คู่มือเสริม - ระบบคิวพิมพ์ผลงานจากมือถือ

สื่อนเสริมจาก "วิธีใช้โปรแกรมพิมพ์ผลงาน" - อ่านคู่มือหลักก่อนถ้ายังไม่เคยใช้โปรแกรมนี

พีเจอาร์ให้พนักงานคีย์จาก มือถือของตัวเอง แล้วส่งเข้าคิว ให้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ (เครื่องที่ต่อเครื่องพิมพ์สติกเกอร์จริง) ดึงไปพิมพ์ - ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ต ไม่มีการส่งข้อมูลออกนอกร้าน ทำงานผ่าน WiFi ภายในร้านเท่านั้น เหมาะกับร้านที่มีคอมพิวเตอร์/เครื่องพิมพ์เครื่องเดียว แต่มีลูกค้าเยอะจนคีย์ไม่ทันคนเดียว

1. ภาพรวมการทำงาน

เปิดโปรแกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์ตามปกติ โปรแกรมจะเปิด "เว็บเซิร์ฟเวอร์ในเครื่อง" ให้อัตโนมัติ (ไม่ต้องติดตั้งอะไรเพิ่ม) พนักงานที่ใช้มือถืออยู่ใน WiFi วงเดียวกันจะเข้าหน้าคีย์ผ่านเบราว์เซอร์มือถือได้ทันที

- พนักงาน (มือถือ) → ค้นหา → เลือก → ส่งเข้าคิว
- เครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่องที่ต่อเครื่องพิมพ์) → เปิดดูคิว → ดับเบิลคลิกเพื่อดึงมาพิมพ์

2. ฟังก์ชันเครื่องคอมพิวเตอร์ - เปิดใช้งาน

เปิดโปรแกรมตามปกติ ที่หน้าหลักจะมีปุ่ม "คิวจากมือถือ" มุมบนซ้าย กดแล้วจะเห็น URL สำหรับให้พนักงานพิมพ์ในมือถือ พร้อมปุ่ม "คัดลอก" เพื่อจะส่งต่อทาง LINE ให้พนักงานเอง

ตัวอย่าง URL ที่จะเห็น:

<http://172.16.10.109:8869>

หมายเลข IP ส่วนนี้เป็นของเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เอง (ไม่เหมือนกันทุกร้าน) - ถ้าไม่ได้ตั้งค่าเพิ่มเติม หมายเลขนี้อาจเปลี่ยนได้ทุกครั้งที่เปิดเครื่องใหม่หรือ router รีสตาร์ท ดูหัวข้อ 5 ด้านล่างถ้าอยากให้ URL นี้คงที่ตลอด ไม่ต้องมาเช็คซ้ำทุกวัน

3. ฟังก์ชันพนักงาน - ใช้งานจากมือถือ

- เชื่อมต่อ WiFi วงเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เปิดโปรแกรมอยู่
- เปิดเบราว์เซอร์มือถือ พิมพ์ URL ที่ได้จากข้อ 2 (หรือกดลิงก์ที่ส่งมาให้ทาง LINE)
- หน้าแรก - แตะชื่อตัวเองจากปุ่มที่ขึ้นมา ถ้ายังไม่มีชื่อ พิมพ์ชื่อในช่อง "เพิ่มชื่อพนักงานใหม่" แล้วกด "+" เพิ่ม" (กดปุ่ม "แก้ไขรายชื่อ" เพื่อลบชื่อที่ไม่ใช่แล้วได้)
- ค้นหา - พิมพ์ชื่อในช่องค้นหา จุดเขียว = มีข้อมูลวิธีใช้พร้อมพิมพ์แล้ว, จุดแดง = ยังไม่มีข้อมูล (ยังเลือกได้ แต่ตอนพิมพ์จริงต้องไปกรอกข้อมูลที่เครื่องคอมพิวเตอร์ก่อน)
- หรือกดปุ่ม "โหลดจาก Favorite" ถ้ามีชุดยาที่บ้านทักไว้แล้ว จะได้ยาทั้งชุดในคลิกเดียว
- แตะรายการที่เลือกแล้วเพื่อดูตัวอย่างจลล (ปุ่ม "Preview") ก่อนส่งได้ ถ้าเลือกผิดกดปุ่ม X ที่รายการนั้นเพื่อลบออกทีละรายการ หรือ "ล้างทั้งหมด" เพื่อเริ่มใหม่
- เมื่อครบแล้ว กดปุ่มเขียว "ส่งเข้าคิวพิมพ์" ด้านล่าง - เสร็จแล้ว รอเครื่องคอมพิวเตอร์ดึงไปพิมพ์ได้เลย

4. ฟังก์ชันเครื่องคอมพิวเตอร์ - ดึงคิวมาพิมพ์

- กดปุ่ม "คิวจากมือถือ" ที่หน้าหลัก จะเห็นรายการที่พนักงานส่งเข้ามา แสดงเป็น ชื่อพนักงาน (จำนวนรายการ) - เวลาที่ส่ง
- สีเขียว = ยาทุกตัวในรายการนั้นมีข้อมูลวิธีใช้ครบพร้อมพิมพ์, สีแดง = มีอย่างน้อย 1 ตัวที่ยังไม่มีข้อมูล (ดึงมาได้ปกติ แต่ต้องกรอกข้อมูลให้ครบก่อนพิมพ์จริง)
- ดับเบิลคลิกที่รายการเพื่อดึงเข้ารายการที่จะพิมพ์ของเครื่องนี้ทันที (เหมือนค้นหาแล้วเพิ่มเองทุกอย่าง)
- กด "รีเฟรช" เพื่อเช็ครายการใหม่จากพนักงาน

5. ตั้ง IP คงที่ (Static IP) ผ่าน Windows

ขั้นตอนนี้ ไม่บังคับ - ไม่ทำก็ใช้งานได้ปกติ เพียงแต่ต้องมาเช็ค URL ใหม่ทุกครั้งที่ IP เปลี่ยน ทำครั้งเดียวแล้ว URL จะคงที่ตลอด พนักงานบันทึกลิงก์ไว้ใช้ซ้ำได้เลยไม่ต้องขอใหม่
วิธีนี้ตั้งค่าที่ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง ไม่ต้องเข้าไปยุ่งกับหน้าตั้งค่า router

5.1 หา IP ปัจจุบันของเครื่องก่อน

เปิด Command Prompt (พิมพ์ "cmd" ในช่องค้นหา Windows) แล้วพิมพ์คำสั่ง:

คำสั่ง: **ipconfig /all**

มองหาส่วนของการ์ดเน็ตที่ใช้งานอยู่ (Wi-Fi หรือ Ethernet) แล้วจดค่า 4 อย่างนี้ไว้ (ตัวอย่างค่าจากเครื่องหนึ่ง - ของแต่ละร้านจะไม่เหมือนกัน ต้องใช้ค่าที่เห็นจริงบนเครื่องนั้นเท่านั้น):

IPv4 Address	172.16.10.109
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	172.16.10.1
DNS Servers	172.16.10.1

5.2 ตั้งค่า IP แบบคงที่

- เปิด Control Panel → Network and Sharing Center → Change adapter settings (หรือค้นหา "View network connections" ในช่องค้นหา Windows โดยตรง)
- คลิกขวาที่การ์ดเน็ตที่ใช้อยู่ (Wi-Fi หรือ Ethernet) → เลือก Properties
- ดับเบิลคลิกที่ Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)
- เลือก Use the following IP address แล้วกรอกค่าที่จดไว้จากข้อ 5.1 ทั้งหมด (IP address, Subnet mask, Default gateway)
- เลือก Use the following DNS server addresses แล้วกรอกค่า DNS ที่จดไว้เช่นกัน
- กด OK ทั้งหมดเพื่อบันทึก

สำคัญ: ต้องใช้ IP address เดิม ที่เครื่องนี้ได้รับอยู่แล้วตอนที่เช็คในข้อ 5.1 (แค่เปลี่ยนจาก "รับอัตโนมัติ" เป็น "ตรึงไว้ค่าเดิม" เท่านั้น) ห้ามตั้งเป็นเลขอื่นที่ยังไม่เคยเช็คมาก่อน เพราะอาจชนกับอุปกรณ์อื่นในร้านที่ใช้ IP นั้นอยู่แล้ว

วิธีนี้ไม่ได้ "จอง" IP กับ router เหมือนการตั้งที่ router โดยตรง - มีโอกาสน้อยมากที่ router จะแจก IP เดียวกันนี้ให้อุปกรณ์อื่นซ้ำ แต่ถ้าเกิดปัญหาเชื่อมต่อเน็ตไม่ได้หลังตั้งค่า ให้เปลี่ยนกลับเป็น "Obtain an IP address automatically" แล้วลองเลข IP อื่นที่ยังไม่มีใครใช้แทน

ตั้งค่าเสร็จแล้ว เปิดโปรแกรมพิมพ์ฉลากยาใหม่ กด "คิวจากมือถือ" เพื่อดู URL - ควรเป็น IP เดิมที่ตั้งไว้ตลอด ไม่เปลี่ยนอีกแล้วแม้จะปิดเปิดเครื่องใหม่

ข้อมูลเก็บไว้ที่ไหน

คิวที่พนักงานส่งเข้ามาและรายชื่อพนักงาน เก็บอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เท่านั้น (ไฟล์เดียวกับข้อมูลยา - %LOCALAPPDATA%\LabelPrinterStandalone_MobileQueue\)

ไม่มีการส่งข้อมูลออกไปที่อื่น

มือถือของพนักงานแค่เชื่อมต่อเข้ามาดู/ส่งข้อมูลผ่าน WiFi ภายในร้านเท่านั้น

ไม่ได้เก็บข้อมูลอะไรไว้ที่ตัวมือถือเอง