
# MO644/MC900 Conceitos Básicos Hardware/Software Paralelos

Prof. Guido Araujo www.ic.unicamp.br/~guido

## Roadmap

- Background
- Hardware paralelo
- Software paralelo
- Entrada e saída
- Desempenho
- Projeto de programas paralelos
- Escrevendo e executando programas paralelos
- O que estamos assumindo



## **BACKGROUND**

## Arquitetura de von Neumann




Figure 2.1

Copyright © 2010, Elsevier Inc. All rights Reserved

## Gargalo de von Neumann



Copyright © 2010, Elsevier Inc. All rights Reserved

## Um "processo" do Sistema Operacional

- Uma instância de um programa de computador que está sendo executada.
- Componentes de um processo:
  - Programa em código de máquina executável.
  - Um bloco de memória.
  - Descritor dos recursos que o SO alocou para o processo.
  - Informações de segurança.
  - Informações sobre o estado do processo.

## Multitasking

- Cria a ilusão que um único processador está executando múltiplos programas simultaneamente.
- Na verdade cada processo executa, por vez, alternadamente. (time slice)
- Depois que o seu tempo acabou, ele espera até que a sua vez chegue novamente.

## Threading

- Threads estão contidas dentro de processos.
- Elas permitem o programador dividir o seu programa em tarefas (mais ou menos) independentes.
- A esperança é que se uma thread bloquear esperando por um recurso, alguma outra terá trabalho a fazer enquanto isto.

## Um processo e duas threads





Figure 2.2



Um programador pode escrever código para explorar.

#### **HARDWARE PARALELO**

## Taxonomia de Flynn

von Neumann clássica SISD (SIMD) Single instruction stream Single instruction stream Single data stream Multiple data stream MISD (MIMD) Multiple instruction stream Multiple instruction stream Single data stream Multiple data stream não coberta


#### SIMD

 Paralelismo é obtido através da divisão de dados entre os processadores.

Aplica a mesma instrução a vários dados.

Chamado data parallelism.

## SIMD example



#### SIMD

- E se não tivermos tantas ALUs quanto dados?
- Divide o trabalho e processa iterativamente.
- Ex. m = 4 ALUs e n = 15 dados.

Round3	ALU <sub>1</sub>	ALU <sub>2</sub>	ALU <sub>3</sub>	ALU <sub>4</sub>
1	X[0]	X[1]	X[2]	X[3]
2	X[4]	X[5]	X[6]	X[7]
3	X[8]	X[9]	X[10]	X[11]
4	X[12]	X[13]	X[14]	

## Desvantagens de SIMD

Qual a vantagem disto?

- Todas as ALUs executam a mesma instrução, ou permanecem ociosas.
- Em um projeto clássico elas devem executar sincronizadas.
- Solução eficiente para problemas data parallel grandes, mas não é útil para problemas paralelos mais complexos.

## Processadores Vetoriais (1)

 Operam em arrays ou vetores de dados, enquanto CPUs convencionais operam em dados individuais ou escalares.

- Registradores vetorias.
  - Capazes de armazenar um vetor de operandos e operar simultaneamente no seu conteúdo.

# Processadores Vetoriais (2)

- Usam unidades funcionais vetoriais e "pipelined".
  - A mesma operação é aplicada a cada elemento do vetor (ou pares de elementos).
- Instruções vetoriais.
  - Opera em vetores ao invés de escalares.

# Exemplo (1)

```
for (i = 0; i < n; i++)
x[i] += y[i];
```

load v1, &x[0] load v2, &y[0]

add v1, v1, v2

# Exemplo (2)

```
Lidando com condições
                                    v1 : [ -2, 3, -1, 10]
                                    v2: [5, 1, 4, 2]
for (i = 0; i < n; i++)
  if (x[i] > 0) x[i] += y[i];
   load v1, &x[0]
   load v2, &y[0]
                         O que faz esta instrução?
   cmp v1 > 0x0, m1
                                     m1:[0,1,0,1]
   addc v1, v1, v2, m1
                          E esta?
                                   v1:[ -2, 4, -1, 12]
```

#### Processadores Vetoriais - Prós



- Veloz.
- Fácil de usar.
- Compiladores são bons em identificar vetores e extrair paralelismo.
- Compiladores são bons em fornecer informações sobre código que não pode ser vetorizado.
  - Ajuda o programador a re-avaliar o código.
- Alta largura de banda de memória.
- Usa cada item da cache.

#### **Processadores Vetoriais- Contras**

 Não conseguem lidar com estruturas de dados irregulares tão bem quanto outras arquiteturas paralelas.



 Possuem um limite claro na sua habilidade de lidar com problemas maiores. (escalabilidade)

#### **GPUs**

- Baseada em paralelismo estilo SIMD.
  - Apesar de que não são sistemas SIMD puros.
- Divide um grande número de threads idênticas entre vários núcleos
- Cada thread executa a mesma instrução, mas permite fluxos diferentes simultâneos

## GPU (Exemplo)

```
Assume: [0, 1, 7, 13]
1: if (a[i] < 4)
2: z += 1;
3: else
4: z = 1;
TO (i=1):
                  T1 (i=2): T2 (i=3):
   if (a[i] < 4)
                    if (a[i] < 4) if (a[i] < 4)
    z += 1;
                        nop;
                                        nop;
                        z = 1;
                                       z = 1;
     nop;
```


#### MIMD

 Permitem a execução simultanea de vários fluxos de instruções em vários fluxos de dados.

 Consiste tipicamente de um conjunto de unidades de processamento ou núcleos, independentes, cada com a sua própria unidade de controle e ALU.

## Exemplo

```
for (i = 0; i < N; i++) {
    C[i] = A[i] + B[i];
    E[i] = D[i] << 2;
    F[i] = E[i] + C[i];
    G[i] = F[i] - 1;
}
```





## Sistema de Memória Compartilhada (1)

- Um conjunto de processadores autônomos conectados a um sistema de memória através de uma rede de interconexão.
- Cada processador pode acessar cada um dos locais da memória.
- Os processadores usualmente comunicam-se, implicitamente, através do acesso de estruturas de dados compartilhadas.

## Sistema de Memória Compartilhada (2)

- Os sistemas de memória compartilhada mais conhecidos possuem um ou mais processadores multicore.
  - (múltiplos núcleos em um único chip)





## Sistema de Memória Compartilhada





Figura 2.3

## UMA multicore system



Tempo de acesso a todos os locais da memória é o mesmo para todos os núcleos.

Figura 2.5

## **NUMA** multicore system




Figura 2.6

Locais da memória, aos quais o núcleo está diretamente conectado podem ser acessados mais rápidamente que locais da memória que são acessados de outro chip.

### Sistema de Memória Distribuída

- Clusters (mais popular)
  - Uma coleção de sistemas de prateleira.
  - Conectado a uma rede de interconexão de prateleira.
- Nodes de um cluster são unidades de computação individuais unidas por uma rede de interconexão.

## Sistema de Memória Distribuída






Figura 2.4

Copyright © 2010, Elsevier Inc. All rights Reserved

#### Redes de Interconexão

 Afeta o desempenho tanto de sistemas de memória distribuída como compartilhada.

- Duas categorias:
  - Interconexão de memória compartilhada
  - Interconexão de memória distribuída

## Interconexão de memória compatilhada

#### Barramento

- Uma coleção de fios de comunicação paralelos combinado com hardware que controla acesso.
- Os fios de comunicação são compartilhados entre os dispositivos que estão conectados a eles.
- Com o aumento do número de dispositivos conectados ao barramento, contenção pelo uso do barramento aumenta e o desempenho diminui.

# Interconexões para memória compartilhada

- Interconexão chaveada
  - Usa chaves para conectar o roteamento dos dados entre os dispositivos conectados.

#### Crossbar –

- Permite a communicação simultânea entre dispositivos diferentes.
- Mais rápido que barramentos.
- Mas o custo das chaves e links é alto.

#### Figure 2.8


(a)


Uma interconexão em crossbar conecta 4 processadores (Pi) à 4 memórias (M<sub>j</sub>)

(b)

Configuração das chaves internas de uma crossbar

(c) Acesso simultaneos à memória pelos processadores






# Crossbar


Convex Exemplar (1994 – later HP)



#### **IBM POWER4**



#### Crossbar no IBM POWER4



http://ixbtlabs.com/articles/ibmpower4/

#### Interconexões de Memória Distribuída

#### Dois grupos

- Interconexão direta
  - Cada chave é ligada diretamente a um par processadormemória e as chaves são conectadas entre si.
- Interconexão indireta
  - As chaves podem não estar ligadas diretamente ao par processador-memória.

## Interconexões diretas




Figure 2.8

## Largura de Biseção

• Uma medida do "número de comunicações simultâneas" ou "conectividade".

 Quantas comunicações simultâneas podem ocorrer na "seção" entre duas metades?



## Rede Completamente Conectada

 Cada chave é conectada diretamente a cada chave.

	Ring	Toroidal	Fully	Hypercube
Links			$\frac{p^2}{2} - \frac{p}{2}$	
Bisection			$\frac{p^2}{4}$	

Largura da biseção =  $p^2/4$ 




Figura 2.11

# Duas biseções de um anel

	Ring	Toroidal	Fully	Hypercube
Links	p		$\frac{p^2}{2} - \frac{p}{2}$	
Bisection	2		$\frac{p^2}{4}$	




Figura 2.9

# Biseção de uma malha toroidal

	Ring	Toroidal	Fully	Hypercube
Links	p	2 <i>p</i>	$\frac{p^2}{2} - \frac{p}{2}$	
Bisection	2	$2\sqrt{p}$	$\frac{p}{4}^2$	





Figura 2.10



# 2D Torus

#### Cray 3 Module

2D Torus usado no Cray 3TD e Cray 3TE

Cray 3 "brick"





# Hipercubo

- Interconexão direta altamente conectada.
- Construída usando indução:
  - Um hipercubo uni-dimensional é um sistema completamente conectado contendo dois processadores.
  - Um hipercubo bi-dimensional pode ser construído juntando-se as chaves "correspondentes" de dois hipercubos uni-dimensionais.
  - De maneira semelhante, um hipercubo tri-dimensional pode ser construído juntando-se as chaves "correspondentes" de dois hipercubos bi-dimensionais.

# Hipercubos

Figura 2.12





3D Hypercube

Connection Machine CM-2 usou um 12-D hypercube

# Definições

- Largura de banda
  - Taxa na qual um link pode transmitir dados.
  - Dada usualmente em megabits ou megabytes por segundo.
- Largura de banda da biseção
  - Medida da qualidade da rede.
  - Ao invés de contar o número de links unindo as metades, soma a largura da banda dos links.

#### Interconexões indiretas

- Exemplos simples de redes indiretas:
  - Crossbar
  - Omega network
- Construídas normalmente usando:
  - Pares de processadores-memória, cada par com um link de entrada e um de saída uni-direcional
  - Uma rede de chaves interconexctando os links.

# Rede de interconexões genérica





Figura 2.13


## Crossbar para memória distribuída



Qual a restrição de comunicação?

Copyright © 2010, Elsevier Inc. All rights Reserved

## Uma rede omega






Figura 2.16

Figura 2.15

Qual a restrição de comunicação?

Copyright © 2010, Elsevier Inc. All rights Reserved

## Mais definições

 Toda vez que um dado é transmitido, estamos interessados em saber quanto tempo levará para ele chegar ao seu destino.

#### Latência

 Tempo que passa entre o momento em que o dado começou a ser transmitido e o momento em que ele começou a ser recebido.

#### Largura de banda

 Taxa na qual o destino recebe o dado logo após ele começar a receber o primeiro byte. Tempo de transmissão da mensagem = I + n/b

latência (segundos)

comprimento da mensagem (bytes)

largura de banda (bytes por segundo)

## Coerência de cache

 Programadores não tem qualquer controle sobre a cache ou quando ela é atualizada.

Um sistema de memória com dois núcleos e duas caches




Figura 2.17

# Relação entre cache e memória

y0 propriedade privada do Core 0 y1 e z1 propriedade privada do Core 1

x = 2; /\* variável compartilhada \*/

Time	Core 0	Core 1
0	y0 = x;	y1 = 3*x;
1	x = 7;	Statement(s) not involving x
2	Statement(s) not involving x	z1 = 4*x;

y0 termina sendo = 2

y1 termina sendo = 6

Qual o valor de z1?

O que ocorre quando

(a) cache write-through?

(b) cache write-back?

O que é preciso?

Manter as caches coerentes

Copyright © 2010, Elsevier Inc. All rights Reserved

## Coerência de cache usando (snooping)

- Os núcleos partilham um barramento.
- Qualquer sinal transmitido no barramento pode ser "visto" por todos os núcleos a ele conectados.
- Quando o núcleo 0 atualiza a cópia de x que armazenada em sua cache ele transmite isto para todos os núcleos no barramento.
- Se o núcelo 1 está "snooping" o barramento, ele vai ver que x foi atualizada e pode marcar sua cópia de x como inválida.

# **Directory Based Cache Coherence**

- Usa uma estrutura de dados chamada diretório que armazena o status de cada linha da cache.
- Quando uma variável é atualizada, o diretório é consultado, e os controladores de cache de cada núcleo que possuem a linha de cache daquela variável, invalidam as suas respectivas linhas.


## Problemas com coerência

- Imagine agora que a e b estão na mesma cache line.
- O que ocorre com estas threads?

X Z

```
T0: T1: for (i = 0; i < n; i++) for (i = 0; i < n; i++) if (i\%2 + 1) if (i\%2) z += 1; z += 1;
```

# False sharing



Copyright © 2010, Elsevier Inc. All rights Reserved



**SOFTWARE PARALELO** 

Copyright © 2010, Elsevier Inc. All rights Reserved

## O trabalho está no software

- Hardware e compiladores podem acompanhar o ritmo.
- De agora em diante...
  - Em programas de memória compartillhada:
    - Inicie um único processo e dispare threads.
    - Threads executam as tarefas.
  - Em programas de memória distribuída:
    - Inicie múltiplos processos.
    - Processos executam as tarefas.

## SPMD — single program multiple data

 Programas SPMD consistem de um único executável que pode se comportar como se fosse vários programas diferentes através do uso de desvio condicional.

```
if (I'm thread process i)
do this;
else
do that;
```

## Escrevendo programas paralelos

- Divida o trabalho entre os processos/threads de modo que:
  - (a) cada processo/thread receba +/- mesma carga
  - (a) a comunicação seja minimizada.

```
double x[n], y[n];
...

for (i = 0; i < n; i++)
    x[i] += y[i];
```

- 2. Organize a sincronização de cada processo/thread
- 3. Organize a comunicação entre os processos/threads.

# Memória Compartilhada

#### Dynamic threads

- A thread mestre espera pelo trabalho, dispara novas threads, e quando elas concluírem termina.
- Uso eficiente dos recursos, mas a criação e o término da thread é custoso.

#### Static threads

- Um pool de threads é criado, o trabalho alocado, mas não termina até a limpeza final.
- Produz um desempenho melhor mas pode desperdiçar recursos do sistema.

## Não determinismo

Thread  $1 > my_val = 19$ 

Thread  $0 > my_val = 7$ 

Thread 0 > my\_val = 7 Thread 1 > my\_val = 19

## Não determinismo

```
my_val = Compute_val ( my_rank );
x += my_val;
```

Time	Core 0	Core 1
0	Finish assignment to my_val	In call to Compute_val
1	Load x = 0 into register	Finish assignment to my_val
2	Load my_val = 7 into register	Load $x = 0$ into register
3	Add my_val = 7 to x	Load my_val = 19 into register
4	Store $x = 7$	Add my_val to x
5	Start other work	Store $x = 19$

## Locks

- Condição de corrida
- Seção crítica
- Exclusão mútua
- Exclusão mútua usando lock (mutex, ou lock)

```
my_val = Compute_val ( my_rank );
Lock(&add_my_val_lock );
x += my_val;
Unlock(&add_my_val_lock );
```

# busy-waiting

```
my_val = Compute_val ( my_rank );
if ( my_rank == 1)
    while (! ok_for_1 ); /* Busy-wait loop */
x += my_val; /* Critical section */
if ( my_rank == 0)
    ok_for_1 = true; /* Let thread 1 update x */
```

# Passagem de mensagem

```
char message [100];
my rank = Get rank();
if (my rank == 1) {
  sprintf (message, "Greetings from process 1");
  Send (message, MSG CHAR, 100, 0);
} else if ( my rank == 0) {
   Receive (message, MSG CHAR, 100, 0);
   printf ("Process 0 > Received: %s\n",
message);
```

Copyright © 2010. Elsevier Inc. All rights Reserved

## Partição do espaço de endereçamento

```
shared int n = . . . ;
shared double x [n] , y [n] ;
private int i , my_first_element , my_last_element ;
my_first_element = . . . ;
my_last_element = . . . ;
/* Initialize x and y */
. . . .
for ( i = my_first_element ; i <= my_last_element ; i++)
    x [ i ] += y [ i ] ;</pre>
```

### Input and Output

 Em programas de memória distribuída ou compartilhada, somente o processo 0 pode acessar stdin.

 Em programas de memória distribuída ou compartilhada todos os processos/threads podem acessar stdout and stderr.

### Input and Output

 No entanto, dado o indeterminismo na ordem de saída para stdout, na maioria dos casos somente um único processo/thread é usado para acionar stdout, que não seja saída de depuração.

 Saídas de depuração devem sempre incluir o rank ou id do processo/thread que está gerando a saída.

### Input and Output

 Somente um único processs/thread irá tentar acessar qualquer arquivo outro que não seja stdin, stdout, or stderr.

 Por exemplo, cada processo/thread pode abrir, de maneira privada, um arquivo para leitura/escrita, mas nunca dois processos podem abrir o mesmo arquivo.



### **PERFORMANCE**

### Speedup

Número de núcleos = p



- Tempo de execução serial = T<sub>serial</sub>
- Tempo de execução paralelo = T<sub>parallel</sub>

$$T_{\text{parallel}} = T_{\text{serial}} / p_{\text{speedup linear}}$$

$$S = \frac{T_{\text{serial}}}{T_{\text{parallel}}}$$

### Eficiência de um programa paralelo

$$\mathbf{E} = \mathbf{S} = \begin{bmatrix} \mathsf{T}_{\text{serial}} \\ \mathsf{T}_{\text{parallel}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathsf{T}_{\text{serial}} \\ \mathsf{p} \cdot \mathsf{T}_{\text{parallel}} \end{bmatrix}$$

O que E está medindo?

# Speedups e eficiências de um programa a paralelo

p	1	2	4	8	16
S	1.0	1.9	3.6	6.5	10.8
E = S/p	1.0	0.95	0.90	0.81	0.68

Com quantos cores temos o melhor speed-up?


Qual a solução mais eficiente considerando-se o custo?

## Variação de speedups e eficiências de um programa paralelo com o tamanho do programa


	p	1	2	4	8	16	
Half	S	1.0	1.9	3.1	4.8	6.2	
	$\boldsymbol{E}$	1.0	0.95	0.78	0.60	0.39	
Original	S	1.0	1.9	3.6	6.5	10.8	Aumentam!
	E	1.0	0.95	0.90	0.81	0.68	
Double	S	1.0	1.9	3.9	7.5	14.2	
	E	1.0	0.95	0.98	0.94	0.89	[ ↓

Como variam S e E com o tamanho do problema?

# Speedup



## Efficiency



### O Mundo dos Porques....

Por que S e E aumentam com o tamanho?

Tamanho do problema esconde o overhead!

$$T_{parallel} = T_{serial} / p + T_{overhead}$$

 Por que E vai diminuido e S vai saturando com aumento de p?

Para o mesmo tamanho do problema, se p aumenta pode aumentar a comunicação e portanto o overhead

#### Lei de Amdahl

 Ao não ser que todo um programa serial possa ser paralelizado, o speedup possível será bem limitado – independente do número de núcleos disponíveis.



### Exemplo

Podemos paralelizar 90% de um programa serial.

 A paralelização é "perfeita" independente do número p de núcleos que usarmos.

Assuma um programa em que T<sub>serial</sub> = 20 seconds

### Exemplo (cont.)

Tempo de execução da parte não "paralelizável" é

$$0.1 \times T_{\text{serial}} = 2$$

Tempo de execução da parte paralelizável é:

$$0.9 \times T_{\text{serial}} / p = 18 / p$$

Tempo de execução total é:

$$T_{parallel} = 0.9 \text{ x } T_{serial} / p + 0.1 \text{ x } T_{serial} = 18 / p + 2$$

### Exemplo (cont.)

Speed up

$$S = \frac{T_{\text{serial}}}{0.9 \text{ x T}_{\text{serial}} / \text{ p + 0.1 x T}_{\text{serial}}} = \frac{20}{18 / \text{ p + 2}}$$

$$S = \frac{1}{f/p + (1-f)} , onde f = \frac{T_{parallelizable}}{T_{serial}}$$

### Escalabilidade

- No geral, um problema é escalável se ele pode lidar com tamanhos de problema sempre crescentes.
- Se o tamanho do problema é fixo e quando aumentamos o número de processos/threads a eficiência permanece a mesma, então dizemos que o problema é fortemente escalável.
- Se aumentando o tamanho do problema, para manter a eficiência fixa precisamos aumentar o número de processos/threads na mesma taxa, então problema é fracamente escalável.

### Medindo tempos

- Qual é o tempo?
- Do começo até o final?
- Qual o trecho de interesse do programa?
- Usar tempo de CPU?
- Usar o tempo do relógio?



### Medindo tempos

```
double start, finish;
    teórica

. . . .
start = Get_current_time();
/* Code that we want to time */
. . .
finish = Get_current_time();
printf("The elapsed time = %e seconds\n", finish-start);
MPI Wtime

omp_get_wtime
```

### Taking Timings

```
private double start, finish;
. . .
start = Get_current_time();
/* Code that we want to time */
. . .
finish = Get_current_time();
printf("The elapsed time = %e seconds\n", finish-start);
```

### Medindo tempos

```
shared double global_elapsed;
private double my_start, my_finish, my_elapsed;
/* Synchronize all processes/threads */
Barrier();
mv_start = Get_current_time();
/* Code that we want to time */
my_finish = Get_current_time();
my_elapsed = my_finish - my_start;
/* Find the max across all processes/threads */
global elapsed = Global max(my elapsed);
if (mv rank == 0)
   printf("The elapsed time = %e seconds\n", global_elapsed);
```



# PROJETO DE PROGRAMAS PARALELOS

Copyright © 2010, Elsevier Inc. All rights Reserved

1. Particionamento

2. Comunicação

3. Agregação

4. Mapeamento

 Particionando: divida a computação a ser realizada e os dados a serem operados em tarefas menores.

O foco deve ser em executar tarefas que podem ser executadas em paralelo.

2. Communicação: determinar que comunicação precisa ser executada entre as tarefas identificadas nos passos anteriores.



3. Aglomeração ou agregação: combine tarefas e comunicações identificadas no primeiro passo em tarefas maiores.


Por exemplo, se a tarefa A deve ser executada antes que a tarefa B possa ser executada, faz sentido agregá-las em uma única tarefa composta.

4. Mapeamento: atribua a tarefa composta identificada na etapa anterior aos processos/ threads.

Isto deve ser feito de modo a minimizar a comunicação, e cada processo/thread recebe aproximadamente o mesmo volume de trabalho.

### Exemplo - histograma

1.3,2.9,0.4,0.3,1.3,4.4,1.7,0.4,3.2,0.3,4.9,2.4,3.
 1,4.4,3.9,0.4,4.2,4.5,4.9,0.9



### Serial program - input

- 1. The number of measurements: data\_count
- 2. An array of data\_count floats: data
- 3. The minimum value for the bin containing the smallest values: min\_meas
- 4. The maximum value for the bin containing the largest values: max\_meas
- 5. The number of bins: bin count

### Programa serial - output

1. bin\_maxes: um array com bin\_count floats

2. bin\_counts : um array com bin\_count ints

### O que é preciso?


ATENÇÃO: Isto não é um programa!!

```
bin_width = (max_meas - min_meas)/bin_count
for (b = 0; b < bin_count; b++)
    bin_maxes[b] = min_meas + bin_width*(b+1);
for (i = 0; i < data_count; i++) {</pre>
   bin = Find_bin(data[i], bin_maxes, bin_count, min_meas);
   bin_counts[bin]++;
bin_maxes[b-1] <= data[i] < bin_maxes[b]
min_meas <= measurement < bin_maxes[0]
```

## Primeiras duas etapas da Metodologia de Foster

#### Quais seriam estas?

- 1. Particionamento
- 2. Comunicação



Qual o problema aqui?


Corrida daqueles que vão para o mesmo bin!!

Copyright © 2010, Elsevier Inc. All rights Reserved


# Definições alternativas de tarefas e comunicação

#### Qual a solução?

Criar vetores locais (privados) para os bins e somá-los no final



### Somando arrays locais



Copyright © 2010, Elsevier Inc. All rights Reserved

### Conclusões (1)

- Sistemas seriais
  - O modelo padrão de arquitetura tem sido o de von Neumann.
- Hardware paralelo
  - Taxonomia de Flynn.
- Software paralelo
  - Nós focamos em software para sistemas MIMD,
     consistindo de um único programa seria que obtém paralelismo através de branching.
  - Programas SPMD.

### Conclusões (2)

- Input and Output
  - Nós iremos escrever programas para os quais um processo ou um thread pode acessar stdin e todos os processos podem acessar stdout ou stderr.
  - No entanto, devido a não determinismo, exceto para a saída de depuração, usualmente teremos um único processo ou thread acessando stdout.

### Conclusões (3)

- Performance
  - Speedup
  - Eficiência
  - Lei de Amdahl
  - Escalabilidade
- Projeto de programas paralelos
  - Metodologia de Foster