## 개발 환경 구성 (PC설치)

## 개발 환경


구분	사항
기본 운영체제	Ubuntu 20.04.6 LTS
로봇 운영체제	ROS2 Foxy Fitzroy
컴퓨터 아키텍처	amd64
통합 개발환경(IDE)	Visual Studio Code
프로그래밍 언어	python 3
시뮬레이터	Gazebo 11
DDS	Fast DDS
기타	CMake, Qt, OpenCV


## 50GB이상 저장공간 필요

- 50GB 이상의 여유 저장공간 필요 리눅스 설치 공간
  - 별도 하드 디스크를 추가함
  - 기존 하드 디스크의 파티션을 나눔
  - 외장 하드 디스크(SSD)를 추가함(외장SSD를 통한 Ubuntu 실행은 설치를 진행한 노트북에서만 할 수 있음)
- 파티션 분배 시 Ubuntu환경에 50GB이상 용량을 확보해야 함.
- 개인 노트북의 하드디스크 용량이 부족한 경우, **외장SSD에 Ubuntu를 설치해도 됨**.
- 외장SSD에 Ubuntu 설치를 진행한 후, 노트북 부팅 시 Ubuntu를 선택하 시면 됩니다.
- 테스트 결과, 외장SSD를 통한 Ubuntu 실행은 설치를 진행한 노트북에 서만 할 수 있습니다.
- (즉, 설치를 진행한 노트북이 아닌 다른 노트북에 외장SSD를 연결하여 Ubuntu를 실행할 수 없습니다.)


## Ubuntu 계정

• Welcome -> 언어는 English로 설정





• Who are you? -> Pick a username 설정



- ✓ Root계정 꼭 기억하기
- √ 성명이니셜+학번
- ✓ ex. 이름이 '**김소희**'이고, 학번이
   '3717'인 경우 → ksh3717
- ✓ 비번은 sshs1sshs! 로 통일

## 설치 참고 사이트


- Ubuntu 부팅디스크 만들기
  - https://ubuntu.com/tutorials/create-a-usb-stick-on-windows#1overview
- Ubuntu 듀얼부팅 설치
  - https://youtu.be/x7tpah6Tiqw
- ROS 2 foxy 설치
  - https://emanual.robotis.com/docs/en/platform/turtlebot3/quick -start/#pc-setup
  - 링크 접속 후 버전인 Foxy 를 반드시 선택

## 개발 환경 구성

- Ubuntu 20.04.6 LTS 설치
- 개발 프로그램 설치
  - Terminator
  - VScode : text editor
- 추가 설정
  - 한영키 설정
  - 사용자 계정 설정
- ROS2 foxy 설치
- ROS2 추가 프로그램 설치
  - Gazebo11
  - Cartographer
  - Navigation2
- 개발 환경 설정
  - Colcon build system(collective construction)
  - Workspace(이후 ws)
  - Bash 설정


Ubuntu 20.04.6 LTS ROS 2 foxy

## Ubuntu 부팅디스크 생성



준비물: USB, Rufus 실행 파일, Ubunt iso 파일

- **1. 장치** : USB 드라이브 선택
  - 설치 USB로 만들 USB를 선택
- 2. 부팅 선택 : 부팅 이미지 파일 선택
  - [선택]버튼 클릭 후 우분투 iso 이미지파일 선 택
- 3. **파티션 구성** : GPT 선택
  - GPT 파티션 방식의 UEFI 시스템 방식으로 설 정해야 함
- **4. 파일 시스템** : NTFS 선택.
- 5. [시작] 클릭
- 6. 팝업창 열린 경우 ISO 이미지 모드로 쓰기 선택



# Ubuntu 설치

## BIOS 설정-Boot

USB 장치로 부팅할 경우, BIOS 설정해야 함

- 전원을 켠 후에, 'F2' 버튼을 누름(브랜드별로 키, 화면 다름)
- 화살표를 이용하여 'Boot' 메뉴로 이동함 (예시) 삼성 브랜드

#### [브랜드별 BIOS 모드 진입 방법]

•Acer: F2 또는 DEL 키

•ASUS: F2 (모든 PC), F2 또는 DEL 키

(메인보드)

•**Dell:** F2 또는 F12 •**HP:** ESC 또는 F10

•Lenovo: F2 또는 Fn + F2 •Lenovo (Desktops): F1

•Lenovo (ThinkPads): Enter + F1.

•MSI: DEL 키(메인보드 및 PC)

·Microsoft Surface 태블릿: 볼륨 증

가 버튼을 길게 누름

Origin PC: F2Samsung: F2

•Sony: F1, F2, F3 중 하나

•Toshiba: F2



## BIOS 설정-USB 부팅

- 상단 'Boot Device Priority'를 클릭
- Boot Option #1을 'UEFI:USB'로 선택
- 'Save'버튼 클릭
- setup confirmation 창에 'ok' 클릭


설치된 OS 개수에 따라 Boot Option#이 나열됨 Boot Option #1~#n 순서로 부팅함 제일 우선순위가 높은 #1의 OS에 'USB'를 설정해 야함. 만약 'UEFI:USB'가 보이지 않는다면 부팅디스크를 만드는 시점에서 에러가 난 것이므로 다시 생성




## 운영체제 선택-Ubuntu

여러 운영체제가 설치된 경우 아래 화면이 보임

- 'Ubuntu' 클릭







화면 하단에 'ubuntu'라는 글자가 등장하며 설치가 진행되는 것임

## 언어 설정-English


- 언어는 'English' 선택 (폴더명이 영어로 구성되야 하므로 한글 선택 안함.
- 'Install Ubuntu' 선택
- Keyboard layout은 'English(US)' 클릭 후 'Continue' 클릭





## wifi 설정

- Wi-Fi security는 'WPA & WPA2 Enterprise' 선택
- Username, Password 선택
- 'Connect' 클릭




## 초기 환경 설정

- 마지막 체크 후 'Continue' 클릭

일반 설치


추가 미디어 포맷 지원을 내려받아 설치

그래픽과 Wi-Fi 하드웨어를 위한 서드파티 소프트웨어 설치




## 초기 환경 설정

- 첫번째 체크 후 'Continue' 클릭 컴퓨터를 시작할 때 마다 원하는 운영체제를 선택함




## 파티션

- 파티션 크기를 나누기 자동으로 메모리 분할이 이루어짐, 우분투 50GB 이상 확보 필요함 사이 영역(화살 표시)을 드래그 하여 메모리 조절 가능




## 나라

- 나라 'Seoul' 선택 후 'Continue' 클릭



## Ubuntu 계정


- Pick a username은 성명이니셜+학번으로 입력 예) 'ksh3717'
- password는 'sshs1sshs!'로 통일해서 입력
- 'Continue' 클릭




- ✓ Root계정 꼭 기억하기
- √ 성명이니셜+학번
- ✓ ex. 이름이 '**김소희**'이고, 학번이
   '3717'인 경우 → ksh3717
- ✓ 비번은 sshs1sshs! 로 통일

## Ubuntu 설치 완료

기타 설치를 모두 마친 다음 'Installation complete'창이 뜸 재부팅 과정에서 'Please remove the installation medium, then press ENTER' 문구가 등장 USB 제거 후 ENTER키 누름







[설치를 끝낸 화면] 사용자 이름과 동일한 이름의 아이콘이 보임


22.04로 업그레이드하는 팝업이 보이면 Cancel을 선택

## 추가 프로그램 설치 및 설정 변경

Ubuntu	설치 및 설정 변경	실행
Terminator	sudo apt update sudo apt install terminator	단축키 ctrl+alt+t
Terminator 설정	터미널에서 오른쪽 마우스 클릭 Preferences 클릭 Keybindings탭 Copy의 Keybinding에서 더블클릭해서 Ctrl+C Paste의 Keybinding에서 더블클릭해서 Ctrl+V	터미널 창 ctrl+shift+t 수직 분할 ctrl+shift+e 수평 분할 ctrl+shift+o 창 제거 ctrl+shift+w
Visual Studio Code	https://code.visualstudio.com/ 접속 .deb 파일 다운로드 cd ~/Downloads (다운로드 폴더로 이동) sudo apt install ./파일명 (설치 실행)	터미널 code
Chrome	https://google.com/chrome/ 접속 .deb 파일 다운로드 cd ~/Downloads (다운로드 폴더로 이동) sudo apt install ./파일명 (설치 실행)	
영한키 설정	https://shanepark.tistory.com/231 참고	


## 키보드 단축키 설정

Settings - Keyboard Shortcuts



## Ubuntu 버전 업데이트 알림 해제

- 왼쪽 아래 ::: 클릭
- Type to Search에 'Software & Updates' 입력 후 선택
- 'Updates' 탭 선택
- 맨 아래 Notify를 'Never'로 변경 후 'Close' 클릭



# ROS 2 foxy PC 설치

## 설치 참고 사이트

- ROS 2 foxy 설치
  - https://emanual.robotis.com/docs/en/platform/turtlebot3/quick
     -start/#pc-setup
  - 링크 접속 후 버전인 Foxy 를 반드시 선택



## ROS 2 foxy PC 설치

- 터미널(Ctrl+Alt+T)에서 다음 코드 실행
  - ros2 foxy 설정이 다 되어 있는 ROBOTIS파일 설치
  - Ubuntu에서 ROS2 foxy 설치는 다음 guide 확인
    - https://docs.ros.org/en/foxy/Installation/Ubuntu-Install-Debians.html

- \$ wget https://raw.githubusercontent.com/ROBOTIS-
- GIT/robotis\_tools/master/install\_ros2\_foxy.sh
- \$ sudo chmod 755 ./install\_ros2\_foxy.sh
- \$ bash ./install\_ros2\_foxy.sh

## ROS2 추가 프로그램 설치

- Gazebo11 3D 시뮬레이션 환경
- \$ sudo apt-get ros-foxy-gazebo-\*
- Cartographer SLAM(동시적 위치 추정 및 지도 작성)
- \$ sudo apt install ros-foxy-cartographer
- \$ sudo apt install ros-foxy-cartographer-ros
- Navigation2 길찾기
- \$ sudo apt install ros-foxy-navigation2
- \$ sudo apt install ros-foxy-nav2-bringup

## TurtleBot3 설치

- TurtleBot3 via Debian Packages.
  - ROS2 교육용 로봇인 TurtleBot3 설치
  - TurtleBot3는 메타패키지(다양한 패키지의 묶음)임.

- \$ source ~/.bashrc
- \$ sudo apt install ros-foxy-dynamixel-sdk
- \$ sudo apt install ros-foxy-turtlebot3-msgs
- \$ sudo apt install ros-foxy-turtlebot3

## 도메인 아이디 설정

- Remote PC에서 ROS 환경 설정
  - 여러명이 한 공간에서 ROS2를 사용할 경우 시스템 충돌을 방지하기 위해 도메인 아이디를 다르게 설정할 수 있음
  - ROS\_DOMAIN\_ID 범위는 0~232
  - Remote PC와 Robot의 도메인 아이디는 같아야 함

- \$ echo 'export ROS\_DOMAIN\_ID=30 #TURTLEBOT3' >>
- ~/.bashrc
- \$ source ~/.bashrc


## 환경 변수 확인

- 환경 변수
  - 배치 파일을 source 해주면 환경 변수가 시스템에 등록됨
- 환경 변수 확인
  - 명령어 실행 후 다음 내용 확인하기
    - ROS\_VERSION=2
    - ROS\_PYTHON\_VERSION=3
    - ROS\_DISTRO=foxy
    - ROS\_DOMAIN\_ID=30 (설정한 숫자)

## \$ printenv | grep -i ROS

## 배치파일(~/.bashrc)

- 시스템 배치 파일
  - 배치파일 중 '~/.bashrc' 파일은 터미널이 열릴 때마다 적용됨
  - 다른 배치파일은 'source 배치파일' 명령어를 실행해야 적용됨



## 배치파일 수정 및 적용

- 배치파일 확인
- \$ code ~/.bashrc

- 배치파일 수정
  - 열린 배치파일에서 다음 내용을 추가함

alias eb='code ~/.bashrc'

- 배치파일 적용
  - 수정된 내용을 적용하려면 다음 내용을 실행해야 함
- \$ source ~/.bashrc

# 설치 확인

## 터미네이터 창 열어 계정 규칙 확인

#### 과제1

- terminator 창을 열었을 때 다음과 같이 '**사용자 계정**'과 '**우분투 버전**'이 보이도록 화면 캡처하기
- 사용자 계정 규칙
  - '성명이니셜+학번'. 녹색 텍스트 @앞은 사용자 계정을 의미함
- 우분투 버전 표시
  - 터미널에서 'Isb\_release -d' 명령어 입력

```
ksh3717@teacher-com: ~ 54x8
ksh3717@teacher-com: ~ 54x8
ksh3717@teacher-com: ~$ lsb_release -d
Description: Ubuntu 20.04.6 LTS
ksh3717@teacher-com: ~$
```

## Publisher - Subscriber 노드 구성

- ROS는 프로그램의 재사용성을 극대화하기 위해 최소 단위의 실행 가능한 프로세스인 노드(Node) 단위로 프로그램을 작성함
- 하나 이상의 노드 또는 노드 실행을 위한 정보 등을 묶어 놓은 것을 패키지(Package)라고 함
- 패키지의 묶음을 메타패키지(Metapackage)라고 함

터미널을 2개 열고 아래 코드를 각각 실행시켜 보자

\$ ros2 run demo\_nodes\_cpp listener

\$ ros2 run demo\_nodes\_cpp talker

실행결과가 나온다는 것은 이미 지정된 DDS(RMW)를 사용하고 있는 것임

\$ rqt\_graph

실행된 두 노드 간 토픽을 주고 받고 있다는 것을 알 수 있음 동그라미는 노드, 네모는 토픽 또는 액션, 화살표는 메시지의 방향을 의미 서비스는 필요할 때 순간적으로 사용되는 형식이라 표시되지 않음

#### Publisher – Subscriber 노드 구성

```
터미널을 2개 열고 아래 코드를 각각 실행시킨 다음 캡처하기 과제2
$ ros2 run demo_nodes_cpp listener
$ ros2 run demo_nodes_cpp talker
```

- 터미널 창을 분할함
- listener, talke를 각 창에 실행함

```
ksh3717@teacher-com: ~
                    ksh3717@teacher-com: ~ 58x12
                                                                              ksh3717@teacher-com: ~ 57x12
ksh3717@teacher-com:~$ ros2 run demo nodes cpp talker
INFO] [1690447707.462863962] [listener]: I heard: [Hello
                                                         [INFO] [1690447707.462039121] [talker]: Publishing: 'Hell
      [1690447708.462761339] [listener]: I heard: [Hello
                                                          [INFO] [1690447708.462317605] [talker]: Publishing: 'Hell
[INFO] [1690447709.462794879] [listener]: I heard: [Hello
                                                          [INFO] [1690447709.462341301] [talker]: Publishing: 'Hell
                                                         o World: 3'
INFO] [1690447710.462421091] [listener]: I heard: [Hello
                                                         [INFO] [1690447710.462013225] [talker]: Publishing: 'Hell
World: 41
                                                         o World: 4'
```