听风吹雨

二、八、十、十六进制转换(图解篇)

一.本文所涉及的内容(Contents)

- 1. 本文所涉及的内容 (Contents)
- 2. 背景 (Contexts)
- 3. 进制转换算法 (Convert)
 - 1. (二、八、十六进制) → (十进制)
 - 1. 二进制 → 十进制
 - 2. 八进制 → 十进制
 - 3. 十六进制 → 十进制
 - 2. (十进制) → (二、八、十六进制)
 - 1. 十进制 → 二进制
 - 2. 十进制 → 八进制
 - 3. 十进制 → 十六进制
 - 3. (二进制) ↔ (八、十六进制)
 - 1. 二进制 → 八进制
 - 2. 八进制 → 二进制
 - 3. 二进制 → 十六进制
 - 4. 十六进制 → 二进制
 - 4. (八进制) ↔ (十六进制)
 - 1. 八进制 → 十六进制
 - 2. 十六进制 → 八进制


2015-01-19 14:46

- 4. 扩展阅读
- 5. 参考文献 (References)

二.背景 (Contexts)

之前使用SQL把十进制的整数转换为三十六进制,SQL代码请参考:SQL Server 进制转换函数,其实它是基于二、八、十、十六进制转换的计算公式的,进制之间的转换是很基础的知识,但是我发现网络上没有一篇能把它说的清晰、简单、易懂的文章,所以我才写这篇文章的念头,希望能让你再也不用担心、害怕进制之间的转换了。

下面是二、八、十、十六进制之间关系的结构图:



(Figure1:进制关系结构图)

下文会分4个部分对这个图进行分解,针对每个部分会以图文的形式进行讲解:


- 1. (二、八、十六进制) → (十进制);
- 2. (十进制) → (二、八、十六进制);

- 3. (二进制) ↔ (八、十六进制);
- 4. (八进制) ↔ (十六进制);

三.进制转换算法 (Convert)

在数字后面加上不同的字母来表示不同的进位制。B(Binary)表示二进制,O(Octal)表示八进制,D(Decimal)或不加表示十进制,H(Hexadecimal)表示十六进制。例如:(101011)B=(53)O=(43)D=(2B)H

(一) (二、八、十六进制) → (十进制)



(Figure2:其他进制转换为十进制)

• 二进制 → 十进制

方法:二进制数从低位到高位(即从右往左)计算,第0位的权值是2的0次方,第1位的权值是2的1次方,第2位的权值是2的2次方,依次递增下去,把最后的 结果相加的值就是十进制的值了。

例:将二进制的(101011)B转换为十进制的步骤如下:

1. 第0位 1 x 2^0 = 1;

```
2. 第1位 1 x 2^1 = 2;
```

3. 第2位 0 x 2^2 = 0;

4. 第3位 1 x 2³ = 8;

5. 第4位 0 x 2^4 = 0;

6. 第5位 1 x 2⁵ = 32;

7. 读数,把结果值相加,1+2+0+8+0+32=43,即(101011)B=(43)D。

• 八进制 → 十进制

方法:八进制数从低位到高位(即从右往左)计算,第0位的权值是8的0次方,第1位的权值是8的1次方,第2位的权值是8的2次方,依次递增下去,把最后的结果相加的值就是十进制的值了。

八进制就是逢8进1,八进制数采用0~7这八数来表达一个数。

例:将八进制的(53)O转换为十进制的步骤如下:

1. 第0位 3 x 8^0 = 3;

2. 第1位 5 x 8^1 = 40;

3. 读数,把结果值相加,3+40=43,即(53)O=(43)D。

• 十六进制 → 十进制

方法:十六进制数从低位到高位(即从右往左)计算,第0位的权值是16的0次方,第1位的权值是16的1次方,第2位的权值是16的2次方,依次递增下去,把 最后的结果相加的值就是十进制的值了。


十六进制就是逢16进1,十六进制的16个数为0123456789ABCDEF。

例:将十六进制的(2B)H转换为十进制的步骤如下:

- 1. 第0位 B x 16⁰ = 11;
- 2. 第1位 2 x 16¹ = 32;

3. 读数,把结果值相加,11+32=43,即(2B)H=(43)D。

(二) (十进制) → (二、八、十六进制)



(Figure3:十进制转换为其它进制)


• 十进制 → 二进制

方法:除2取余法,即每次将整数部分除以2,余数为该位权上的数,而商继续除以2,余数又为上一个位权上的数,这个步骤一直持续下去,直到商为0为止, 最后读数时候,从最后一个余数读起,一直到最前面的一个余数。

例:将十进制的(43)D转换为二进制的步骤如下:

- 1. 将商43除以2, 商21余数为1;
- 2. 将商21除以2, 商10余数为1;
- 3. 将商10除以2, 商5余数为0;
- 4. 将商5除以2, 商2余数为1;
- 5. 将商2除以2, 商1余数为0;

- 6. 将商1除以2, 商0余数为1;
- 7. 读数,因为最后一位是经过多次除以2才得到的,因此它是最高位,读数字从最后的余数向前读,101011,即(43)D=(101011)B。




(Figure4: 图解十进制 → 二进制)

• 十进制 → 八进制


方法1:除8取余法,即每次将整数部分除以8,余数为该位权上的数,而商继续除以8,余数又为上一个位权上的数,这个步骤一直持续下去,直到商为0为止,最后读数时候,从最后一个余数起,一直到最前面的一个余数。

例:将十进制的(796)D转换为八进制的步骤如下:

- 1. 将商796除以8, 商99余数为4;
- 2. 将商99除以8, 商12余数为3;
- 3. 将商12除以8, 商1余数为4;
- 4. 将商1除以8, 商0余数为1;
- 5. 读数,因为最后一位是经过多次除以8才得到的,因此它是最高位,读数字从最后的余数向前读,1434,即(796)D=(1434)O。



方法2:使用间接法, 先将十进制转换成二进制, 然后将二进制又转换成八进制;



(Figure 6: 图解十进制 → 八进制)

• 十进制 → 十六进制

方法1:除16取余法,即每次将整数部分除以16,余数为该位权上的数,而商继续除以16,余数又为上一个位权上的数,这个步骤一直持续下去,直到商为0为止,最后读数时候,从最后一个余数起,一直到最前面的一个余数。


例:将十进制的(796)D转换为十六进制的步骤如下:

- 1. 将商796除以16, 商49余数为12, 对应十六进制的C;
- 2. 将商49除以16, 商3余数为1;
- 3. 将商3除以16, 商0余数为3;
- 4. 读数,因为最后一位是经过多次除以16才得到的,因此它是最高位,读数字从最后的余数向前读,31C,即(796)D=(31C)H。




(Figure7:图解十进制→十六进制)

方法2:使用间接法,先将十进制转换成二进制,然后将二进制又转换成十六进制;



(Figure8:图解十进制→十六进制)

(三) (二进制) ↔ (八、十六进制)




(Figure9:二进制转换为其它进制)

• 二进制 → 八进制

方法:取三合一法,即从二进制的小数点为分界点,向左(向右)每三位取成一位,接着将这三位二进制按权相加,然后,按顺序进行排列,小数点的位置不变,得到的数字就是我们所求的八进制数。如果向左(向右)取三位后,取到最高(最低)位时候,如果无法凑足三位,可以在小数点最左边(最右边),即整数的最高位(最低位)添0,凑足三位。

例:将二进制的(11010111.0100111)B转换为八进制的步骤如下:

- 1. 小数点前111 = 7;
- 2. 010 = 2;
- 3.11补全为011,011 = 3;
- 4. 小数点后010 = 2;
- 5. 011 = 3;
- 6. 1补全为100, 100 = 4;
- 7. 读数, 读数从高位到低位,即(11010111.0100111)B=(327.234)O。



(Figure 10: 图解二进制 → 八进制)

二进制与八进制编码对应表:

二进制	八进制
000	0
001	1
010	2
011	3

100	4
101	5
110	6
111	7

• 八进制 → 二进制

方法:取一分三法,即将一位八进制数分解成三位二进制数,用三位二进制按权相加去凑这位八进制数,小数点位置照旧。


例:将八进制的(327)O转换为二进制的步骤如下:

1.3 = 011;

2.2 = 010;

3.7 = 111;

4. 读数,读数从高位到低位,011010111,即(327)O=(11010111)B。



(Figure11:图解八进制 → 二进制)

• 二进制 → 十六进制

方法:取四合一法,即从二进制的小数点为分界点,向左(向右)每四位取成一位,接着将这四位二进制按权相加,然后,按顺序进行排列,小数点的位置不变,得到的数字就是我们所求的十六进制数。如果向左(向右)取四位后,取到最高(最低)位时候,如果无法凑足四位,可以在小数点最左边(最右边),即整数的最高位(最低位)添0,凑足四位。

例:将二进制的(11010111)B转换为十六进制的步骤如下:


- 1.0111 = 7;
- 2. 1101 = D;
- 3. 读数,读数从高位到低位,即(11010111)B=(D7)H。



• 十六进制 → 二进制


方法:取一分四法,即将一位十六进制数分解成四位二进制数,用四位二进制按权相加去凑这位十六进制数,小数点位置照旧。 例:将十六进制的(D7)H转换为二进制的步骤如下:

- 1. D = 1101;
- 2.7 = 0111;
- 3. 读数,读数从高位到低位,即(D7)H=(11010111)B。



(Figure 13 : 图解十六进制 → 二进制)

(四) (八进制) ↔ (十六进制)




(Figure14:八进制与十六进制之间的转换)

• 八进制 → 十六进制

方法:将八进制转换为二进制,然后再将二进制转换为十六进制,小数点位置不变。

例:将八进制的(327)O转换为十六进制的步骤如下:

- 1.3 = 011;
- 2. 2 = 010;
- 3.7 = 111;
- 4.0111 = 7;
- 5. 1101 = D;
- 6. 读数,读数从高位到低位,D7,即(327)O=(D7)H。




(Figure 15: 图解八进制 → 十六进制)

• 十六进制 → 八进制

方法:将十六进制转换为二进制,然后再将二进制转换为八进制,小数点位置不变。

例:将十六进制的(D7)H转换为八进制的步骤如下:

- 1.7 = 0111;
- 2. D = 1101;
- 3. 0111 = 7;
- 4.010 = 2;
- 5. 011 = 3;
- 6. 读数,读数从高位到低位,327,即(D7)H=(327)O。



(Figure16:图解十六进制 → 八进制)

四.扩展阅读

1. 包含小数的进制换算:

 $(ABC.8C)H=10x16^2+11x16^1+12x16^0+8x16^-1+12x16^-2$

=2560+176+12+0.5+0.046875

=(2748.546875)D

2. 负次幂的计算:

2^-5=2^(0-5)=2^0/2^5=1/2^5

同底数幂相除,底数不变,指数相减,反过来

3. 我们需要了解一个数学关系,即23=8,24=16,而八进制和十六进制是用这关系衍生而来的,即用三位二进制表示一位八进制,用四位二进制表示一位十六进制数。接着,记住4个数字8、4、2、1(23=8、22=4、21=2、20=1)。

五.参考文献 (References)

二进制、八进制、十进制、十六进制之间转换

二进制如何转换成八进制

作者: 听风吹雨

出处: http://www.cnblogs.com/gaizai/

邮箱:gaizai@126.com

版权:本文版权归作者和博客园共有 转载:欢迎转载,必须保留原文链接

格言:不喜欢是因为不会 && 因为会所以喜欢