> 3D博览会演绎盛大3DParty 在线诊断企业应用集成五大痛点 思杰(Citrix)虚拟化技术社区

免费使用Web应用的自动化测试工具

D

读书频道 首页 | 网络 | 安全 | 系统 | 数据库 | 开发 | Web应用 | 考试认证 | 职场 | 管理 | 全部文章

捜 索

您所在的位置: 首页 > 读书频道 > 操作系统 > Li nux >

13.7 NFS客户端的使用

http://book.51cto.com 2008-11-12 16:44 平山工作室/董欣/杨慧卿 人民邮电出版社 我要评论(0)

摘要:《Red Hat Fedora Core Linux基础应用与配置管理》第13章主要讲述的是NFS服务的配置与应用,本节为大家介绍的是NFS客户端的使用。

标签: Linux 基础应用 配置管理 Red Hat Fedora Core Linux基础应用与配置管理

0racle帮您准确洞察各个物流环节

13.7 NFS客户端的使用

在NFS服务器设置完成之后,客户端主机可以先查看NFS服务器上有哪些共享目录,然后使用mount命令将可用的共享目录文件挂载到本地计算机的文件系统中,甚至还可以实现开机挂载,这样用户以后就可以像使用本地系统中的目录一样使用NFS挂载目录。

13.7.1 查看**NFS**服务器信息

在客户端计算机中查看NFS服务器有哪些共享目录,也可以使用showmount命令。例如NFS服务器的IP地址为192.168.1.21,则可以使用"showmount -e 192.168.1.21"命令进行查看,此时可以看见类似图13-13所示的窗口。

如果在查看NFS服务器中的共享目录的时候出现故障,一方面可能是NFS服务器上没有正常启用portmap服务和NFS服务,另外一方面也可能是被防火墙阻拦。此时可以在NFS服务器上重新启动portmap服务和NFS服务,并且设置NFS服务器上的防火墙。

13.7.2 连接NFS服务器

在利用showmount命令得知NFS服务器上的共享资源之后,接着就是进行实际的挂载操作。通常挂载NFS服务器共享目录的命令格式为"mount -t NFS服务器每次或IP地址: 共享目录 本地挂载目录"。例如将NFS服务器上的"/nfs/public"共享目录挂载到本地计算机的"/mnt/nfs"目录,就可以参照下述步骤进行操作。

在客户端计算机运行"mkdir/mnt/nfs"命令来创建"/mnt/nfs"目录。

使用"mount -t nfs 192.168.1.20:/nfs/public /mnt/nfs"命令挂载NFS服务器上的共享目录。


完成上述操作之后可以看见如图13-21所示的窗口。将共享目录挂载之后,只要进入"/mnt/nfs"目录就相当于进入了IP地址为192. 168. 1. 20的远程计算机上的"/nfs/public"目录中。



频道推荐

更多>>

- · Web编程入门经典--HTML、XHTML和CSS(第2版)
- · i Phone创意开发入门与实战
- ·.NET平台与C#面向对象程序设计









刀片服务器 云计算 ARP攻防 思科培训

全站热点

更多>>

ARP攻击 防范与 解决方案 51010第一时间继家发布 2009。11 软考试题与专家答案

ARP攻击防范与..

2009年下半年...

- · 黑客日薪一万二 IT企业受苦难
- 2010年3月编程语言排行榜: Fortran归来
- 3月第1周回顾 VS2010将在中国首发 斧头帮悲壮e..
- IDC: 服务器0S逆转 Windows击败Linux
- 我为什么从Linux回归Windows

技术人

更多>>





Junos: 网络工程..

IT十大死对头: L..

- · 微软81%员工喜欢目前工作 1/3欲离开IT业
- 互联网迟到的80后: 为什么中国出不了扎克伯格
- •[第148期] 从细微处做起 全面打造系统安全
- 腾讯招反病毒工程师 或有意进军杀毒领域
- •谷歌前员工变天使投资人 40多人投资200企业

读书

更多>>



Web编程入门经典--HTML、 XHTML和CSS(第2版) 作者: 杜静 敖富江译

本书为这个大家熟悉的主题,提供了一种新的学习方法: 如何创建当今存在的Web页面——以及




13.7.3 卸载NFS服务器

如果在客户端主机中不再需要使用已经挂载的NFS共享目录,只需使用unmount命令对该目录进行卸载。例如要卸载刚才挂载的目录,可以使用"umount/mnt/nfs"命令进行卸载。

13.7.4 自动连接NFS服务器

有些用户需要在系统启动的时候自动挂载NFS服务器上的共享目录,此时可以编辑"/etc/fstab"文件,在该文件中加入"NFS服务器名称或IP地址: 共享目录 本地挂载目录 nfs defaults 0 0 "语句。例如要在客户端主机启动的时候自动挂载NFS服务器的"/nfs/public"共享目录为"/mnt/nfs"目录,只需在"/etc/fstab"文件中加入"192.168.1.20: /nfs/public /mnt/nfs nfs defaults 0 0"语句即可,如图13-22所示。



【责任编辑:<u>云霞</u> TEL: (010) 68476606】

<u>回书目</u> <u>上一节</u> <u>下一节</u>

上一篇: 13.6.2 NFS服务器设置 下一篇: 16.1.1 HTTP协议介绍

▶相关文章

- 16.6 图形化配置Web服务(2)
- 16.6 图形化配置Web服务(1)
- 16.5 PHP运行环境的配置
- 16.4.4 测试CGI运行环境
- 16.4.3 httpd. conf文件的配置

▶ 频道热门

- ·Web编程入门经典--HTML、XHTML和CSS(第2版)
- i Phone创意开发入门与实战
- •.NET平台与C#面向对象程序设计
- 如果你喜欢编程,那就来看《编程之美》
- SQL Server 2008编程入门经典(第3版)











优秀博文

• 实用IT英语

• 设计模式之禅

更多>>

在可预见的未来如何创建它们。

仅使用HT..

- 图文播报微软虚拟化峰会现场
- 晒晒自己团队做的硬件平台
- · Win2008 R2实战之DHCP NAP策略部署

Java程序员职场全攻略:从小工到专家高效程序员的45个习惯:敏捷开发修炼之道

• 我眼中的Windows Server 2008

最新热帖

更多>>

- 求助
- 企业网络安全: 攻防走集结化道路
- · 急求: DLINK交换机的配置命令?
- 关于嵌入式监控主机

技术快讯

查看样刊 订阅 退订





Copyright©2005-2010 51CTO. COM 版权所有 未经许可 请勿转载

