IBM i / 7.2 /

IPv4与 IPv6 的比较

您可能希望知道 IPv6 与 IPv4 之间的区别如何。可以使用此表来快速查找 IPv4 与 IPv6 之间的不同概念、IP 函数以及在因特网协议中的 IP 地址用法。

可从本列表中选择一个属性以链接到表中的比较属性。

- 地址
- 地址分配
- 地址生存期
- 地址掩码
- 地址前缀
- 地址解析协议(ARP)
- 地址作用域
- 地址类型
- 通信跟踪
- 配置
- 域名系统 (DNS)
- 动态主机配置协议(DHCP)
- 文件传输协议(FTP)
- 片段
- 主机表
- IBM® Navigator for i 支持
- 接口
- 因特网控制报文协议 (ICMP)
- 因特网组管理协议 (IGMP)
- IP 报头
- IP 报头选项
- IP 报头协议字节
- IP 报头"服务类型"字节

- LAN 连接
- 第 2 层隧道协议(L2TP)
- 回送地址
- 最大传输单元(MTU)
- Netstat
- 网络地址转换(NAT)
- 网络表
- 节点信息查询
- 开放式最短路径优先协议(OSPF)
- 信息包过滤
- 信息包转发
- PING
- 点到点协议(PPP)
- 端口限制
- 端口
- 专用地址和公用地址
- 协议表
- 服务质量 (QoS)
- 重新编号
- 路由
- 路由信息协议(RIP)
- 服务表
- 简单网络管理协议 (SNMP)
- 套接字 API
- 源地址选择
- 启动和停止
- Telnet
- 跟踪路由
- 传输层
- 未指定地址
- 虚拟专用网络(VPN)

描述 IPv4 IPv6

地址	字节的。地址的人。地址的人。地址的人。 地址的人。 是是一个, 是一个,	长度为 128 位(16 个字节)。基本体系结构的 网络数字为 64 位,主机数字为 64 位。通常, IPv6 地址(或其部分)的主机部分将派生自 MAC 地址或其他接口标识。 根据子网前缀,IPv6 的体系结构比 IPv4 的体系结构更复杂。 IPv6 地址的数目比 IPv4 地址的数目大 10 ²⁸ (79 228 162 514 264 337 593 543 950 336)倍。IPv6 地址的文本格式为 xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx; 其中每个 x 都是十六进制数,表示 4 位。可省略前导零。可在地址的文本格式中使用一次双冒号(::),用于指定任意数目的 0 位。例如,::ffff:10.120.78.40表示 IPv4 映射的 IPv6地址。
地址分配	最初,按网络类分配地址。随着地址空间的消耗,使用"无类域间路由"(CIDR)进行更小的分配。没有在机构和国家或地区之间平均分配地址。	分配尚处于早期阶段。"因特网工程任务组织"(IETF)和"因特网体系结构委员会"(IAB)建议基本上为每个组织、家庭或实体分配一个 /48子网前缀长度。它将保留 16 位供组织进行子网划分。地址空间是足够大的,可为世界上每个人提供一个其自己的 /48 子网前缀长度。
地址生存期	通常,除使用 DHCP 分配的地址 之外,此概念不适 用于 IPv4 地址。	IPv6 地址有两个生存期: 首选生存期和有效生存期, 而首选的生存期总是小于等于有效的生存期。 首选生存期到期后, 如果有同样好的首选地址可用, 那么该地址便不再用作新连接的源 IP 地址。有效生存期到期后, 该地址不再用作入局信息包的有效目标 IP 地址或源 IP 地址。 根据定义,某些 IPv6 地址有无限多个首选生存期和有效生存期,如本地链路(请参阅地址作用域)。
地址掩码	用于从主机部分指 定网络。	未使用(请参阅地址前缀)。
地址前缀	有时用于从主机部 分指定网络。有时 根据地址的表示格 式写为 /nn 后缀。	用于指定地址的子网前缀。按照打印格式写为/nnn(最多 3 位十进制数字,0 <= nnn <= 128)后缀。例如 fe80::982:2a5c/10,其中前10 位组成子网前缀。
地址解析 协议 (ARP)	IPv4 使用 ARP 来查 找与 IPv4 地址相关 联的物理地址(如 MAC 或链路地	IPv6 使用因特网控制报文协议版本 6 (ICMPv6)将这些功能嵌入到 IP 自身作为无制态自动配置和邻节点发现算法的一部分。因此,

	址)。	不存在类似于 ARP6 之类的东西。
地址作用域	此概念不适用于单 点广播地址。有指 定的专用地址范围 和回送地址。将该 范围之外的地址假 设为全局地址。	在 IPv6 中,地址作用域是该体系结构的一部分。单点广播地址有两个已定义的作用域,包括本地链路和全局链路;而多点广播地址有 14 个作用域。为源和目标选择缺省地址时要考虑作用域。 作用域区域是特定网络中作用域的实例。因此,有时必须输入 IPv6 地址或使它与区域标识相关联。语法是%zid,其中zid是一个数字(通常较小)或名称。区域标识写在地址之后前缀之前。例如,2ba::1:2:14e:9a9b:c%3/48。
地址类型	IPv4 地址分为三种 基本类型:单点广 播地址、多点广播 地址和广播地址。	IPv6 地址分为三种基本类型:单点广播地址、 多点广播地址和任意广播地址。有关描述,请参 阅 IPv6 地址类型。
通信跟踪	通信跟踪是一个收 集进入和离开系统 的 TCP/IP(及其 他)信息包的详细 跟踪资料的工具。	同样支持 IPv6。
配置	新安装的系统必须 在进行配置之后才 能与其他系统通 信;即,必须分配 IP 地址和路由。	根据所需的功能,配置是可选的。IPv6 可与任何以太网适配器配合使用并且可通过回送接口运行。IPv6 接口是使用 IPv6 无状态自动配置进行自我配置的。还可手工配置 IPv6 接口。这样,根据网络的类型以及是否存在 IPv6 路由器,系统将能与其他本地和远程的 IPv6 系统通信。
域名系统 (DNS)	应用程序使用套接字 API gethostbyname()接受主机名,然后使用 DNS 来获得 IP地址。应用程序还接受 IP地址,然后使用 DNS 和 gethostbyaddr()获得主机名。 对于 IPv4,逆向查找域为 in-addr.arpa。	同样支持 IPv6。使用 AAAA(四个 A)记录类型和逆向查找(IP 到名称)支持 IPv6。应用程序可选择(是否)从 DNS 接受 IPv6 地址,然后(是否)使用 IPv6 进行通信。套接字 API gethostbyname() 仅支持 IPv4。对于IPv6,使用新的 getaddrinfo() API 以仅获取IPv6 或获取 IPv4 和 IPv6 地址(在应用选择上)。 对于 IPv6,用于逆向查找的域为 ip6.arpa,如果找不到,那么会使用 ip6.int。(请参阅 API getnameinfo() — 获取套接字地址的名称信息,以获取详细信息。)
动态主机 配置协议 (DHCP)	DHCP 用于动态获 取 IP 地址及其他配 置信息。IBM i 支持 对 IPv4 使用 DHCP 服务器。	通过 IBM i 实现的 DHCP 不支持 IPv6。但是,可以使用 ISC DHCP 服务器实现。

文件传输 协议 (FTP)	FTP 允许通过网络 发送和接收文件。	同样支持 IPv6。
片段	如果一个信息包对 于要传送它的下一 链路来说太大,那 么可由发送方(主 机或路由器)对其 分段。	对于 IPv6,只能在源节点进行分段,且只能在目标节点完成重新装配。使用分段扩展报头。
主机表	将因特网地址与主机名关联的可配置表,例如,127.0.0.1 用于回送。在开始 DNS查找之前或者 DNS查找失败之后(生现之形会搜索接接的。	同样支持 IPv6。
IBM Navigator for i支持	IBM Navigator for i 提供完整的 TCP/IP 配置解决方案。	同样支持 IPv6。
接口	概念性或逻辑实体,由 TCP/IP 用来 发送和接收信息 包,即使不以 IPv4 地址命名也始终与 IPv4 地址紧为逻辑 接口。 可使用 IBM Navigator for i以及 使用 STRTCPIFC 和 ENDTCPIFC 命令 此独立并独立于 TCP/IP 启动和停止 IPv4 接口。	同样支持 IPv6。
因特网控制报文协议(ICMP)	由 IPv4 用来进行网 络信息通信。	由 IPv6 的使用情况类似;然而,因特网控制报 文协议版本 6(ICMPv6)提供一些新的属性。 保留了基本错误类型,如目标不可到达、回传请 求和应答。添加了新的类型和代码以支持邻节点 发现和相关的功能。
因特网组 管理协议 (IGMP)	IGMP 由 IPv4 路由 器用来查找需要特 定多点广播组通信 的主机,并由 IPv4 主机用来向 IPv4 路 由器通告(主机	IGMP 在 IPv6 中由 MLD(多播侦听器发现)协议取代。MLD 执行 IGMP 对 IPv4 所执行的必要操作,但通过添加一些特定于 MLD 的 ICMPv6类型值来使用 ICMPv6。

	上)现有的多点广 播组侦听器。	
IP 报头	根据提供的 IP 选 项,有 20-60 个字 节的可变长度。	40 个字节的固定长度。没有 IP 报头选项。通常,IPv6 报头比 IPv4 报头简单。
IP 报头选 项	IP 报头(在任何传 输报头之前)可能 附带各种选项。	IPv6 报头没有选项。而 IPv6 添加了附加(可选)的扩展报头。扩展报头包括 AH 和 ESP(和IPv4 的一样)、逐跳扩展、路由、分段和目标。目前,IPv6 支持一些扩展报头。
IP 报头协 议字节	传输层或信息包有 效负载的协议代 码,例如,ICMP。	报头类型紧跟在 IPv6 报头后面。使用与 IPv4 协议字段相同的值。此结构的作用是允许以后的 报头使用当前定义的范围并且易于扩展。下一个 报头将是传输报头、扩展报头或 ICMPv6。
IP 报头 "服务类 型"字节	由 QoS 和差别服务 用来指定通信类。	但使用不同的代码来指定 IPv6 流量类。目前, IPv6 不支持 TOS。
LAN 连接	LAN 连接由 IP 接口 用来到达物理网 络。存在许多类 型,例如,令牌环 和以太网。有时, 它称为物理接口、 链路或线路。	IPv6 可与任何以太网适配器配合使用并且可通过虚拟以太网在逻辑分区间使用。
第 2 层隧 道协议 (L2TP)	可将 L2TP 看作是虚 拟 PPP,并通过任 何支持的线路类型 工作。	同样支持 IPv6。
回送地址	回送地址是地址为 127.*.**(通常是 127.0.0.1)的接 口,只能由节点用 来向自身发送信息 包。该物理接口 (线路描述)被命 名为 *LOOPBACK。	与 IPv4 的概念相同。单个回送地址为 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000: 或 ::1(简短版本)。虚拟物理接口被命名为 *LOOPBACK。
最大传输 单元 (MTU)	链路的最大传输单 元是特定链路类型 (如以太网或调制 解调器)支持的最 大字节数。对于 IPv4,最小值一般 为 576。	IPv6 的 MTU 下限为 1280 个字节。也就是说,IPv6 不会在低于此极限时对信息包分段。要通过字节数小于 1280 的 MTU 链路发送 IPv6,链路层必须以透明方式对 IPv6 信息包进行分段及合并。
Netstat	Netstat 是一个用于 查看 TCP/IP 连接、 接口或路由状态的 工具。在使用 IBM Navigator for i和字	同样支持 IPv6。
		Q x A
网络地址 转换 (NAT)	歴年的人塩切能, 是使用 IBM Navigator for i配置	目削,NAI 小支持 IPv6。週常,IPv6 小需要 NAT。IPv6 扩展了地址空间,这样就解决了地 址短缺问题并使重新编号变得更加容易。

https://www.ibm.com/docs/zh/i/7.2?topic=6-comparison-ipv4-ipv6

文档

IBM

IBM i

		的。	
更改版本 7.2	网络表	IBM Navigator for i 上一个将网络名称 与无掩码的 IP 地址 相关联的可配置 表。例如,主机网 络 14 与 IP 地址 1.2.3.4。	对于 IPv6,目前此表不变。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	节点信息 查询	不存在。	一种简易的网络工具,其工作方式应类似于 ping,只是内容不同:IPv6 节点可查询目标 DNS 名称的另一个 IPv6 节点、IPv6 单点广播
联网	###B	OCDE 目左伏生工	地址或 IPv4 地址。 目前不受支持。
IBM HTTP Server for i	开放式最 短路径优	OSPF 是在优先于 RIP 的较大型自治	同样支持 IPv6。
Network planning worksh	先协议 (OSPF)	系统网络中使用的 路由器协议。	问件文持 1640。
Network scenarios 网络通信 联网安全性	信息包过滤	信息包过滤是集成 到 TCP/IP 中的基本 防火墙功能。它是 通过使用 IBM Navigator for i配置 的。	信息包过滤不支持 IPv6。
TCP/IP 设置 用于 TCP/IP 设置的 PD 因特网协议版本 6 IPv6 概述 IPv6 概念	信息包转 发	可将 IBM i TCP/IP 堆栈配置为转发其 接收到的非本地 IP 地址的 IP 信息包。 通常,入站接口和 出站接口各自连接 到不同的 LAN。	信息包转发对 IPv6 的支持有限。IBM i TCP/IP 堆栈不支持作为路由器而执行的邻节点发现。
IPv4 与 IPv6 的比较 可用的 IPv6 功能 方案: 创建 IPv6 局均	PING	PING 是测试可达性 的基本 TCP/IP 工 具。在使用 IBM Navigator for i和字 符界面时可用。	同样支持 IPv6。
IPv6 故障诊断 规划 TCP/IP 设置	点到点协 议 (PPP)	PPP 支持基于各种 调制解调器和线路 类型的拨号接口。	同样支持 IPv6。
安装 TCP/IP 配置 TCP/IP 定制 TCP/IP 停止 TCP/IP 连接	端口限制	IBM Navigator for i 允许客户配置已选 择的 TCP 或用户数 据报协议 (UDP) 端 口号或端口号范 围,以便其只对特 定概要文件可用。	IPv6 的端口限制与 IPv4 的端口限制完全相同。
用于将虚拟以太网连接 TCP/IP 技术 TCP/IP 设置的相关信息	端口	TCP 和 UDP 有独立 的端口空间,分别 由范围为 1-65535 之间的端口号标 识。 除由 IETF RFC	对于 IPv6,端口的工作与 IPv4 相同。因为它们处于新地址系列,现在有四个独立的端口空间。例如,有应用程序可绑定的两个 TCP 端口 80 空间,一个在 AF_INET6中。

TCP/IP 应用程序、协议和 TCP/IP troubleshooting	专用地址 和公用地 址	1918 指定为专用的 三个地址范围 10.*.** (10/8)、172.16.0.0 至 172.31.255.255 (172.16/12) 和 192.168.*.* (192.168/16) 之 外,所有 IPv4 地址 都是公用的。专用 地址域通常在组织 内部使用。专用地 址不能通过因特网 路由。	IPv6 有类似的概念,但还有重要差别。 地址是公用或临时的,先前称为匿名地址。请参 阅 RFC 3041。与 IPv4 专用地址不同,临时地址 可进行全局路由。动机也不一样: IPv6 临时地 址要在它开始通信时屏蔽其客户机的身份(涉及 隐私)。临时地址的生存期有限,且不包含是链 路(MAC)地址的接口标识。它们通常与公用地 址没有区别。 IPv6 具有受限地址作用域的概念,它使用其设 计的作用域指定(请参阅地址作用域)。
	协议表	在 IBM Navigator for i中,协议表是将协议名称与其分配的协议号关联(例如,将 UDP 与 17 关联)的可配置表。随系统交付的只有少量的项: IP、TCP、UDP和ICMP。	该表可与 IPv6 直接配合使用而不需要更改。
	服务质量 (QoS)	服务质量允许为 TCP/IP 应用程序请 求信息包优先级和 带宽。	目前,通过 IBM i 实现的 QoS 不支持 IPv6。
	重新编号	重新编号通过手工 重新配置完成,可 能存在 DHCP 的例 外情况。通常,对 于站点或组织,重 新编号是应尽可能 避免的复杂且烦琐 的过程。	重新编号是 IPv6 的一个重要结构元素,特别是在 /48 前缀中已很大程度上实现自动化。
	路由	从组包射射个址其该信中与因为的中心,是能地个的地和IP和的包含,为下。目组息继序,的地和正接继该址的包括,可能是一个,是,可能是一个,是是是一个,是是是一个,是是是一个,是是是一个,是是一个,是是一个,是	从概念上讲,与 IPv4 类似。一个重要差别是: IPv6 路由与物理接口(链路,如 ETH03)而不是接口相关联(绑定)。路由与物理接口相关联的一个原因是 IPv6 与 IPv4 的源地址选择功能不同。请参阅源地址选择。

路由信息 协议 (RIP)	RIP 是路由守护程 序支持的路由协 议。	目前,RIP 不支持 IPv6。
服务表	IBM i 上的一个可配置表,它将服务名称与端口和协议关联(例如,将服务名称 FTP 与端口21、TCP 及用户数据报协议(UDP)关联)。	对于 IPv6,此表不变。
	服务表中列示了大 量众所周知的服 务。许多应用程序 使用此表来确定要 使用哪个端口。	
简单网络 管理协议 (SNMP)	SNMP 是一个用于 系统管理的协议。	同样支持 IPv6。
套接字 API	应用程序通过使用 这些 API 来使用 TCP/IP。不需要 IPv6 的应用程序不 受为支持 IPv6 所做 的套接字更改的影 响。	IPv6 使用新的地址系列: AF_INET6 增强了套排字以便应用程序现在可使用 IPv6。设计了这些增强以便现有的 IPv4 应用程序完全不受 IPv6 和 API 更改的影响。希望支持并发 IPv4 和 IPv6 通信或纯 IPv6 通信的应用程序可以容易地适应使用 IPv4 映射的 IPv6 地址格式::ffff:a.b.c.d,其中 a.b.c.d 是客户机的 IPv4 地址。 新的 API 还支持从文本至二进制及从二进制至文本的 IPv6 地址转换。 有关 IPv6 的套接字增强的更多信息,请参阅使用 AF_INET6 地址系列。
源地址选 择	应用程序可指定源 IP(通常,使用套 接字 bind())。如 果它绑定至 INADDR_ANY,那 么根据路由来选择 源 IP。	与 IPv4 一样,应用程序可使用 bind() 指定源 IPv6 地址。和 IPv4 类似,它可通过使用 in6addr_any 让系统选择 IPv6 源地址。但是,因为 IPv6 线路有许多 IPv6 地址,所以选择源 IP 的内部方法不同。
启动和停 止	请使用 STRTCP 或 ENDTCP 命令来启 动或结束 IPv4。当 运行 STRTCP 命令 来启动 TCP/IP 时,	请使用 STRTCP 或 ENDTCP 命令的 STRIP6 参数来启动或结束 IPv6。当 TCP/IP 已启动时,IPv6可能未启动。稍后,可独立启动 IPv6。如果 AUTOSTART 参数设置为 *YES(缺省值),那么任何 IPv6 接口都会自动启动。IPv6 必须与

IPv4 始终处于启动

	状态。	定义并激活 IPv6 回送接口 ::1。
Telnet	Telnet 允许登录并 使用远程计算机, 就好象直接与其连 接一样。	同样支持 IPv6。
跟踪路由	跟踪路由是进行路 径确定的基本 TCP/IP 工具。在使 用 IBM Navigator for i和字符界面时可 用。	同样支持 IPv6。
传输层	TCP、UDP和 RAW。	IPv6 中存在相同的传输。
未指定地 址	顾名思义,未定义 的地址。套接字编 程将 0.0.0.0 用作 INADDR_ANY。	定义为 ::/128(128 个 0 位)。它在某些邻节点发现信息包和各种其他的上下文(如套接字)中用作源 IP。套接字编程将 ::/128 用作in6addr_any。
虚拟专用 网络 (VPN)	虚拟专用网络(使 用 IPsec)允许在现 有的公用网络上扩 展安全的专用网 络。	同样支持 IPv6。有关详细信息,请参阅虚拟专用网络。

IPv4 配合使用或配置。当启动 IPv6 时, 会自动

父主题:

相关概念:

→ 因特网协议版本 6

→ IPv6 概述

此主题有用吗?

