
## CONTROLLO DI FLUSSO

- Il controlle di susse risolve problemi queli i seguenti: · Quando il traffico ofeito e' elasto ma portione di rete petrobbe non sestenerlo
- . Inoltre i buffer delle code home lunghette limitate e quando sono priemi i pkr vengono seartati
- · Le ritresmissioni poi amentono ulteriormente il trafico efferts de eni cola il throughput e amento il ribordo => congestione



## Il controllo di flusso deve

- · rishere la degradazione delle prestazioni all'aumentore del carica offerta
- · gonouttre equità di servizio in congestione
- · armonitare le velocità di trasmissione fra le vouve jorti della rete

Blocco sull'ingresso


I pokt rella rete di code possono ornivore dell'esterno (in sumero ng) o de altri vadi della rete (in numero np).

Y lungh. della coda

Si lumitans i potet doll'esterno blocconddi bristamente quando il los numero supra Ns CY privilegiondo così quelli già dentro la rete de possero invece occedere a tutto il buffer Y.

Ns +NR può essere > 4. e ci sorà proh. bloco ns ENS EY

Ad un nada della rete si sommano un flusso de altri nadi dalla rete (SR) ed un fluso dall'externo (SS)




PBR prob. blocco prut intermi dla

PBS produ blocos plet externí alla rete

Conservatione del flum

SR' + SS' - SR Id = SR † † epurati dei blocchi (PBR, PBS)



Per obtinitare il throughput e'il temp di formamente d' necessorio brilanciare H rispetto a M e pr coreliamo di marrimissore 1:

$$\Gamma = \frac{s_{1}m}{\mu w_{s}} \implies \frac{d}{d(s_{1}m)} \Gamma = \phi \qquad c \implies \frac{s}{J} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{d}{d(s_{1}m)} \Gamma = \phi \qquad c \implies \frac{s}{J} = \frac{1}{2}$$

d'opposicio a finestre mabrile si presta al contrallo diflusso EZE (circuito vintuale).

Per le commicationi datagnon viene spesso usata una plitica di limitatione sugli ingrassi del nodo precedente HZH. Nota, se di=Mi

Si può dimostrore che

P(n; 
$$\geq k$$
) =  $\left(\frac{2i}{\mu i}\right)^k \frac{8(H-k,m)}{8(H,m)}$ 

Throughput i-mino sistema a code

$$8(h,m) = {h+m-1 \choose m-1} = {h+m-1 \choose 1}!$$

$$(m-1)! h!$$

de cui 
$$\frac{S}{M} = \frac{(H+M-2)!}{(M-1)!(H-1)!} \frac{(M-1)!H!}{(H+M-1)!} = \frac{H}{H+M-1}$$

gisteme a code chiuse:

no overivi doll'externo Isi= 4 +1
no portente verso l'externo Zid= 6 +1

dol ter. di Jackson e dolla conservatione del flusso la prob di stato n = (n, n2, --, nm) n'illa P (n) = P(D) TT (2i) n'i

P(p) ve interpretats come un coeff. di normalitatoriale (se il rumero di plet e' contente sorebbe P(p)=\$)

Events certs 
$$\sum_{i=1}^{M} \frac{1}{n_i} = \frac{1}{m_i} \left( \frac{\lambda_i}{\mu_i} \right)^{n_i} = 1$$

de cui

$$\mathbb{P}\{\emptyset\} = \mathcal{B}(H,M)^{-1}$$

$$\mathbb{B}(H,M) = \sum_{i=1}^{m} \frac{T_{i}^{m}(\lambda_{i})^{n_{i}}}{\mu_{i}} \qquad \text{funt. di Buzen}$$

Tear di Buzen

Le fontione g(H,M) pus essere determinate per Via ricorrive  $h=\#,1,\dots,H$ ;  $m=1,2,\dots,M$   $g(h,1)=\left(\frac{2\pi}{\mu_{1}}\right)^{\frac{1}{\mu_{1}}}$   $g(h,m)=g(h,m-1)+\frac{2\pi}{\mu_{1}}g(h-1,m-1)$  g(-1,m)=#,g(h,m)=# end-to-end. a livello di
hopporto, usoto seprettutto velle
comunicazioni a cincuito vintuole
hop-to-hop: a livello di
collegemento o di rete, si propose
cui collegementi a monte
(back pressure)

Vediamo un exempio di terrica di controllo di flusso end-to-end

D Finestre mobile

Si impone de il numero di pochetti su ma Singola comunicazione sia fissato a priori pri a H. I plet sono numerati 1:H, H rappresento il marsimo numero di plet pendenti rella rela opportenenti d circuito


d'andisi della fivestre mabrile e' complesse ma può assere semplificate ausiderando il sistema a cade chiuse

Querta conditione à extreme per il controllo di flusso (# pkt costante e massimo nel circuito) Lo studio in presensa di dance hip sampificatrici indica una especità di traspetto della rete

$$\frac{5s}{\mu} = \frac{2s}{\mu} (1 - P_{BS})$$

funtione dei tomi di ornivo

e della soglia (NS) e della coda Y



No juccolo (reispetto a Y) jud evitare il deadlock.