# Lezioni di Termodinamica per LT Informatica Università di Ferrara

### Lucia Del Bianco


Dip.to di Fisica e Scienze della Terra





#### Lavoro in una trasformazione termodinamica


**Trasformazioni termodinamiche**: processi che possono cambiare lo stato di un sistema. Tutti i processi che tratteremo sono supposti **QUASI STATICI.** 



Forza esterna agisce sul pistone per una distanza  $dy\hat{j}$ 

Lavoro fatto sul gas dalla forza esterna

$$dW = \vec{F}_{ext} \cdot dy\hat{j}$$



La forza esterna ha lo stesso modulo della forza esercitata dal gas sul pistone, ma verso opposto.

$$\vec{F}_{ext} = -\vec{F}_{gas}$$

$$\vec{F}_{ext} = -\vec{F}_{gas} = -PA\hat{j}$$

$$dW = -PA\hat{j} \cdot dy\hat{j} = -PAdy$$

# dW = -PdV

Lavoro fatto sul gas

Se gas si comprime  $\Rightarrow$  dV è negativo  $\Rightarrow$  lavoro fatto sul gas è POSITIVO Se gas si espande  $\Rightarrow$  dV è positivo  $\Rightarrow$  lavoro fatto sul gas è NEGATIVO Se gas si comprime  $\Rightarrow$  dV è negativo  $\Rightarrow$  lavoro fatto sul gas è POSITIVO Se gas si espande  $\Rightarrow$  dV è positivo  $\Rightarrow$  lavoro fatto sul gas è NEGATIVO

### Questa scelta è convenzionale

Esiste un'altra convenzione in cui il lavoro W è definito come il lavoro fatto dal gas e secondo la quale:

Se il sistema trasferisce energia meccanica all'ambiente ⇒ il lavoro è positivo Il gas che si espande fa un lavoro positivo

Se si trasferisce energia meccanica dall'esterno al sistema ⇒ il lavoro è negativo Il gas che si comprime fa un lavoro negativo


In pratica, bisogna ricordare che:

$$W_{sul\ gas} = -W_{dal\ gas}$$


#### Lavoro totale fatto sul gas quando il suo volume varia da V<sub>i</sub> a V<sub>f</sub>


$$W = -\int_{V_i}^{V_f} P dV$$


Un gas viene compresso in modo quasi-statico (lentamente) dallo stato *i* allo stato *f*. Il lavoro compiuto sul gas è uguale al valore dell'area sottesa dalla curva *PV* cambiato di segno. Ma il volume diminuisce, e quindi l'area è negativa e il lavoro compiuto sul gas è positivo. Un operatore esterno deve compiere un lavoro positivo per comprimere il gas. Piano PV di Clapeyron. Ogni stato che il sistema assume durante la trasformazione è un punto in questo spazio



#### Lavoro compiuto dipende dal tipo di trasformazione eseguita








$$W = -P_i(V_f - V_i)$$

$$W = -P_i(V_f - V_i) \qquad W = -P_f(V_f - V_i)$$

### Primo principio della termodinamica

### Affermazione della conservazione della energia

$$\Delta E_{\rm int} = Q + W$$



La variazione della energia interna di un sistema è uguale alla somma delle energia trasferita attraverso il contorno del sistema tramite il calore e tramite il lavoro.

Attenzione ai segni!!!!!

### Primo principio della termodinamica

$$\Delta E_{\rm int} = Q + W$$

E<sub>int</sub> dipende solo dallo stato del sistema e non da come quello stato sia stato raggiunto (nel caso di gas perfetto, dipende solo dalla temperatura).

**E**<sub>int</sub> è una funzione di stato: dipende solo dallo stato del sistema e non da come quello stato sia stato raggiunto

W e Q non sono funzioni di stato: dipendono dal tipo di trasformazione termodinamica in cui sono stati coinvolti

## Primo principio della termodinamica

$$\Delta E_{\rm int} = Q + W_{sul\ gas}$$

Noi lo scriviamo così!!!

$$W_{sul\ gas} = -W_{dal\ gas}$$

$$\Delta E_{\rm int} = Q - W_{dal\ gas}$$

Ma si può scrivere anche così

### Trasformazioni termodinamiche

$$\Delta E_{\rm int} = Q + W$$



Identifichiamo 4 trasformazioni modello:

- ISOBARA
- ISOCORA
- ISOTERMA
- ADIABATICA

# Trasformazioni termodinamiche: trasformazione isobara (pressione costante)

Formula generale per il lavoro nelle trasformazioni termodinamiche

$$W = -\int\limits_{V_i}^{V_f} P dV$$

V<sub>f</sub>

pressione

$$\Delta E_{\rm int} = Q + W$$

isòbara p = costante


Il primo principio diventa:

volume V

$$W = -P\left(V_f - V_i\right)$$

$$\Delta E_{\rm int} = Q - P \Delta V$$

# Trasformazioni termodinamiche: trasformazione isocora (volume costante)



Nella trasformazione graficata sopra la T e la P del gas aumentano


$$PV = nRT$$

$$W = 0$$

$$\Delta E_{\rm int} = Q$$

Se si fornisce calore al sistema, tutta l'energia va ad aumentare l'energia interna del sistema (e viceversa)

# Trasformazioni termodinamiche: trasformazione isoterma (temperatura costante)



Nella trasformazione graficata, il gas si espande ⇒ il W è negativo e il calore è positivo (cioè, entra nel sistema)

$$\Delta E_{\rm int} = 0$$


$$W = -Q$$

Se energia entra nel sistema tramite il **lavoro** (il gas si comprime), lascia il gas tramite **calore**, in modo che E<sub>int</sub> rimanga costante.
Vale anche il viceversa.

$$W=-nRT\ln\!\left(rac{V_f}{V_i}
ight)$$
 Lavoro in una trasformazione isoterma per un gas perfetto


#### **Dimostrazione:**

$$P = \frac{nRT}{V} \qquad W = -\int_{V_i}^{V_f} PdV$$



$$W = -\int_{V_i}^{V_f} \frac{nRT}{V} dV = -nRT \int_{V_i}^{V_f} \frac{1}{V} dV = -nRT \ln \frac{V_f}{V_i}$$

# Trasformazioni termodinamiche: trasformazione adiabatica (variano P, V e T)




$$Q = 0$$

$$\Delta E_{\rm int} = W$$

Compressione (volume diminuisce): sia W che  $\Delta E_{int}$  sono positivi pressione e temperatura aumentano


**Espansione** (volume aumenta): sia W che  $\Delta E_{int}$  sono negativi pressione e temperatura diminuiscono




**L'espansione libera** è una particolare trasformazione adiabatica in cui non viene compiuto lavoro sul gas

$$Q = 0$$
  $W = 0 \Rightarrow \Delta E_{int} = 0$ 

### **Trasformazione ciclica**





Il lavoro complessivo è rappresentato dall'area racchiusa nel ciclo.

Il lavoro fatto sul gas è positivo se il verso di percorrenza del ciclo è antiorario ed è negativo se il verso è orario.

Il lavoro fatto dal gas è positivo se il verso di percorrenza del ciclo è orario (come nel caso in figura) ed è negativo se il verso è antiorario.

## Calori specifici molari dei gas perfetti

$$c = \frac{Q}{m\Delta T}$$


**Calore specifico** [J/kg K]

Ora consideriamo dei gas perfetti misurati in moli n

$$Q = \Delta E_{\rm int} - W$$

In figura, Q è diverso per cammini diversi perché W è diverso.

L'energia necessaria per produrre una data variazione di T non assume sempre lo stesso valore.



**Figure 21.3** An ideal gas is taken from one isotherm at temperature T to another at temperature  $T + \Delta T$  along three different paths.

$$Q = nc_v \Delta T$$

c<sub>V</sub> = calore specifico molare a
volume costante

$$Q = nc_p \Delta T$$

c<sub>p</sub> = calore specifico molare a
pressione costante

### TABELLA 12.1 Calori specifici molari di alcuni gas

Gas	<b>C</b> <sub>p</sub> [J /mol K]	C <sub>V</sub> [J /mol K]	$c_p - c_V$	$\gamma = c_p/c_V$
	Gas mono	oatomici	[J /mol K]	
He	20.8	12.5	8.33	1.67
Ar	20.8	12.5	8.33	1.67
Ne	20.8	12.7	8.12	1.64
Kr	20.8	12.3	8.49	1.69
	Gas bia	tomici		
$H_2$	28.8	20.4	8.33	1.41
$N_2$	29.1	20.8	8.33	1.40
$O_2$	29.4	21.1	8.33	1.40
CO	29.3	21.0	8.33	1.40
Cl <sub>2</sub>	34.7	25.7	8.96	1.35



Mazzoldi, Nigro, Voci

Elementi di fisica. Meccanica e Termodinamica. III ed.

**EdiSES Edizioni** 

### **ESERCIZIO**

Un cilindro contiene 3.00 mol di gas elio alla temperatura di 300 K.

(A) Quanta energia si deve trasferire al gas sotto forma di calore per aumentare la sua temperatura fino a 500 K se il gas è riscaldato a volume costante?

$$Q_1 = nC_V \Delta T$$

Sostituiamo i valori dati:

$$Q_1 = (3.00 \text{ mol}) (12.5 \text{ J/mol} \cdot \text{K}) (500 \text{ K} - 300 \text{ K})$$
  
=  $7.50 \times 10^3 \text{ J}$ 

(B) Quanta energia deve essere trasferita sotto forma di calore al gas a pressione costante per portare la temperatura a 500 K?

$$Q_2 = nC_P \Delta T$$

Sostituiamo i valori dati:

$$Q_2 = (3.00 \text{ mol}) (20.8 \text{ J/mol} \cdot \text{K}) (500 \text{ K} - 300 \text{ K})$$
  
=  $12.5 \times 10^3 \text{ J}$ 

### **ESERCIZIO**

Un recipiente contiene n = 4 moli di neon a temperatura  $T_{amb} = 300$  K. Calcolare il calore necessario per portarlo alla temperatura T = 500 K operando a volume costante e a pressione costante.

volume costante

$$Q_V = nc_V (T - T_{amb}) = 10.16 \text{ kJ}$$

pressione costante

$$Q_p = nc_p(T - T_{amb}) = 16.64 \text{ kJ}.$$