Università di Ferrara Laurea Triennale in Informatica A.A. 2021-2022 Sistemi Operativi e Laboratorio

3. Processi e thread

Prof. Carlo Giannelli

Concetto di processo

Il processo è un programma in esecuzione

- □ È l'unità di esecuzione all'interno del SO
- Solitamente, esecuzione sequenziale (istruzioni vengono eseguite in sequenza, secondo l'ordine specificato nel testo del programma)
- SO multiprogrammato consente l'esecuzione concorrente di più processi

D'ora in poi faremo implicitamente riferimento sempre al caso di SO multiprogrammati

Concetto di processo

Programma = entità passiva Processo = entità attiva

Il processo è rappresentato da:

- codice (text) del programma eseguito
- dati: variabili globali
- program counter
- alcuni registri di CPU
- stack: parametri, variabili locali a funzioni/procedure

Concetto di processo

Processo = {PC, registri, stack, text, dati}

Inoltre, a un processo possono essere associate delle *risorse di SO*. Ad esempio:

- file aperti
- connessioni di rete
- altri dispositivi di I/O in uso
- 0 ...

Stati di un processo

Un processo, durante la sua esistenza può trovarsi in vari **stati**:

- □ Init: stato transitorio durante il quale il processo viene caricato in memoria e SO inizializza i dati che lo rappresentano
- □ Ready: processo è *pronto per acquisire la CPU*
- Running: processo sta utilizzando la CPU
- □ Waiting: processo è sospeso in attesa di un evento
- Terminated: stato transitorio relativo alla fase di terminazione e deallocazione del processo dalla memoria

Stati di un processo



Stati di un processo

In un sistema *monoprocessore* e multiprogrammato:

- un solo processo (al massimo) si trova nello stato running
- più processi possono trovarsi negli stati ready e waiting

Necessità di **strutture dati per mantenere in** memoria le informazioni su processi in attesa

- di acquisire la CPU (ready)
- di eventi (waiting)



Descrittore di processo

Rappresentazione dei processi

Come vengono rappresentati i processi in SO?

- Ad ogni processo viene associata una struttura dati (descrittore): Process Control Block (PCB)
- PCB contiene tutte le *informazioni relative al processo*:
 - Stato del processo
 - Program counter
 - Contenuto dei registri di CPU (SP, IR, accumulatori, ...)
 - Informazioni di scheduling (priorità, puntatori alle code, ...)
 - Informazioni per gestore di memoria (registri base, limite, ...)
 - Informazioni relative all'I/O (risorse allocate, file aperti, ...)
 - Informazioni di accounting (tempo di CPU utilizzato, ...)

— ...

Process Control Block

stato del processo identificatore del processo PC registri limiti di memoria file aperti

Il sistema operativo gestisce i PCB di tutti i processi, organizzandoli in opportune strutture dati (ad esempio *code* di processi)

Scheduling dei processi

È l'attività mediante la quale SO effettua delle scelte tra i processi, riguardo a:

- caricamento in memoria centrale
- assegnazione della CPU

In generale, SO compie tre diverse attività di scheduling:

- scheduling a breve termine (o di CPU)
- scheduling a medio termine (o swapping)
- scheduling a lungo termine (per SO a batch)

Scheduler a lungo termine

Lo scheduler a lungo termine è quella componente del SO che seleziona i programmi da eseguire dalla memoria secondaria per caricarli in memoria centrale (creando i corrispondenti processi):

- controlla il grado di multiprogrammazione (numero di processi contemporaneamente presenti nel sistema)
- è una componente importante dei sistemi batch multiprogrammati
- nei sistemi time sharing

Interattività: spesso è l'utente che stabilisce direttamente il grado di multiprogrammazione → scheduler a lungo termine non è presente

Scheduler a medio termine (swapper)

Nei sistemi operativi multiprogrammati:

- quantità di memoria fisica può essere minore della somma delle dimensioni degli spazi logici di indirizzi da allocare a ciascun processo
- grado di multiprogrammazione non è, in generale, vincolato dalle esigenze di spazio dei processi

Swapping: trasferimento temporaneo in memoria secondaria di processi (o di parti di processi), in modo da consentire l'esecuzione di altri processi

Scheduler a breve termine (o di CPU)

È quella parte del SO che si occupa della selezione dei processi a cui assegnare la CPU

Nei sistemi time sharing, allo scadere di ogni quanto di tempo, SO:

- decide a quale processo assegnare la CPU (scheduling di CPU)
- effettua il cambio di contesto (context switch)


Cambio di contesto

È la fase in cui *l'uso della CPU viene commutato* da un processo ad un altro

Quando avviene un **cambio di contesto** tra un processo P_i ad un processo P_{i+1} (ovvero, P_i cede l'uso della CPU a P_{i+1}):

- Salvataggio dello stato di P_i: SO copia PC, registri,
 ... del processo deschedulato P_i nel suo PCB
- Ripristino dello stato di P_{i+1}: SO trasferisce i dati del processo P_{i+1} dal suo PCB nei registri di CPU, che può così riprendere l'esecuzione
- → Il passaggio da un processo al successivo può richiedere onerosi trasferimenti da/verso la memoria secondaria, per allocare/deallocare gli spazi di indirizzi dei processi (vedi gestione della memoria)

Cambio di contesto



Scheduler a breve termine (o di CPU)

Lo scheduler a breve termine gestisce

la coda dei processi pronti: contiene i PCB dei processi che si trovano in stato Ready

Altre strutture dati necessarie

code di waiting (una per ogni tipo di attesa: dispositivi I/O, timer, ...): ognuna di esse contiene i PCB dei processi waiting in attesa di un evento del tipo associato alla coda

Scheduler


- Scheduler short-term scheduler viene invocato con alta frequenza (ms) ⇒ deve essere molto efficiente
- Scheduler medium-term viene invocato a minore frequenza (sec-min) ⇒ può essere anche più lento

Scelte ottimali di scheduling dipendono dalla *tipologia di processi*:

- processi I/O-bound maggior parte del tempo in operazioni I/O, molti burst brevi di CPU
- processi CPU-bound maggior parte del tempo in uso CPU, pochi burst di CPU tipicamente molto lunghi

Code di Scheduling


Coda dei processi pronti (ready queue):




 strategia di gestione della ready queue dipende dalle politiche (algoritmi) di scheduling adottate dal SO

(parleremo di algoritmi di scheduling nelle prossime lezioni)


Ready queue e altre code per dispositivi I/O



Short-term + medium-term scheduling



Short-term scheduling



Scheduling e cambio di contesto

Operazioni di scheduling determinano un costo computazionale aggiuntivo che dipende essenzialmente da:

- frequenza di cambio di contesto
- dimensione PCB
- costo dei trasferimenti da/verso la memoria
 - esistono SO che prevedono processi leggeri
 (thread) che hanno la proprietà di condividere codice e dati con altri processi:
 - ☐ dimensione PCB ridotta
 - □ riduzione overhead

Operazioni sui processi

Ogni SO multiprogrammato prevede dei meccanismi per la gestione dei processi

Meccanismi necessari:


- creazione
- terminazione
- interazione tra processi

Sono operazioni privilegiate (esecuzione in modo kernel)

definizione di system call


Creazione di processi

 Un processo (padre) può richiedere la creazione di un nuovo processo (figlio)



• È possibile realizzare gerarchie di processi

Gerarchie di processi (es. UNIX)



Relazione padre-figlio

Vari aspetti/soluzioni:

concorrenza

- padre e figlio procedono in parallelo (es. UNIX), oppure
- il padre si sospende in attesa della terminazione del figlio

condivisione di risorse

- le risorse del padre (ad esempio, i file aperti) sono condivise con i figli (es. UNIX), oppure
- il figlio utilizza risorse soltanto se esplicitamente richieste da se stesso

spazio degli indirizzi

- duplicato: lo spazio degli indirizzi del figlio è una copia di quello del padre (es. fork() in UNIX), oppure
- differenziato: spazi degli indirizzi di padre e figlio con codice e dati diversi (es. VMS, stesso processo dopo exec() in UNIX)

Terminazione

Ogni processo:

- è figlio di un altro processo
- può essere a sua volta padre di processi

SO deve mantenere le informazioni relative alle relazioni di *parentela*

☐ nel descrittore: riferimento al padre

Se un processo termina:

- il padre può rilevare il suo stato di terminazione
- tutti i figli terminano

Processi leggeri (thread)

Un thread (o processo leggero) è un'unità di esecuzione che **condivide codice e dati** con altri thread ad esso associati


Task = insieme di thread che riferiscono lo stesso codice e gli stessi dati

codice e dati non sono caratteristiche del singolo thread, ma del task al quale appartengono

Thread = {PC, registri, stack, ...}


Task = {thread1, thread2, ..., threadN, <u>text</u>, <u>dati</u>}

Processi leggeri (thread)



Processo pesante equivale a un task con un solo thread

Processi single- o multi-threaded



Vantaggi dei thread

- Condivisione di memoria: a differenza dei processi (pesanti), un thread può condividere variabili con altri (appartenenti allo stesso task)
- Minor costo di context switch: PCB di thread non contiene alcuna informazione relativa a codice e dati
 - cambio di contesto fra thread dello stesso task ha un costo notevolmente inferiore al caso dei processi pesanti
- Minor protezione: thread appartenenti allo stesso task possono modificare dati gestiti da altri thread

Realizzazione di thread

Alcuni SO offrono anche l'implementazione del concetto di thread (es. MSWinXP, <u>Linux</u>, Solaris)

Realizzazione

A livello kernel (MSWinXP, Linux, Solaris, MacOSX):

- SO gestisce direttamente i cambi di contesto
 - tra thread dello stesso task (trasferimento di registri)
 - tra task
- SO fornisce strumenti per la sincronizzazione nell'accesso di thread a variabili comuni

Realizzazione di thread

Realizzazione

- A livello utente (es. Andrew Carnegie Mellon, <u>POSIX</u> <u>pthread</u>, vecchie versioni MSWin, <u>Java thread</u>):
 - il passaggio da un thread al successivo (nello stesso task) non richiede interruzioni al SO (maggior rapidità)
 - SO vede processi pesanti: minore efficienza
 - es. sospensione di un thread
 - Cambio di contesto tra thread di task diversi
- Soluzioni miste
 - thread realizzati a entrambi i livelli contemporan.

Interazione tra processi

I processi, pesanti o leggeri, possono interagire

Classificazione

- processi indipendenti: due processi P1 e P2 sono indipendenti se l'esecuzione di P1 non è influenzata da P2, e viceversa
- processi interagenti: P1 e P2 sono interagenti se l'esecuzione di P1 è influenzata dall'esecuzione di P2, e/o viceversa

Processi interagenti

Tipi di interazione

- Cooperazione: l'interazione consiste nello scambio di informazioni al fine di eseguire un'attività comune
- Competizione: i processi interagiscono per sincronizzarsi nell'accesso a risorse comuni
- Interferenza: interazione non desiderata e potenzialmente deleteria tra processi

Processi interagenti

Supporto all'interazione

L'interazione può avvenire mediante

- memoria condivisa (modello ad ambiente globale): SO consente ai processi (thread) di condividere variabili; l'interazione avviene tramite l'accesso a variabili condivise
- scambio di messaggi (modello ad ambiente locale): i processi non condividono variabili e interagiscono mediante meccanismi di trasmissione/ricezione di messaggi; SO prevede dei meccanismi a supporto dello scambio di messaggi

Processi interagenti

Aspetti


- □ concorrenza → velocità
- □ suddivisione dei compiti tra processi → modularità
- condivisione di informazioni
 - assenza di replicazione: ogni processo accede alle stesse istanze di dati
 - necessità di sincronizzare i processi nell'accesso a dati condivisi

Processi cooperanti

Esempio: produttore & consumatore

Due processi accedono a un **buffer condiviso** di **dimensione limitata**:

- un processo svolge il *ruolo di produttore* di informazioni che verranno prelevate dall'altro processo (*consumatore*)
- buffer rappresenta un deposito di informazioni condiviso



Necessità di **sincronizzare** i processi:

- quando il buffer è vuoto → il consumatore
 NON può prelevare messaggi
- quando il buffer è pieno → il produttore
 NON può depositare messaggi

```
Processo produttore:
shared msq Buff [DIM];
main()
{ msg M;
  do
  { produco(&M);
    inserisco(M, Buff);
  } while(!fine);
```

```
Processo consumatore:
shared msg Buff [DIM];
main()
{ msg M;
  do
  { prelevo(&M, Buff);
    consumo (M);
  } while(!fine);
```

Problema: che cosa succede se

- il buffer è pieno?
- il buffer è vuoto?

Necessità di sincronizzare i processi

Aggiungiamo due variabili logiche condivise:

- buff_vuoto: se uguale a true, indica che il buffer non contiene messaggi (viene settata dalla funzione di prelievo quando l'unico messaggio presente nel buffer viene estratto)
- buff_pieno: se uguale a true, indica che il buffer non può accogliere nuovi messaggi, perché pieno (viene settata dalla funzione di inserimento quando l'ultima locazione libera del buffer viene riempita)

Produttore & consumatore: buffer dim=1

```
Processo produttore:
shared int buff_pieno=0;
shared int buff vuoto=1;
shared msg Buff [DIM];
main()
{ msq M;
  do
  { produco(&M);
    while (buffer pieno);
    buffer pieno=1;
    inserisco(M, Buff);
    buffer vuoto=0;
  } while(!fine);
```

```
Processo consumatore:
shared int buff pieno=0;
shared int buff vuoto=1;
shared msg Buff [DIM];
main()
{ msg M;
  do
  { while (buffer vuoto);
    buffer vuoto=1;
    prelievo(M, Buff);
    buffer pieno=0;
    consumo (&M);
  } while(!fine);
```

Produttore & consumatore: buffer dim=1

```
Processo produttore:
shared int buff_pieno=0;
shared int buff vuoto=1;
shared msg Buff [DIM];
main()
{ msg M;
  do
  { produco(&M);
    while (buffer pieno);
    buffer pieno=1;
    inserisco(M, Buff);
    buffer vuoto=0;
  } while(!fine);
```

```
Processo consumatore:
shared int buff pieno=0;
shared int buff vuoto=1:
shared
         Quali problemi?
main
              Come
{ msq
            risolverli?
  do
  { while (buffer vuoto);
    buffer_vuoto=1;
    prelievo(M, Buff);
    buffer pieno=0;
    consumo (&M);
  } while(!fine);
```