## 메모리 관리

IT 융합공학부 김진웅

유튜브 주소





메모리 계층 구조와 메모리 관리 핵심


메모리 주소

물리 메모리 관리

메모리 할당 방식

#### 메모리 계층 구조

- 메모리는 컴퓨터 시스템 여러 곳에 계층적으로 존재
  - □ CPU 레지스터 CPU 캐시 메인 메모리 보조기억장치
  - □ CPU 레지스터에서 보조기억장치로 갈수록
    - -> 용량 증가, 가격 저렴, 속도 저하




## 메모리 계층 구조의 특성

	CPU 레지스터	L1/L2 캐시	L3 캐시	메인 메모리	보조 기억 장치
용도	몇 개의 명령과 데이터 저장	한 코어에서 실행되 는 명령과 데이터 저장	멀티 코어들에 의해 공유. 명령과 데이 터 저장	실행 중인 전체 프로세스들의 코드와데이터, 입출력 중인파일 블록들 저장	파일이나 데이터베 이스, 그리고 메모 리에 적재된 프로세 스의 코드와 데이터 의 일시 저장
용량	바이트 단위. 8~30개 정도. 1KB 미만	KB 단위 (Core i7의 경우 32KB/256KB)	MB 단위 (Core i7의 경우 8MB)	GB 단위 (최근 PC의 경우 최소 8GB 이상)	TB 단위
타입		SRAM (Static RAM)	SRAM (Static RAM)	DRAM (Dynamic RAM)	마그네틱 필드나 플 래시 메모리
속도	⟨1ns	⟨5ns	⟨5ns	⟨50ns	<20ms
가격		고가	고가	보통	저가
휘발성	휘발성	휘발성	휘발성	휘발성	비휘발성

#### 메모리 계층화의 목적

- 계층화의 역사적 과정
  - CPU 성능 향상 -> 더 빠른 메모리 요구 -> 작지만 빠른 off-chip 캐시등장 -> 더 빠른 액세스를 위해 on-chip 캐시 -> 멀티 코어의 성능에적합한 L1, L2, L3 캐시
- 메모리 계층화의 목적
  - CPU의 메모리 액세스 시간을 줄이기 위함

### 메모리 계층에서 코드와 데이터 이동



#### 메모리 계층화 성공 이유

- 작은 캐시에 당장 실행할 프로그램 코드와 데이터를 일부분만 두는데 도 효과적인 이유
  - -> 참조의 지역성 때문
    - 코드나 데이터, 자원 등이 아주 짧은 시간 내에 다시 사용되는 특성
      - -> CPU는 작은 캐시 메모리에 적재된 코드와 데이터로 한동안 실행
    - 캐시를 채우는 시간의 손해보다 빠른 캐시를 이용하는 이득이 큼

#### 메모리 관리

#### • 메모리의 역할

- 메모리는 실행하고자 하는 프로그램 코드와 데이터 적재
- CPU는 메모리에 적재된 코드와 데이터만 처리

#### • 운영체제에 의해 메모리 관리가 필요한 이유

- 메모리는 공유 자원이기 때문
- 메모리는 보호되어야 하기 때문
- 메모리 용량 한계 극복할 필요
- 메모리 효율성 증대를 위해

## 물리 주소와 논리 주소 (1)

- 메모리는 오직 주소로만 접근
- 물리 주소(physical address)
  - 물리 메모리(RAM)에 매겨진 주소, 하드웨어에 의해 고정된 메모리 주소
  - 0에서 시작하여 연속되는 주소 체계
  - 메모리는 시스템 주소 버스를 통해 물리 주소의 신호를 받음


## 물리 주소와 논리 주소 (2)

- 논리/가상 주소(logical address/virtual address)
  - 개발자나 프로세스가, 프로세스 내에서 사용하는 주소, 코드나 변수 등에 대한 주소
  - 0에서 시작하여 연속되는 주소 체계, 프로세스 내에서 매겨진 상대 주소
  - 컴파일러와 링커에 의해 매겨진 주소
  - CPU 내에서 프로세스를 실행하는 동안 다루는 모든 주소는 논리 주소
  - 사용자나 프로세스는 결코 물리 주소를 알 수 없음

#### MMU(Memory Management Unit)

- 논리 주소를 물리 주소로 바꾸는 하드웨어 장치
  - CPU가 발생시킨 논리 주소는 MMU에 의해 물리 주소로 바뀌어 물리 물리 메모리에 도달
- 오늘날 MMU는 CPU 패키지에 내장
  - 인텔이나 AMD의 x86 CPU는 80286부터 MMU를 내장
  - MMU 덕분으로 여러 프로세스가 하나의 물리 메모리에서 실행됨

#### 논리 주소와 물리 주소, MMU에 의한 주소 변환



프로세스 A의 코드 실행 중 CPU 안의 mov ax, [4] 명령에 담긴 4 번지는 논리주소이고, 논리 주소 4번지의 물리 주소는 8196임


#### 메모리 할당(memory allocation)

- 메모리 할당
  - 운영체제가 새 프로세스를 실행시키거나 실행 중인 프로세스가 메모리를 필요로 할 때, 물리 메모리 할당
  - 프로세스의 실행은 할당된 물리 메모리에서 이루어짐
    - -> 프로세스의 코드(함수), 변수, 스택, 동적 할당 공간 액세스 등

#### 메모리 할당 기법 – 연속 메모리 할당


- 프로세스별로 연속된 한 덩어리의 메모리 할당
- 고정 크기 할당
  - 메모리를 고정 크기의 파티션으로 나누고 프로세스당 하나의 파티 션 할당
  - 파티션의 크기는 모두 같거나 다를 수 있음
- 가변 크기 할당
  - 메모리를 가변 크기의 파티션으로 나누고 프로세스당 하나의 파티 션 할당

#### 메모리 할당 기법 – 연속 메모리 할당



메모리를 고정 크기의 파티션으로 나누고 각 프로세스를 하나의 파티션에 배치

(a) 연속 메모리 할당 - 고정 크기



각 프로세스에게 자신의 크기만한 파티션 동적 할당


(b) 연속 메모리 할당 - 가변 크기

#### 메모리 할당 기법 – 분할 메모리 할당

• 프로세스에게 여러 덩어리의 메모리 할당


- 고정 크기 할당
  - 고정 크기의 덩어리 메모리를 여러 개 분산 할당
  - ex. 페이징(paging) 기법
- 가변 크기 할당
  - 가변 크기의 덩어리 메모리를 여러 개 분산 할당
  - ex. 세그먼테이션(segmentation) 기법

## 메모리 할당 기법 – 분할 메모리 할당



프로세스를 가변 크기의 세그먼트들로 분할 할당

(c) 분할 할당 - 세그먼테이션(segmentation)



프로세스를 고정 크기의 페이지들로 분할 할당

(d) 분할 할당 - 페이징(paging)

# Q&A