# ARP spoofing

IT융합공학부 김진웅

유튜브 링크





ARP spoofing이란?

ARP spoofing 관련 주변 지식


ARP spoofing 실습

ARP spoofing의 한계


### ARP spoofing이란?

• 근거리 통신망(LAN)하에서 주소 결정 프로토콜(ARP) 메시지를 이용 하여 상대방의 데이터 패킷을 중간에서 가로채는 중간자 공격 기법

#### Routing under normal operation




#### Routing subject to ARP cache poisoning



### 근거리 통신망(LAN: Local Area Network)


• 네트워크 매체를 이용하여 집, 사무실, 학교 등의 건물과 같은 가까운 지역을 한데 묶는 컴퓨터 네트워크






### 주소 결정 프로토콜(ARP: Address Resolution Protocol)

- 네트워크 상에서 IP 주소를 물리적 네트워크 주소(MAC)로 대응시키기 위해 사용되는 프로토콜
- 여기서 물리적 네트워크 주소(MAC)는 이더넷 또는 토큰링의 48비트 네트워크 카드 주소를 뜻함






### 중간자 공격(MITM : Man In The Middle Attack)

• 송신자와 수신자의 사이에 껴서 네트워크 통신을 조작하여 통신 내용을 도청하거나 조작하는 공격 기법




### ARP spoofing 실습 – 실습 환경

- 실습 환경(Virtual Box를 이용)
- 해커 : Kali Linux, IP(192.168.25.100)
- 피해자 : Windows11, IP(192.168.25.7)
- 네트워크 환경 : **브리지 모드**(Bridge Mode)
- 해커와 피해자는 같은 LAN을 이용하고 있음




### ARP spoofing 실습 – 텔넷 서버 구축

• 텔넷 패키지 및 슈퍼 데몬 설치



## ARP spoofing 실습 – 텔넷 서버 구축

• Vi 편집기로 xinetd의 설정파일 열기




### ARP spoofing 실습 – 텔넷 서버 구축

• 드래그한 부분 그대로 입력

```
·
                                   kali@kali: ~
defaults
# Please note that you need a log_type line to be able to use log_on_success
# and log_on_failure. The default is the following :
# log_type = SYSLOG daemon info
        disable
        flags = REUSE
       log_on_failure = WSERI
includedir /etc/xinetd.d
-- VISUAL --
                                                             23,2
                                                   10
                                                                           Bot
```

### ARP spoofing 실습 – 해커의 네트워크 정보 확인

- Kali Linux의 터미널 창에서 ifconfig 입력
- 네트워크 인터페이스: eth0
- MAC 주소 : 08:00:27:20:6b:53



### ARP spoofing 실습 – 피해자의 arp cache table확인

• Windows11(피해자)에서 cmd창에 **arp** -a 를 입력한다.

```
📆 명령 프롬프트
                                                                                                                            Microsoft Windows [Version 10.0.22000.1335]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
 :#Users#김진웅>arp -a
인터페이스: 192.168.25.7 --- 0x5
인터넷 주소 물리적 주
  92.168.25.1
                          00-30-0d-bt-44-ee
 224.0.0.2
                         01-00-5e-00-00-02
                         01-00-5e-00-00-16
                         01-00-5e-00-00-fb
                         01-00-5e-00-00-fc
                         01-00-5e-7f-ff-fa
                          ff-ff-ff-ff-ff
인터페이스: 192.168.144.1 --- 0xa
인터넷 주소 물리적 주:
192.168.144.254 00-50-56-1
 192.168.144.255
                         01-00-5e-00-00-16
                         01-00-5e-00-00-fb
                         01-00-5e-00-00-fc
                         01-00-5e-7f-ff-fa
                          ff-ff-ff-ff-ff
인터페이스: 192.168.56.1 --- 0x16
- 인터넷 주소___ 물리적 주:
```

### ARP spoofing 실습 – ARP Spoofing 시작

• Kali Linux의 ARP Spoofing 툴 사용법

### arpspoof [-i interface] [-t target] host


-i interface : 해커의 네트워크 인터페이스 ex) eth0, wlan0

-t target : 공격 대상의 IP 주소

host: MAC주소를 변경시킬 게이트웨이 주소

### ARP spoofing 실습 – ARP Spoofing 시작

• ARP spoofing 실행



### ARP spoofing 실습 – 피해자의 arp cache table확인

• ARP spoofing 실행 후 피해자의 ARP cache table

```
📆 명령 프롬프트
                                                                                                                      인터페이스: 192.168.25.7 --- 0x5
 192.168.25.255
 224.0.0.2
                        01-00-5e-00-00-fb
                        01-00-5e-00-00-fc
                        01-00-5e-7f-ff-fa
                         ff-ff-ff-ff-ff
인터페이스: 192.168.144.1 --- 0xa
인터넷 주소 물리적 주:
 192, 168, 144, 254
 192.168.144.255
                         01-00-5e-00-00-16
                         01-00-5e-00-00-fb
                        01-00-5e-00-00-fc
                        01-00-5e-7f-ff-fa
                         ff-ff-ff-ff-ff
인터페이스: 192.168.56.1 --- 0x16
- 인터넷 주소 --- 물리적 주:
```

### ARP spoofing 실습 – 실행 전후 결과 확인


### <실행 전>

### <실행 후>




### ARP spoofing 실습 – 피해자의 현재 상황

• 인터넷 연결이 끊김





## ARP spoofing 실습 – 현재 네트워크 연결 상태



### ARP spoofing 실습 – 패킷 포워딩


• fragrouter –B1를 터미널에 입력하여 피해자에게서 온 패킷을 Network Access Point로 전송





### ARP spoofing 실습 – 피해자의 현재 상황

• 인터넷 연결이 정상화 됨



### ARP spoofing 공격의 한계

- HTTPS, TLS, SSH가 적용되어 있으면 불가능하다
- 같은 네트워크가 아니면 불가능하다.
- MAC주소가 정적으로 등록되어 있다면 불가능하다.

# Q&A