CryptoLab

컴퓨터공학부 박재현

목치

DES

- 1. SUBKEY 만들기
- 2. 암호화하기
- 3. DES의 한계

DES

 Data Encryption Standard의 약자로 블록암호의 일종.

● 미국 NBS(현 NIST)에서 국가 표준으로 정한 암호.

DES


[암호화 하기] "평문" — 이진수 M (n bits) M_1 (64 bits) M₂ (64 bits) IP 전치 L_0 (32 bits) R_0 (32 bits) 확장 전치 (48 bits) K₁ (48 bits) (48 bits) (6 bits) x 8 토막 S-box 치환 (32 bits)) P 전치 (32 bits) L_1 (32 bits) R_1 (32 bits) L_{16} (32 bits) R_{16} (32 bits) R_{16} (32 bits) L_{16} (32 bits) *IP*⁻¹ 전치 (IP 역전치) Cipher₁ (64 bits) Cipher₂ (64 bits)

DES 보조키 - SubKey

- 56 bit 의 비밀키 사용
- 7 bit 마다 에러 정정 비트 삽입
- 보조키를 생성시 총 64 bit의 키 사용 56 + 8 = 64

[보조키 만들기]

56 bits 키 + 7비트마다 에러 정정 비트



- 1. Key값(56bit)을 받고 7비트마다 에러 정정 비트를 삽입해 64 bit 생성
- 2. 64 bit의 키에서 에러 정정비트를 제외한 후 비트의 배열을 PC1(Permutation Choice)을 적용해서 재배열 (Left 28 bit, Right 28 bit)
- 3. Left, Right를 각각 총 16번의 좌측 순환 이동시킨뒤 둘을 합치고 PC2를 적용해 재배열시켜 16개의 보조키 생성 (48 bit의 보조(서브)키 생성)

Ex) Key 값을 Secrets일때

• 16진수로 표현하면

0x53 0x65 0x63 0x72 0x65 0x74 0x73

• 2진수로 표현하면

01010011 01100101 01100011 01110010 01100101 01110100 01110011 (56 bit)

여기에 7bit마다 에러 정정 비트를 삽입

0101001? 1011001? 0101100? 0110111? 0010011? 0010101? 1101000?

(64 bit)

PC-1

앞서 8bit의 에러 정정 비트를 삽입해 64bit를 만든 뒤 PC-1을 적용하여 전치를 시킵니다.

Left								Right						
57	49	41	33	25	17	9	63	55	47	39	31	23	15	
1	58	50	42	34	26	18	7	62	54	46	38	30	22	
10	2	59	51	43	35	27	14	6	61	53	45	37	29	
19	11	3	60	52	44	36	21	13	5	28	20	12	4	

Left

1100 0010 1100 1101 1011 1010 0100

Right

1011 1011 1001 1000 0010 1100 0111


이 둘을 이용해 좌측 표와 같이 순환이동을 시킨뒤

둘을 합쳐 PC-2를 적용합니다.


Rotations

Rotations							
	Number of left rotations						
1	1						
2	1						
3	2						
4	2						
5	2						
6	2						
7	2						
8	2						
9	1						
10	2						
11	2						
12	2						
13	2						
14	2						
15	2						
16	1						

- PC-2과정을 거치면 8bit가 줄어 48bit의 보조키 하나가 생기게 됩니다. 이 과정을 16번 반복하여 16개의 보조키 를 만들게 됩니다.
- Key 1 ~ Key 16 생성



정리



- 먼저, 암호화 하려는 평문을 이진수로 바꾸고,
 해당 이진수를 64 bits 의 블록 단위로 나누는 작업 진행
- 암호화 알고리즘은 쪼개진 64 bits 블록에 대해 각각 적용
- 64 bit 의 블록은 IP(Initial Permutation) 라는 초기 순열을 이용한 전치를 거쳐 새로운 64 bits 를 생성

암호화하고 싶은 평문을 2진수로 64bit씩 끊어 줍니여기에 IP를 적용하여 전치시켜 32bit짜리 L0와 R0를 만들어 줍니다.

ΙP

_							_
58	50	42	34	26	18	10	2
60	52	44	36	28	20	12	4
62	54	46	38	30	22	14	6
64	56	48	40	32	24	16	8
57	49	41	33	25	17	9	1
59	51	43	35	27	19	11	3
61	53	45	37	29	21	13	5
63	55	47	39	31	23	15	7

• 아래의 규칙을 통해 L16과 R16의 값을 구합니다.

Ln = Rn-1 Rn = Ln-1 XOR F(Rn-1,Kn) *n은 순서 *Kn은 보조 키값 - K1, K2...

● F(Rn-1,Kn) 함수
Rn-1(32bit)의 값과 Kn(48bit)의 값을 입력값으로 받음
Rn-1을 트테이블을 통해 48bit로 확장(중복 연산)
Rn-1(48bit)와 Kn(48bit)를 XOR 연산을 취해
48bit의 결과가 도출

F(Rn-1,Kn) 함수

XOR을 통해 나온 48bit를 다시 32bit로 변환 - S-box(Substitution boxes) 사용

48bit를 6bit짜리 8개로 나눔 ex) 011101 110011 ...

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	14	04	13	01	02	15	11	08	03	10	06	12	05	09	00	07
1	00	15	07	04	14	02	13	10	03	06	12	11	09	05	03	08
2	04	01	14	08	13	06	02	11	15	12	09	07	03	10	05	00
3	15	12	08	02	04	09	01	07	05	11	03	14	10	00	06	13

6bit중 첫번째와 여섯번째 비트가 합쳐져 S-box의 행나머지 가운데 비트가 열을 결정 ex) 011101 - 01(1) 행, 1110(14) 열 - S-box에서 03 즉, 011101은 S-box를 통해 03(0011)로 변환

	ΡE	Вох			
 16	7	20	21	_	_
29	12	28	17		
1	15	23	26		
5	18	31	10		
2	8	24	14		
32	27	3	9		
19	13	30	6		
22	11	4	25		

마지막으로 이를 P-Box를 통해 전치시킵니다 - F(Rn-1, Kn)의 결과 도출(32bit)

F(Rn-1, Kn)의 결과 값을 Ln-1과 XOR하면 Rn의 값을 구할 수 있습니다.

S ₁
Оууу
Оууу
1ууу
1ууу
S ₂
Оууу
Оууу
1yyy
1yyy
S ₃
Оууу
Оууу
1yyy
1yyy
S ₄
Оууу
Оууу
1yyy
1ууу
S ₅
Оууу
1yyy
1yyy
S ₆
Оууу
Оууу
1yyy
1yyy
100000
S ₇
Оууу
0yyy
1999
1ууу
S8
Оууу
Оууу
1yyy
1yyy

Ex) 6bit 가 100100 이라고 할때

행: 첫번째와 여섯번째 1,0

열: 나머지 0,0,1,0

이진수로 변환 : 1110

정수 값:14

S-box

0 11

S-boxes

\$ 5-boxes \$ 1,0000x | \$ 2,00010x |

x0000x x0001x x0010x x0011x x0100x x0101x x0100x x0101x x0110x x0111x x1000x x1001x x1010x x1011x x1100x x1101x x1110x x110x x1110x x110x x1

x0000x x0001x x0010x x0011x x0100x x0101x x0100x x0111x x1000x x0111x x1000x x1001x x1010x x1011x x1100x x1101x x1110x x1110x x1110x x1100x x1011x x1100x x1011x x1000x x1001x x0101x x1000x x1001x x0100x x1001x x0100x x1001x x0100x x1001x x1000x x10000x x10000x x10000x x10000x x10000x x1000x x1000x x1000x x1000x x1000x x1000x x1000x x1000x x100

x0000x x0001x x0010x x0011x x0100x x0101x x0100x x0101x x0110x x0111x x1000x x1001x x1010x x1011x x1100x x1011x x1100x x1111x x1110x x110x x1110x x110x x1110x x1110x x1110x x110x x11

x0000x x0001x x0010x x0011x x0100x x0101x x0100x x0101x x0110x x0111x x1000x x1001x x1010x x1011x x1100x x1011x x1100x x11110x x1110x x110x x1110x x110x x110x x110x x110x x110x x110x x110x x1

x0000x x0001x x0010x x0011x x0100x x0101x x0100x x0101x x0110x x0111x x1000x x1001x x1010x x1011x x1100x x1111x x1110x x1111x x1100x x1111x x1110x x1111x x1111x x1110x x1111x x1110x x1111x x1110x x1111x x1111x x1111x x1111x x1

15 12

S-box를 통해 32bit를 알아내면 P로 전치를 시켜줍니다

P


위 과정을 반복해 L16과 R16을 알아내면 둘의 위치를

바꿔줍니다. (L16+R16 -> R16+L16)

마지막으로 처음에 사용한 IP의 역 순열인 IP-1을 64bit(R16+L16)에 적용하면 DES 암호화가 끝이납니다.

IP-1

정리



정리

R16(32bit) L16(32bit) □ IP역전치 □ 암호화된 문장1(64bit) 암호화된 문장1(64bit)

DES의 한계

- DES는 현재 취약한 것으로 알려져 있음
- 기술의 발전에 의해 56 bits 의 키 길이는 너무 짧은 것이 되었고, Brute-Force에 의해 해독이 가능
- 현재는 DES를 세 번 반복해서 사용하는 Triple-DES나 AES(Advanced Encryption Standard)를 사용하고 있음
- 그러나 AES를 많이 씀!

감사합니다