

คู่มือสมัคร สร้างเซิร์ฟเวอร์ฟรี และตั้งค่าหน้าจอร์โมท (VNC/RDP) บน Oracle Cloud (Always Free)

Oracle Cloud ให้สิทธิใช้งานเซิร์ฟเวอร์ฟรีตลอดชีพ (Always Free) ซึ่งคุ้มค่ามากๆ และเราสามารถตั้งค่าให้มีหน้าจอ (GUI) เหมือนคอมพิวเตอร์ Windows ทั่วไปให้คลิกใช้งานได้ง่ายๆ ด้วยครับ

ขั้นตอนที่ 1: การสมัครสมาชิก

⚠ คำเตือนสำคัญ: ระบบกันสแปมของ Oracle ค่อนข้างเข้มงวดมาก แนะนำให้ใช้บัตรเครดิตรจริง (บัตรเครดิตหรือ TrueMoney มักจะไม่ผ่าน) และกรอกข้อมูลให้ตรงกับบิลของบัตรเครดิตเป๊ะๆ ครับ

- เข้าไปที่เว็บ [Oracle Cloud Free Tier \(https://www.oracle.com/cloud/free/\)](https://www.oracle.com/cloud/free/) แล้วคลิก "Start for free"
- กรอกข้อมูลส่วนตัว อีเมล รหัสผ่าน ให้ครบถ้วน
- การเลือก Home Region:** สำคัญมาก! ให้เลือก **Singapore** หรือ **Japan (Tokyo/Osaka)** เพราะเป็นโซนเอเชียที่เชื่อมต่อได้รวดเร็ว (เลือกผิดจะเปลี่ยนทีหลังไม่ได้)
- ยืนยันตัวตนด้วยบัตรเครดิต (ระบบจะหักเงินลองเช็คบัตรเล็กน้อย แล้วจะคืนให้ทีหลัง)
- ถ้าระบบขึ้นว่าสำเร็จ ให้รอรับอีเมลยืนยันการสร้างบัญชี (อาจใช้เวลา 5-15 นาที)

ขั้นตอนที่ 2: การสร้างเครื่อง VM (เซิร์ฟเวอร์)

เมื่อเข้าสู่ระบบ (Dashboard) ของ Oracle Cloud ได้แล้ว:

- กดที่เมนูสามขีดซ้ายบน -> **Compute -> Instances**
- กดปุ่ม **Create Instance**
- ตั้งชื่อเครื่องอะไรก็ได้ในช่อง Name
- Image and Shape (สำคัญมาก!):**
 - กดปุ่ม Edit ตรง Image and Shape
 - Image:** เปลี่ยนเป็น Ubuntu (แนะนำเวอร์ชัน 22.04)
 - Shape:** เปลี่ยนเป็น Ampere (ARM) แล้วเลือก VM.Standard.A1.Flex
 - ดีกเลือก OCPU:** เลื่อนแถบไปที่ 4 (สูงสุด) และ **RAM** เป็น 24GB (สูงสุด) เพื่อให้ใช้งานได้สั้่นไหลที่สุด!
(หมายเหตุ: แถบสีเขียวจะเขียนว่า "Always Free Eligible" แปลว่าฟรีแน่นอน)
- Networking:** ปล่อยค่าดั้งเดิมไว้ (แต่ให้จำไว้ว่ามี Public IP)
- Add SSH keys:** ให้เลือก "Save private key" และ "Save public key" ดาวน์โหลดไฟล์เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ห้ามทำหายเด็ดขาด
- Boot volume:** ปรับขนาดตั้งไว้สัก 50 GB - 100 GB ก็เหลือเฟือแล้วครับ (อย่าใส่เต็ม 200 GB เพื่อเก็บโควตาไว้สร้างเครื่องเล็กเพิ่มในอนาคต)
- กดปุ่ม **Create** ด้านล่างสุด แล้วรอนจนกว่าเครื่องจะขึ้นสถานะแถบสีเขียว (Running)

ขั้นตอนที่ 3: เปิด Port สำหรับ Remote Desktop (3389)

บน Oracle ต้องเปิด Port สำหรับให้เราใช้โปรแกรม Remote Desktop เข้าไปควบคุมหน้าจอได้ครับ:

ก. เปิดบนเว็บ Oracle:

- ในหน้าของ Instance ที่เพิ่งสร้าง ให้เลื่อนลงมากดคลิกที่ชื่อ **Subnet**
- คลิกที่ **Security Lists** (มักจะชื่อ Default Security List...)
- กด **Add Ingress Rules**
 - Source CIDR: 0.0.0.0/0
 - Destination Port Range: 3389
 - กด **Add Ingress Rules** เซฟให้เรียบร้อย

ขั้นตอนที่ 4: การตั้งค่า Remote Desktop (VNC/RDP) ให้มีหน้าจอคลิกได้

เนื่องจาก Oracle เริ่มต้นมาจะมีแค่หน้าจอคำ เราต้องเข้าหน้าจอคำไปลงโปรแกรมหน้าจอ (GUI) ก่อนครั้งแรกครับ:

- เปิดโปรแกรม Windows PowerShell ในคอมของคุณ
- พิมพ์คำสั่งเพื่อเชื่อมต่อไปยังเครื่อง (ใช้ไฟล์ Private Key ที่โหลดมาจากตอนสร้างเครื่อง):

```
ssh -i "C:\ที่เก็บไฟล์\ssh-key-2026-xx-xx.key" ubuntu@เลข_IP_ของเครื่อง_Oracle
```

(ตัวอย่าง: `ssh -i "C:\Users\son11\Downloads\ssh-key.key" ubuntu@123.45.67.89`)
ถ้าระบบถาม (yes/no) ให้พิมพ์ yes แล้ว Enter

3. เมื่อเข้ามาในจอตา (หน้า Ubuntu) ให้ก๊อปปี้คำสั่งเหล่านี้ไปวางที่บรรทัดเพื่อติดตั้งหน้าจอแบบเบา (XFCE4) และโปรแกรม RDP:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y  
sudo DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt install -y ubuntu-desktop  
sudo apt install -y xrdp
```

(รอโหลดติดตั้งนานนิดนึง ขึ้นอยู่กับสเปคเครื่อง)

4. กำหนดรหัสผ่านสำหรับเข้าหน้าจอ Remote (สำคัญ! เอาไว้กรอกตอนเข้าจอ):

```
sudo passwd ubuntu
```

(พิมพ์รหัสผ่านที่ต้องการ 2 รอบ ตัวหนังสือจะไม่แสดงขึ้นมาตอนพิมพ์ ถือว่าปกติครับ)

5. เปิด Port 3389 ในเครื่อง Ubuntu (เฉพาะ Oracle ต้องทำ):

```
sudo iptables -I INPUT 6 -m state --state NEW -p tcp --dport 3389 -j ACCEPT  
sudo netfilter-persistent save
```

6. สั่งเปิดโปรแกรม XRDP:

```
sudo systemctl enable xrdp  
sudo systemctl restart xrdp
```

ขั้นตอนที่ 5: วิธีเข้าใช้งานหน้าจอ!

ตอนนี้เครื่องเซิร์ฟเวอร์บน Oracle ของคุณมีหน้าจอพร้อมใช้งานแล้วครับ!

1. ในคอมพิวเตอร์ของคุณ (Windows) ให้ค้นหาโปรแกรมชื่อ **Remote Desktop Connection**
2. ตรงช่อง Computer ให้พิมพ์ **เลข/IPของเครื่อง_Oracle** ลงไป แล้วกด Connect
3. ถ้ามีหน้าต่างเตือนขึ้นมา ให้กด **Yes**
4. หน้าจอจะตัดเข้าสู่ระบบ Login ของ Ubuntu (หน้าต่าง XRDP สีฟ้าๆ)
 - **Username:** ubuntu
 - **Password:** ใส่รหัสผ่านที่คุณเพิ่งตั้งไว้ในข้อ 4.4
5. กด OK เข้าไปใช้งานหน้าจอ Desktop เหมือนคอม Windows ได้เลยครับ! จบปั้ง! 🚀