Contents

1	Innl	Innledning - Hovedtema 3						
	1.1	1 Grunnbegreper						
	1.2	Temperatur og termisk likevekt						
	1.3	Tilstandsvariable og tilstandsligninger						
	1.4	Ideell gass						
	1.5	Termodynamiske koeffisienter						
	1.6	Den sykliske regel						
2	Terr	Termodynamikkens 1. lov						
	2.1	Reversible prosesser						
	2.2	Arbeid						
	2.3	Indre energi						
	2.4	Varme og 1. lov						
	2.5	Kretsprosess. Adiabatisk prosess						
	2.6	Varmekapasitet						
	2.7	Differensen $C_p - C_v$						
	2.8	Latent varme						
	2.9	Adiabatiske prosesser						
	2.10	Entalpi						
	2.11	Joule-Thomson-effekten						
	2.12	Carnot-prosessen						
3	Termodynamikkens 2. lov 11							
	3.1	Energibevarelse er ikke alt						
	3.2	Carnots teorem						
4	Entropi 11							
_	4.1	Clausius' ulikhet						
	4.2	Entropi						
	4.3	ST-diagrammer						
	4.4	Den termodynamiske identitet						
	4.5	$C_p - C_v$						
	4.6	Entropiendring ved reversible prosesser						
	4.7	Prinsippet om entropiens økning						
	4.8	Entropiendring ved irreversible prosesser						
	4.9	Mikrofysisk tolkning av entropi						

5	Kinetisk teori							
	5.1	Antagelser	14					
	5.2	Trykk i ideell gass	15					
	5.3	Mikroskopisk tolkning av T	15					
	5.4	Maxwells hastighetsfordeling	15					
	5.5	Gaussintegraler	15					
	5.6	Middelverdier	16					
6	Statistisk mekanikk 16							
	6.1	Boltzmannfaktoren	16					
	6.2	Ekvipartisjonsprinsippet	16					
	6.3	C_V for 2-atomige molekyler	17					
	6.4	C_V for krystaller	17					
7	Termodynamiske potensialer og relasjoner 17							
•	7.1	Helmholtz fri energi F	17					
	7.2	Gibbs fri energi G	17					
	7.3	Eksergi: maksimalt arbeid	18					
	7.4	Maxwell-relasjonene	18					
	7.5	Legendretransformasjoner	19					
	7.6	Joule-Thomson-koeffisienten	19					
	7.0	7.6.1 For van der Waals-gass	20					
8	Mag	gnetiske systemer	20					
G	S ·							
9	Mat	zerielt åpne systemer	2 1					
	9.1	Kjemisk potensial	21					
	9.2	Likevektsbetingelser	22					
	9.3	Ideelle blandinger	22					
	9.4	Kjemiske reaksjoner; massevirkningsloven	22					
10	Faselikevekter 2							
	10.1	Smelting, sublimasjon, trippelpunkt	23					
	10.2	Gibbs' faseregel	23					
		Clausius-Clapeyrons ligning	24					
		Fasediagram i 3D	24					
		Kritisk punkt	25					
		Faselikevekter og svake oppløsninger	$\frac{-5}{25}$					
		Osmose	26					

11	Varmetransport							
	11.1	Strålin	ng	26				
		11.1.1	Termodynamikk	26				
		11.1.2	Stefan-Boltzmanns lov	27				
		11.1.3	Plancks strålingslov	27				
	11.2	Konve	eksjon	27				
	11.3	Varme	eledning	28				
		11.3.1	Fouriers lov	28				
		11.3.2	Varmeledningsligninen	28				
		11.3.3	Diffusion, Ficks lov og diffusionsligningen	29				

1 Innledning - Hovedtema

1.1 Grunnbegreper

Kan ha system med energiutveksling, partikkelutveksling til omgivelser gjennom grenseflate. Har åpent og lukket system avhengig av om det er partikkelutveksling.

Trykk definert som kraft per areal. **Isotrop**, virker likt overalt. Enhet pascal, bar, atm, psi.

1.2 Temperatur og termisk likevekt

Termisk likevekt dersom ingen netto strøm av varmeenergi mellom to systemer i termisk kontakt.

Måler T med **termometer** via andre fysiske størrelser:

- ullet væskevolum: økt T gir økt volum
- \bullet gasstrykk: økt T gir økt p
- ullet lengde av fast stoff: økt T gir økt L
- \bullet elektrisk motstand: økt T gir økt R

Enhet og kalibrering:

- T = 0°C: vann fryser til is ved p = 1 atm
- $T = 100^{\circ}C$: vann koker ved p = 1 atm

Linerære trykkfunksjoner mhp temp gir $T = -273.15^{\circ}C$ ved p=0, som gir opphav til **absolutt temperatur og kelvinskala**:

- T = 0K tilsvarer $-273.15^{\circ}C$
- $\Delta T = 1K$ tilsvarer $\Delta T = 1^{\circ}C$

1.3 Tilstandsvariable og tilstandsligninger

Et **makroskopisk** system i termisk likevekt er i en tilstand som kan beskrives ved hjelp av et lite antall **tilstandsvariable**:

$$p, T, V, \rho = N/V, \dots$$

Mengdeproporsjonale variable kalles **ektensive**: V+V=2V Mengdeuavhengige variable kalles **intensive**: p, T+p, T=p, T

Tilstandsligninger angir sammenheng mellom tilstandsvariable. For gitt stoffmengde N er som regel 2 av de 3 variable trykk, volum og temperatur nok for å spesivisere systemets tilstand. Dvs

$$V = V(p,T), \quad p = p(V,T), \quad T = T(p,V) \Rightarrow (p,V,T) = 0$$
 generelt

Systemet gjennomgår termodynamisk $\mathbf{prosess}$ når tilstandsvariable endres.

1.4 Ideell gass

Eksperimenter med gasser med lav tetthet oppfyller

$$pV = nRT$$

med n antall mol og R gasskonstanten. Eventuelt

$$pV = Nk_bT$$

med Boltzmanns konstant k_b .

Kurver med en variabel holdt konstant:

• Isotermer: Konstant temperatur

• Isobarer: Konstant trykk

• Isokorer: Konstant volum

1.5 Termodynamiske koeffisienter

Tilstandsligninger er i utgangspunktet basert på eksperimentelle sammenhenger mellom tilstandsvariable.

• Volumutvidelseskoeffisient: Relativ volumendring pr grad temperaturøkning, målt ved konstant trykk:

$$\alpha_V = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p$$

• Lengdeutvidelseskoeffisient: Kun for faste stoffer:

$$\alpha_L = \frac{1}{L} \left(\frac{\partial L}{\partial T} \right)_p$$

• Trykk-koeffisient:

$$\alpha_p = \frac{1}{p} \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V$$

• Isoterm kompressibilitet:

$$\kappa_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_V \quad [\Delta p > 0 \Rightarrow \Delta V < 0 \Rightarrow \kappa_T > 0]$$

- Bulkmodul:

$$B=\kappa_T^{-1}$$

Væsker og faste stoffer har mye mindre isoterm kompressibilitet enn gasser; de er tilnærmet inkompressible. Ideell gass:

*
$$\alpha_V = 1/T$$

*
$$\alpha_p = 1/T$$

*
$$\kappa_T = 1/p$$

1.6 Den sykliske regel

$$f(x,y,z) = 0 \Rightarrow x = x(y,z), \quad y = y(x,z), \quad z = z(x,y)$$

Da er

$$\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y = -1$$

Eksempelvis med $x, y, z = p, V, T \Rightarrow \frac{\alpha_V}{p\kappa_T \alpha_p} = 1$

2 Termodynamikkens 1. lov

2.1 Reversible prosesser

Idealisert prosess som kan **revereseres** slik at system og omgivelser returnerer til starttilstanden. For eksempel svært langsom isoterm kompresjon. Krever at kraften økes uendelig sakte, slik at gassen hele tiden er i termisk likevekt, med veldefinerte tilstandsvariable. Kan ikke ha friksjon eller andre dissipative effekter.

I praksis: Både umulig og upraktisk. Alle reelle prosesser er **irreversible**, men mange er tilnærmet reversible.

Notasjon: Heltrukne linjer i diagram er reversible prosesser, stiplet kurve er irreversibel. Vanskelig å gjøre beregninger for irreversible prosesser. Kan likevel beregne endringer i tilstandsfunksjoner fra likevektstilstand til likevektstilstand med en 'tenkt' reversibel prosess mellom tilstandene.

I eksempelet med stempelet ser vi at det blir gjort **arbeid** på gassen. Og **varme** overføres fra gassen til omgivelsene. Arbeid og varme er de to typene **energiutveksling** vi har.

2.2 Arbeid

Arbeid er energi som utveksles mellom system og omgivelser, og som <u>ikke</u> skyldes temperaturforskjeller. Ser typisk på mekanisk stempel: $dW = p \cdot dV$ = arbeid utført av systemet på omgivelsene.

dW > 0 når systemet gjør et positivt arbeid på omgivelsene. Generelt for reversible prosesser mellom tilstand 1 og 2:

$$W = \int_{1}^{2} dW = \int_{V_{1}}^{V_{2}} p(V)dV$$

Ulike veier mellom 1 og 2 gir ulike arbeid, som betyr at arbeid <u>ikke</u> er en tilstandsfunksjon, men en **prosessvariabel**. Har dermed

$$\oint p(V)dV \neq 0$$

Noen merknader:

- Arbeid knyttet til prosesser, må betraktes som energioverføring mellom omgivelser og system.
- Arbeid kan ikke knyttes til potensiell og kinetisk energi som i mekanikken.

- \bullet Arbeid er ikke en funksjon, kan ikke derivere W.
- dW er ikke et såkalt totalt differensial, skriver gjerne dW med strek over \$d\$-en . Av praktiske grunner skriver jeg bare dW fra nå av, innforstått at det ikke er totalt differensial.

Arbeid i sentrale reversible prosesser:

- Isokor: W = 0
- Isobar: $p \cdot (V_2 V_1)$
- Isoterm, med ideell gass: $W = nRT \ln(V_2/V_1)$
- Fri utvidelse: Med p > 0 og $V_2 > V_1$ blir arbeid positivt, men prosessen er irreversibel, slik at dW = pdV ikke kan brukes. Dermed må W = 0.

2.3 Indre energi

Indre energi er summen av molekylenes kinetiske og potensielle energi (pga innbyrdes vekselvirkning).

- E_k avhenger av molekylenes hastigheter, og dermed temperaturen.
- E_p avhenger av avstanden mellom molekylene, og dermed volumet.

$$\Rightarrow$$
 Generelt er $U = U(T, V)$

For ideell gass er potensiell energi null, slik at indre energi utelukkende er en funksjon av temperatur.

U er **ekstensiv**, øker med N.

U er en tilstandsfunksjon, $\phi dU = 0$, dU er totalt differensial.

2.4 Varme og 1. lov

Første hovedsetning slår fast hva varme er: Varme er energioverføring som skyldes temperaturforskjeller

Alle andre former for energioverføring er arbeid. Ved energibevarelse:

$$Q = \Delta U + W$$

For små endringer:

$$dQ = dU + dW$$

der Q og W er prosessvariable, og ikke totale differensial.

2.5 Kretsprosess. Adiabatisk prosess

Kretsprosesser er sentrale i diverse praktiske innretninger, som kjøleskap, varmepumper, forbrenningsmotorer etc. Starter og ender i samme tilstand, altså $\Delta U=0 \Rightarrow Q=W$

Adiabatisk prosess: $Q = 0 \Rightarrow \Delta U = -W$

2.6 Varmekapasitet

Varmekapasitet: hvor mye varme må tilføres et system for å øke temperaturen:

 $C = \frac{\Delta Q}{\Delta T}$

• Konstant volum: (dW = 0)

$$C_V = \left(\frac{dQ}{dT}\right)_V = \left(\frac{dU}{dT}\right)_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$$

• Konstant trykk:

$$C_p = \left(\frac{dQ}{dT}\right)_p = \left(\frac{dU + dW}{dT}\right)_p = \left(\frac{dU}{dT}\right)_p + p\left(\frac{dV}{dT}\right)_p$$

Der siste likhet bare gjelder ved å anta reversibel prosess.

Spesifikke varmekapasiteter:

- c = C/M = varmekap pr masseenhet
- c = C/n = molar varmekap

2.7 Difference $C_p - C_v$

Har generelt at

$$C_p - C_V = \left[p + \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T \right] \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p$$

- Væsker og faste stoff: $C_p \approx C_v$
- Gasser: Større $\partial V/\partial T$. Dermed $C_p > C_V$
- Ideell gass: $\partial V/\partial T = nR/p \Rightarrow C_p C_V = nR$; $c_{pm} c_{vm} = R$ Stemmer godt for de fleste gasser, så lenge tettheten er lav. Eksperimenter gir

- Atomære gasser: $c_{vm} \approx 3R/2$

– Toatomige gasser: $c_{vm} \approx 5R/2$

– Metaller: $c_{vm} \approx 3R$

2.8 Latent varme

Latent varme er varme som må tilføres eller som avgis til omgivelsene, i en faseovergang. L går med til

- å gjøre et arbeid mot det ytre trykket ved fordamping og sublimasjon
- å rive molekylene fra hverandre, dvs bryte bindinger

Merk at temperaturen er konstand ved faseovergangen.

2.9 Adiabatiske prosesser

Antar reversibelt arbeid og ideell gass:

$$dW = p \cdot dV = nRTdV/V$$

Definerer adiabatkonstanten:

$$\gamma = C_p/C_V$$

Langs adiabat er følgende størrelser konstante:

- \bullet $T \cdot V^{\gamma-1}$
- $p \cdot V^{\gamma}$
- $\bullet \ p \cdot T^{-\gamma/(\gamma-1)}$

2.10 Entalpi

Definerer **entalpi** som

$$H = U + pV$$

Det gir

$$C_p = \left(\frac{dH}{dT}\right)_p \quad \text{og} \quad C_v = \left(\frac{dU}{dT}\right)_V$$

Intuisjon: Entalpi spiller tilsvarende rolle i isobare prosesser som U gjør i isokore prosesser.

2.11 Joule-Thomson-effekten

Motivasjon: Kjøleskap, men kompressor! Ser på ekspansjonsventilen i kjøleskapet. Kjølemediet presses gjennom ventilen, stort trykkfall, sterkt irreversibel prosess. Antar adiabatisk prosess. Får at

$$U_2 + p_2 V_2 = U_1 + p_1 V_1 \Rightarrow H_2 = H_1$$

Prosessen er isentalpisk!

Må ha avkjøing, som med de gitte tilstandsvariablene gir

$$dT = \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_H dp$$

Joule-Thomson-koeffisienten:

$$\mu_{JT} = \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_H$$

Avkjøling oppnår vi når $\mu_{JT} > 0$.

Kan ikke anta ideell gass, fordi det gir i $\Delta T = 0$:(

2.12 Carnot-prosessen

Kretsprosess med 2 isotermer og 2 adiabater.

- \bullet Med klokka: Varmekraftmasking, tilført varme Q_2 brukes for å gjøre nyttig arbeid. $\eta=W/Q_2$
- Mot klokka: Kjøleskap eller varmepumpe, arbeid brukes til å
 - fjerne varme Q_1 fra kjøleskapet $\varepsilon_K = Q_1/W$
 - tilføre varme Q_2 i stua $\varepsilon_V = Q_2/W$

Antar ideell gass, og får virkningsgrader:

- Carnot-varmekraftmaskin: $\eta_C = 1 + T_1/T_2$
- Carnot-kjøleskap: $\varepsilon_{KC} = T_1/(T_2 T_1) > 0$
- Carnot-varme pumpe: $\varepsilon_{VC} = T_2/(T_2 - T_1) > 1$

Ser at

$$\frac{Q_2}{T_2} + \frac{Q_1}{T_1} = \oint \frac{dQ}{T} = 0$$

, som viser seg å gjelde generelt. Her er $dS = dQ_{rev}/T$ systemets **entropi**.

Varmereservoar: Reversible isoterme prosesser fordrer termisk kontakt mellom systemet og et varmereservoar, dvs omgivelser med stor varmekapasitet, slik at temperaturen i reservoaret er konstant selv om varme overføres til systemet.

Carnot-prosessen er unik fordi den inneholder bare to varmereservoar.

3 Termodynamikkens 2. lov

3.1 Energibevarelse er ikke alt

Kelvin: Det er umulig å konstuere en kretsprosess slik at nettoresultatet er at varme avgis fra et varmereservoar og omsettes fullt ut i arbeid.

Clausius: Det er umulig å konstruere en kretsprosess slik at nettoresultatet er at en varmemengde avgis fra ett varmereservoar og absorveres av et annet med høyere temperatur.

Disse utsagnene er ekvivalente, og utgjør **termodynamikkens andre** hovedsetning.

3.2 Carnots teorem

- Carnotprosessens virkningsgrad $\eta_C = 1 T_1/T_2$ er optimal.
- Virkningsgraden $\eta_C = 1 T_1/T_2$ er uavhengig av typen arbeidssubstans.

Bevis blir gitt som en oppgave til leseren (eller sjekk PCH s43-s44)

4 Entropi

4.1 Clausius' ulikhet

Clausius' ulikhet fastslår følgende:

• For en vilkårlig kretsprosess:

$$\oint \frac{dQ}{T} \le 0$$

• For en reversibel kretsprosess:

$$\oint \frac{dQ_{rev}}{T} = 0$$

4.2 Entropi

Definerer entropi S slik:

$$dS = \frac{dQ_{rev}}{T} \quad ; \quad \oint S = 0$$

Ser at dS er et totalt differensial, og har tilhørende tilstandsfunksjon. Så lenge prosessen er reversibel er entropiendringen uavhengig av veien prosessen tar fra startfase til sluttfase.

• Reversibel og adiabatisk prosess (isentropisk prosess):

$$0 = dQ_{rev} = TdS \Rightarrow dS = 0 \Rightarrow \Delta S = 0$$

• Irreversibel prosess: $\oint \frac{dQ}{T} < 0$ slik at vi ikke kan sette dS = dQ/T. Irreversibel adiabat har dermed $\Delta Q = 0$ men $\Delta S \neq 0$.

4.3 ST-diagrammer

- $dW = pdV \Rightarrow$ nyttig med pV -diagram
- $dQ_{rev} = TdS \Rightarrow \text{nyttig med } TS \text{-diagram}$

4.4 Den termodynamiske identitet

Fra første og andre lov kan vi komme frem til en sentral sammenheng i termodynamikken:

$$TdS = dU + pdV$$

, kjent som den termodynamiske identitet.

Videre kan vi utlede

$$\left(\frac{dU}{dV}\right)_T = T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V - p$$

4.5
$$C_p - C_v$$

Fra tidligere resultat, for $C_p - C_v$, siste ligning under forrige avsnitt, og med den sykliske regel, kan vi komme frem til

$$C_p - C_V = -T \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V^2 \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T > 0$$

Dette gjelder alltid, fordi kompressibiliteten

$$\kappa_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_T > 0$$

alltid.

4.6 Entropiendring ved reversible prosesser

Ser på noen eksempler:

1. Faseoverganger T= konstant; Q=L= latent varme. Det gir $\Delta S=$ L/T L>0 ved smelting, fordamping og sublimasjon:

$$S_{fast} < S_{vske} < S_{gass}$$

- 2. S som funksjon av T og V. TDI $\Rightarrow dS = (dU + pdV)/T$ Gir at $dS = C_V dT/T + (\partial p/\partial T)_V dV$ Kan bestemme S(T, V) ved integrasjon.
- 3. Ideell gass Antar C_V konstant. Det gir

$$dS = C_V \frac{dT}{T} + nR \frac{dV}{V}$$

Med referense i (T_0, V_0) blir

$$S(T, V) - S(T_0, V_0) = C_V \ln \frac{T}{T_0} + nR \ln \frac{V}{V_0}$$

4.7 Prinsippet om entropiens økning

Fra før har vi $dS = dQ_{rev}/T$ og dermed $\Delta S = 0$ for reversible prosesser i termisk isolert system. Med Clausius' ulikhet har vi generelt at

$$\Delta S \geq 0$$
 i et termisk isolert system

1. og 2. lov samlet: Universets energi er konstant, dets entropi øker!

4.8 Entropiendring ved irreversible prosesser

Kan ikke bruke $\int_A^B dQ/T$ i irreversibel prosess, men kan velge vilkårlig reversibel prosess fra A til B, og regne

$$\Delta S = \int_A^B \frac{dQ_{rev}}{T} \quad ; \quad \frac{Q_{rev}}{T} = C_V \frac{dT}{T} + \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V dV$$

4.9 Mikrofysisk tolkning av entropi

 $\mathbf{Mikroskopisk}$ tilstand for N partikler er gitt ved posisjonene og impulsene til hver partikkel.

Makroskopisk tilstand er gitt ved noen få termodynamiske variable p, V, T.

Anta Ω mulige mikrotilstander med lik sannsynlighet.

- S øker med Ω
- \bullet S er ekstensiv

Slår sammen to system 1 og 2, og får $\Omega = \Omega_1 \cdot \Omega_2$ mulige tilstander. Dermed

$$S(\Omega) = S(\Omega_1 \cdot \Omega_2) = S(\Omega_1) + S(\Omega_2)$$

Ser at logaritemer passer fint her, og Boltzmanns definisjon gir

$$S = k_B \ln \Omega$$

5 Kinetisk teori

5.1 Antagelser

- Lav tetthet: $V_{molekyl} \ll V/N =$ tilgjengelig volum pr molekyl. OK ved normale betingelser.
- Klassisk dynamikk: elastiske kollisjoner mot glatte vegger.
- Isotropi: ingen foretrukne retninger.

5.2Trykk i ideell gass

Har gass i beholder, trykk mot veggen blir $p = F_x/A = \Delta P_x/A\Delta t$ Impuls overført: $\frac{1/2}{N} \cdot \frac{Av_x\Delta t}{V} \cdot 2mv_x$ Dermed: $p = \frac{N}{V} \cdot mv_x^2$ Ved isotropi får vi $\langle v_x^2 \rangle = \langle v_y^2 \rangle = \langle v_z^2 \rangle = \frac{1}{3} \langle v^2 \rangle$:

$$\Rightarrow p = \frac{N}{V} \cdot \frac{1}{3} m \langle v^2 \rangle = \frac{N}{V} \cdot \frac{2}{3} \langle E_k^{trans} \rangle$$

5.3 Mikroskopisk tolkning av T

$$p = Nk_BT/V = 2N\langle E_k^{trans} \rangle = \frac{3}{2}k_BT \Rightarrow \langle E_k^{trans} \rangle = \frac{3}{2}k_BT$$

T er altså et mål på molekylenes midlere translasjonsenergi.

Maxwells hastighetsfordeling

Fartsfordeling: $f(v) \cdot dv = \text{sannsynlighet for at gitt molekyl har fart mellom$

Komponentfordeling: $g(v_x) \cdot dv_x = \text{sannsynlighet for at gitt molekyl}$ har x -komponent av \vec{v} mellom v_x og $v_x + dv_x$.

Normering:

$$\int_0^\infty f(v)dv = 1 \quad ; \quad \int_{-\infty}^\infty g(v_x)dv_x = 1$$

Hastighetsfordeling: $F(\vec{v})d^3v = \text{sannsynliget for hastiget i volumenhet}$ $d^3v = dv_x dv_y dv_z$ omkring \vec{v} .

Trenger kunnskap om Gaussintegraler for å utlede disse fordelingene.

Gaussintegraler 5.5

Integral på formen

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-bx^2} dx$$

Bruker resultater herfra for å finne ulike fordelinger:

• Komponentfordelingen

$$g(v_x) = \sqrt{\frac{m}{2\pi k_B T}} e^{-mv_x^2/2k_B T}$$

• Hastighetsfordelingen

$$F(v) = g(v_x)g(v_y)g(v_z) = \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} e^{-mv^2/2k_B T}$$

• Fartsfordelingen

$$f(v) = 4\pi v^2 F(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} v^2 e^{-mv^2/2k_B T}$$

5.6 Middelverdier

Vi må ha at

$$\langle v_x \rangle = \langle v_y \rangle = \langle v_z \rangle = 0$$

$$\langle v^2 \rangle = 3 \langle v_x^2 \rangle = 3k_b T/m$$

$$v_{rms} = \sqrt{\langle v^2 \rangle} = \sqrt{3k_B T/m} \approx 1.73 \sqrt{k_B T/m}$$

Midlere fart:

$$\langle b \rangle = \int_0^\infty v f(v) dv = \frac{1}{2b^2}$$

 $\Rightarrow \langle v \rangle \approx 1.60 \sqrt{k_B T/m}$

Mest sannsynlige fart v_s når f(v) er maksimal:

$$\frac{df}{dv} = 0 \Rightarrow v_s \approx 1.41\sqrt{k_B T/m}$$

Lydfarten:

$$v_{lyd} = \sqrt{\gamma k_b T/m} \approx 1.18 \sqrt{k_B T/m}$$

Alle partikkelhastighetene er av samme størrelse
sorden som lydhastigheten, som forventet.

6 Statistisk mekanikk

6.1 Boltzmannfaktoren

Sannsynligheten for at en partikkel er i en tilstand med energi E er proporsjonal med **Boltzmann-faktoren** $\exp(-E/k_BT)$.

6.2 Ekvipartisjonsprinsippet

En frihetsgrad som inngår kvadratisk i energifunksjonen bidrar med $\frac{1}{2}k_BT$ til indre energi pr partikkel. Dette kalles **ekvipartisjonsprinsippet** (EPP).

6.3 C_V for 2-atomige molekyler

Eksperimenter gir

$$c_{Vm} \approx \frac{5}{2}R \Rightarrow C_V/N = \frac{5}{2}k_B$$

Ekvipartisjonsprinsippet: burde ha 5 frihetsgrader!

- Translasjon gir 3 kvadratiske frihetsgrader: v_x, v_y, v_z .
- Rotasjon gir 2 kvadratiske frihetsgrader: $I_x = I_y = I$; $I_z \approx 0$
- Vibrasjon gir 2 frihetsgrader.

Dette blir 7 til sammen, men ved kvantemekanikk kan det vises at vibrasjonsenergien ikke bidrar til varmekapasitet, dvs temperaturendring betyr lite. Dermed ender vi opp med 5 frihetsgrader, som vi skulle.

6.4 C_V for krystaller

Einstein: $C_V \approx C_p$. Hvert atom kan vibrere i 3 ulike dimensjoner, som 3 uavhengige harmoniske oscillatorer. Må dermed skalere opp tidligere resultat med en faktor 3.

7 Termodynamiske potensialer og relasjoner

7.1 Helmholtz fri energi F

Definisjon:

$$F = U - TS$$

Fra den termodynamiske identitet:

$$dF = -pdV - SdT$$

V og T er <u>naturlige variable</u> for F, i den forstand at dersom V og T holdes konstante i en prosess, så er også F konstant.

7.2 Gibbs fri energi G

Definisjon:

$$G = U - TS + pV$$

Fra den termodynamiske identitet:

$$dG = -SdT + Vdp$$

T og p er de naturlige variable for G; dvs i prosesser med T og p konstant er også G konstant.

Med G = G(T, p):

$$S = -\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{p} \quad ; \quad \left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_{T}$$

og videre

$$\left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$$

Et system som kan utveksle varme og arbeid med omgivelser (ikke isolert), er i likevekt når G er **minimal**. Systemet går i retning likevekt via spontane prosesser som minimerer G.

7.3 Eksergi: maksimalt arbeid

Eksergi, W_{max} , er maksimalt nyttig arbeid et system kan utføre i omgivelser med gitt trykk og temperatur. Arbeid i form av utvidelse mot omgivende trykk anses ikke som nyttig arbeid. Dvs:

$$Q = \Delta U + p_0 \Delta V + W_{max}$$

Oppnår maksimalt arbeid med reversibel prosess mot likevekt.

$$W_{max} = -\Delta G = G_{start} - G_{slutt}$$

7.4 Maxwell-relasjonene

Vi har definert 4 potensialer (energifunksjoner). De <u>naturlige variable</u> til disse potensialene framtrer ved å se på små endringer:

$$dU = TdS - pdV$$

$$dH = TdS + Vdp$$

$$dF = -SdT - pdV$$

$$dG = -SdT + Vdp$$

Altså:

$$U(S,V)$$
 ; $H(S,p)$; $F(T,V)$; $G(T,p)$

F.eks

$$T = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V \quad \text{og} \quad p = -\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S \Rightarrow \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S = -\left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V$$

7.5 Legendretransformasjoner

Tar utgangspunkt i U(S, V) og dU = TdS - pdV, og kan dermed finne H, F, G ved variabelskifte i form av **Legendretransformasjon**. Generelt:

Har f(x, y) med df = udx + vdy, der

$$u = \frac{\partial f}{\partial x}$$
 ; $v = \frac{\partial f}{\partial y}$

Ønsker g(u, y), som oppnås med

$$g = f - u \cdot x \Rightarrow dg = df - udx - xdu = vdy - xdu$$

dvs

$$g = g(u, y) \mod x = -\partial g/\partial u$$
, $v = \partial g/\partial y$

• Entalpi: Ønsker H(S, p). Har

$$\begin{split} H &= U - (-p)V \\ dH &= dU + pdV + Vdp = TdS + Vdp \\ H &= H(S,p) \mod T = (\partial H/\partial S)_p \quad , \quad V = (\partial H/\partial p)_S \end{split}$$

• Helmholtz: Ønsker F(T, V). Har

$$\begin{split} F &= U - TS \\ dF &= dU + TdS + SdT = -pdV - SdT \\ F &= F(T,V) \mod p = -(\partial F/\partial V)_T \quad , \quad S = -(\partial F/\partial T)_V \end{split}$$

 \bullet Gibbs: Ønsker G(p,T). Har

$$\begin{split} G &= F - (-p)V \\ dG &= dF + pdV + Vdp = -SdT + Vdp \\ G &= G(p,T) \mod V = (\partial G/\partial p)_T \quad , \quad S = -(\partial G/\partial T)_p \end{split}$$

7.6 Joule-Thomson-koeffisienten

Har fra tidligere at et fluid presses gjennom ekspansjonsventil. Det gir **isentalpisk** trykkfall; trenger avkjøling. Fortegnet på $\mu_{JT} = (\partial T/\partial p)_H$ avgjør.

$$\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_H \left(\frac{\partial p}{\partial H}\right)_T \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p = -1 \Rightarrow \mu_{JT} = -C_p^{-1} \left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_T$$

Et par generelle **tips** ved termodynamisk krumspring:

- Få inn deriverte av potensialer, ikke deriverte med et potensial holdt konstant.
- Når V og T er variable, innfør F. Når p og T er variable, innfør G.

Bruker tips og triks, som gir

$$\mu_{JT} = \frac{V \cdot (T\alpha_V - 1)}{C_p}$$

Ideell gass: $\alpha_V = 1/T \Rightarrow \mu_{JT} = 0$. Hverken avkjøling eller oppvarming.

7.6.1 For van der Waals-gass

Justering av ideell gass tilstandsligning, for å ta hensyn til:

• La et mol molekyl oppta et volum b. Tilgjengelig volum for et gitt molekyl blir da V-b, slik at

$$p = \frac{RT}{V - b}$$

• Tiltrekning mellom molekyler gir redusert trykk mot beholdervegger.

$$p = \frac{RT}{V - b} - \frac{a}{V^2}$$

Kjent som van der Waals tilstandsligning for 1 mol.

Med dette blir Joule-Thomson-koeffisienten

$$\mu_{JT} = C_p^{-1} \left[T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p - V \right] = C_p^{-1} \left[\frac{RT}{\frac{RT}{V - b} - \frac{2a(V - b)}{V^3}} - V \right]$$

8 Magnetiske systemer

Magnetiske og magnetiserbare materialer er systemer med et stort antall **magnetiske dipoler**, dvs termodynamiske systemer. Dette er (som regel) faste stoffer med liten kompressibilitet slik at pdV -arbeid er neglisjerbart. Men arbeid utføres, av eller på systemet, når magnetiske dipoler endrer retning i et **ytre magnetfelt**.

Fra elektromagnetismen: $E_p = -\vec{m} \cdot \vec{B}_0 = -\vec{m} \cdot \mu_0 \vec{H}$ = potensiell energi til magnetisk dipol med **moment** \vec{m} i ytre magnetfelt \vec{B}_0 ; $\vec{H} = \vec{B}_0/\mu_0$ = "H-feltet". μ_0 = **vakuumpermeabiliteten**.

Systemets magnetiske moment: $\vec{M} = \sum_i \vec{m}_i$

$$dW = -\mu_0 \vec{H} \cdot d\vec{M} = -\mu_0 H \cdot dM$$

Dvs:

- $-\mu_0 H$ spiller samme rolle som p.
- M spiller samme rolle som V.

9 Materielt åpne systemer

9.1 Kjemisk potensial

Ser på utveksling av <u>partikler</u> mellom system og omgivelser. For eksempel kjemisk reaskjon eller faseoverganger (fordamping, kondensasjon ...).

Anta først kun en type partikler:

$$dU = TdS - pdV + \mu dN$$

Ser at partikkelendring påvirker systemets energi.

$$\mu = \left(\frac{\partial U}{\partial N}\right)_{S,V}$$

pr
 partikkel når S og V holdes konstant. μ er det kjemiske potensialet.

Vil heller har p og T som variable, så bruker G i stedet for U:

$$G = Vdp - SdT + \mu dN \mod \mu = \left(\frac{\partial G}{\partial N}\right)_{p,T}$$

Med ulike typer kan vi summere over bidraget til de ulike typene:

$$G = Vdp - SdT + \sum_{i=1}^{c} \mu_i dN_i \mod \mu_i = \left(\frac{\partial G}{\partial N_i}\right)_{p,T,N_{j\neq i}}$$

Siden alle variable som inngår er
 ekstensive, må også G være det. Kan da skrive

$$G(p, T, N) = q(p, T) \cdot N$$

 $\operatorname{med} g(p,T) = \operatorname{Gibbs} \operatorname{fri} \operatorname{energi} \operatorname{pr} \operatorname{partikkel}.$ Dermed:

$$\mu = \frac{G}{N} = g(p, T)$$

slik at μ er intensiv.

9.2 Likevektsbetingelser

Et system er i likevekt når p, T og alle kjemiske potensialer μ_i er konstante over hele systemet.

I motsatt fall:

- Netto massestrøm fra høy mot lav p.
- \bullet Netto varmestrøm fra høy mot lav T.
- Omfordeling av partiklerr fra høy mot lav μ_i (inntil G er minimal).

9.3 Ideelle blandinger

Antagelser:

- Blandingsentropi som med ideelle gasser.
- Ingen endring i størrelser som U og V ved blanding.

OK for ideelle gasser; brukbar tilnærming også for reelle blandinger. Antagelsene gir (utledes ikke her)

$$\mu_i = \mu_i^0 + k_B T \ln x_i$$

Her er

- μ_i = kjemisk potensial for komponent i i blandingen
- μ_i^0 = kjemisk potensial for komponent i i rent stoff
- $x_i = N_i/N = \text{molbrøk for komponent } i$

9.4 Kjemiske reaksjoner; massevirkningsloven

Termodynamisk likevekt ved minimanl G:

$$dG = \sum_{j} \mu_j dN_j = 0$$

Generell notasjon:

- $\nu_j = \Delta N_j$ pr reaskjon = støkiometriske tall
- $\nu_j > 0$ for produkter, $\nu_j < 0$ for reaktanter

• $X_j = \text{molekyltype } j$

Reaksjonsligning: $\sum_{j} \nu_{j} X_{j} = 0$ Likevektskriterium: $\sum_{j} \nu_{j} \mu_{j} = 0$

Antar ideell blanding slik at $\mu_j = \mu_j^0 + k_B T \ln x_j$

Det gir massevirkningsloven:

$$\prod_{j} x_{j}^{\nu_{j}} = K(T)$$

med likevektskonstanten

$$K(T) = \exp\left[-\frac{\sum_{j} \nu_{j} \mu_{j}^{0}}{k_{B} T}\right]$$

10 Faselikevekter

10.1 Smelting, sublimasjon, trippelpunkt

En fase er et homogent system. Kan være en ren gass, væske eller fast stoff, eller en blanding av gasser eller væsker.

Et **fasediagram** gir en oversikt over hvilke faser vi har i likevekt, for oss som funksjon av p og T.

Koeksistenslinjer: To faser i likevekt Trippelpunkt: Alle tre faser i likevekt

 $\mathbf{Kritisk}$ \mathbf{punkt} : Forskjellene mellom gass og væske opphører, f.eks. massetettheten.

Kokepunkt: $p_k = \det$ omgivende trykket, typisk ca 1 bar.

10.2 Gibbs' faseregel

For et rent stoff, anta at et antall q ulike faser er i likevekt. Da er kjemisk potensial like stort i alle faser:

$$\mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_q$$

som er $N_l = q - 1$ ligninger.

De termodynamiske variable er p og T, dvs $N_v = 2$ variable.

Antall ligninger må ikke være større enn antall variable,

$$N_l \leq N_v \Rightarrow q \leq 3$$

Generaliseres til

$$q \le c + 2$$

hvis vi har c komponenter.

10.3 Clausius-Clapeyrons ligning

Langs koeksistenslinjene er

$$\frac{dp}{dT} = \frac{L}{T \cdot \Delta V}$$

Fordampingskurven og sublimasjonskurven:

$$L > 0$$
 , $\Delta V > 0 \Rightarrow \frac{dp}{dT} > 0$

Smeltekurven: $L>0,\,\Delta V$ liten, som regel er $\Delta V>0,$ men for smelting av is er $\Delta V<0.$

Gode antagelser ved fordamping og sublimasjon:

- Konstant L (Kan evt bruke kjent L(T))
- $\Delta V \approx V_q$ fordi $V_q >> V_v, V_f$

Disse antagelsene gir

$$\frac{dp}{dT} = \frac{L \cdot p}{nRT^2} \Rightarrow \frac{dp}{p} = \frac{L}{nR} \frac{dT}{T^2}$$

som videre gir

$$\Rightarrow \ln p = -\frac{l}{R} \cdot \frac{1}{T} + \text{konst}$$

Med kjent referanse (p_0, T_0) :

$$p(T) = p_0 \exp\left[\frac{l}{R}\left(\frac{1}{T_0} - \frac{1}{T}\right)\right]$$

10.4 Fasediagram i 3D

p(V,T) blir en **koeksistensflate**, slik at projeksjonen på (p,T)-planet gir oss koeksistenslinjene p(T), mens projeksjonen på (p,V)-planet gir oss et alternativ og supplerende bilde av hvor vi har de ulike fasene, alene eller i koeksistens med en annen fase, evt. alle tre i trippelpunktet.

10.5 Kritisk punkt

Den kritiske isotermen har et sadelpunkt i kritisk punkt:

$$\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_c = 0$$
 , $\left(\frac{\partial^2 p}{\partial V^2}\right)_c = 0$

Med van der Waals tilstandsligning:

$$V_c = 3b$$
 , $T_c = \frac{8a}{27Rb}$, $p_c = \frac{a}{27b^2}$

Mellom v og g er isotermen i realiteten horisontal, siden faseovergangen foregår ved konstant trykk p_{c0} . Med likevekt mellom gass og væske har vi $G_v = G_g$ langs stiplet, horisontal kurve fra g til v, inkludert tilstandene g og v:

$$G_v - G_q = 0$$

10.6 Faselikevekter og svake oppløsninger

I en blanding av to stoff er løsemiddelet det det er mest av og løst stoff det det er minst av. Skal se at litt løst stoff påvirker faselikevekten for løsemiddelet.

Prinsipp: I likevekt er kjemisk potensial for et gitt stoff det samme overalt.

Antagelser:

• Mye mer løsemiddel enn løst stoff

$$\Rightarrow x_s \ll 1$$
 ; $x = 1 - x_s \lesssim 1$ (molbrøker)

- Ideell blanding: $\mu = \mu_0 + k_B T \ln x$
- Løst stoff som ikke er flyktig => ren løsemiddelgass
- Damptrykknedsettelse

$$\frac{\Delta p}{p_0} = -x_s$$

• Kokepunktforhøyelse

$$\frac{\Delta T}{T_0} = \frac{RT_0}{l_f} \cdot x_s$$

• Frysepunktnedsettelse

$$\frac{\Delta T_{sm}}{T_0} = -RT_0 x_s / l_{sm}$$

10.7 Osmose

Semipermeabel membran slippe løsemiddelet gjennom, men ikke det løste stoffet, som har molbrøk x.

Likevekt for løsemiddelet: $\mu(p + \Delta p, T, x) = \mu_0(p, T)$

Får at

$$\Delta p = \frac{nRT}{V}$$

= **osmotisk trykk** med n mol løst stoff (van't Hoffs lov).

Kan få ganske store trykkforskjeller, $\Delta p \approx 28$ atm ved saltvannskraftverk.

11 Varmetransport

Mekanismer for varmeoverføring:

- Stråling
- Varmeledning
- Konveksjon

Alle skyldes temperaturforskjeller!

11.1 Stråling

Akselererte ladninger emitterer elektromagnetiske bølger, ifølge Maxwells ligninger. Et hulrom, i termisk likevekt med beholderveggene, fylles derfor med EM energi, i form av fotoner.

$$u(T) = U/V$$

er strålingsenergi pr volumenhet. Fotonene kolliderer med veggene og utøver et strålingstrykk.

11.1.1 Termodynamikk

Vet at EM-stråling bærer med seg en impuls \vec{P} pr volumenget, og at energien pr volumenget er $u = \vec{P} \cdot \vec{c} = P \cdot c$. Kan finne uttrykk for **strålingstrykket** mot hulrommets vegger:

$$p = \frac{1}{3}u$$

11.1.2 Stefan-Boltzmanns lov

Fra forrige punkt kan vi utlede Stefan-Boltzmanns lov:

$$u(T) = \alpha T^4$$

Vi må bruke kvantemekanikk for å fastlegge konstanten α . Ser på hvordan dette blir for ulike potensialer:

- $S(V,T) = \frac{4}{3}\alpha V T^3$ som betyr at VT^3 er konstant for isentropisk prosess
- G = 0
- $\bullet \ F = -\frac{1}{3}\alpha T^4 V$
- Alle disse gir hver for seg $\mu = 0$

11.1.3 Plancks strålingslov

• Frekvensfordelingen: $j(T) = \int_0^\infty d\nu \frac{dj}{d\nu}$

$$\frac{dj}{d\nu} = \frac{2\pi h\nu^3/c^2}{\exp(\beta h\nu) - 1}$$

• Bølgelengdefordelingen: $j(T) = \int_0^\infty d\lambda \frac{dj}{d\lambda}$

$$\frac{dj}{d\lambda} = \frac{2\pi hc^2/\lambda^5}{\exp(\beta hc/\lambda) - 1}$$

- Wiens forskyvningslov: $\frac{dj}{d\lambda}$ er maksimal for $\lambda \cdot T = 2.989$ mm K
- Svart legeme: Resultatet $j = \sigma T^4$ gjelder for et legeme som absorbrer all innkommende stråling, for alle bølgelengder.

11.2 Konveksjon

Varmeoverføring pga strømning. Eks: Dobbeltvindu.

Gass med høy temp. T_2 (lav tetthet) stiger opp ved innerglasset, gass med lavere temp. T_1 (høyere tetthet) faller ned ved ytterglasset. Nettoeffekten er varmeoverføring som grovt sett er proporsjonal med temperaturforskjellen $\Delta T = T_2 - T_1$.

Eks: Vind

Mye større varmeoverføring fra f.eks. huden til omgivelsene når lufta nær kroppen hele tiden byttes ut med kaldere luft.

Empiriske varmeovergangstall α : $j = \alpha \cdot \Delta T$

11.3 Varmeledning

11.3.1 Fouriers lov

Empirisk er

$$\vec{j} = -\kappa \nabla T$$

Fouriers lov, med \vec{j} = overført varme pr flate- og tidsenhet, kappa = varmeledningsevnen til materialet som varmen transporteres gjennom.

Ved stasjonære forhold er j uavhengig av x, slik at ∇T er konstant, dvs

$$\frac{dT}{dx} = \frac{T_2 - T_1}{a} \Rightarrow T(x) = T_1 + \frac{T_2 - T_1}{a} \cdot x$$

som gir

$$j = -\kappa \frac{dT}{dx} = -\frac{\kappa}{a}(T_2 - T_1)$$

Dette er analogt med elektrisk motstand og Ohms lov $\vec{j} = \sigma \vec{E} = -\sigma \nabla V$ for elektrisk strømtetthet. Kjente relasjoner for serie- og parallellkobling i elektrisitetslære må dermed også gjelde for varmemotstander.

11.3.2 Varmeledningsligninen

Generelt er $T = T(\vec{r}, t)$. Finner da en partiell diff.ligning for T ved å kombinere energibevarelse med Fouriers lov.

Energibevarelse er uttrykt ved kontinuitetsligningen

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{j} = 0$$

Her er u energi pr volumenhet. Vi har tilsvarende ligning for masse og ladning, og som kjent for sannsynlighet i kvantemekanikken.

For et fast, lite volum V:

$$C_V = \frac{dU}{dT} = V \frac{du}{dT} \Rightarrow du = c \cdot dT \quad ; \quad c = C_V/V \Rightarrow \frac{\partial u}{\partial t} = c \frac{\partial T}{\partial t}$$

Fouriers lov gir $\nabla \cdot \vec{j} = -\nabla \cdot (\kappa \nabla T)$, som dermed gir

$$\frac{\partial T}{\partial t} = D_t \nabla^2 T$$

Som er varmeledningsligningen.

11.3.3 Diffusjon, Ficks lov og diffusjonsligningen

Diffusjon er transport av partikler pga konsentrasjonsforskjeller, fra høy mot lav konsentrasjon.

NB: Diffusjon er ikke strømning pga trykkforskjeller!

En bakgrunn av andre typer partikler sørger for at total konsentrasjon og trykk holder seg konstant.

Vi ser altså på en situasjon der konsentrasjonen n av en gitt type partikler varierer, generelt i både rom og tid, dvs $n(\vec{r}, t)$

Empirisk er beskrivelsen av diffusjon nøyaktig som for varmeledning.

Ficks lov sier at partikkelstrømtettheten er proporsjonal med konsentrasjonsgradienten:

$$\vec{i} = -D\nabla n$$

Partikkelbevarelse er uttrykt i kontinuitetsligningen

$$\frac{\partial n}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{j} = 0$$

Kombinasjon av Ficks lov og kont.lign gir diffusjonsligningen

$$\frac{\partial n}{\partial t} = D\nabla^2 n$$