第5课 网络编程基础

IP 和端口

IP 地址

什么是 IP 地址

- **定义**: IP 地址(Internet Protocol Address)是指分配给网络设备的唯一地址,用于标识网络中的每一台计算机或设备。

- **作用**:在网络通信中,IP 地址用于定位和识别设备,以确保数据能够准确地从源地址发送到目的地址。

IP 地址的分类

- IPv4 地址:

- **格式**: 32 位二进制数,通常表示为点分十进制,如 192.168.1.1 。

- 范围: 从 0.0.0.0 到 255.255.255.255。

- **不足之处**: 地址数量有限,难以满足日益增长的网络设备需求。

- IPv6 地址:

- **格式**: 128 位二进制数,表示为八组四位十六进制数,如2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334。

- 优势: 地址空间巨大,能够满足未来互联网发展的需要。

公有 IP 和私有 IP

- **公有 IP 地址**:由互联网服务提供商(ISP)分配,全球唯一,可在互联网中访问。

- **私有 IP 地址**:用于局域网内部通信,不能直接通过互联网访问,需要通过网络地址转换(NAT)与外部通信。

IP 地址的获取方式

- 静态 IP: 手动配置,地址固定不变,适用于服务器等需要固定地址的设备。

- **动态 IP**:通过 DHCP(动态主机配置协议)自动获取,地址可能会变化,适用于普通用户设备。

端口号

什么是端口号

- **定义**:端口号是用于标识计算机上特定进程或网络服务的数字,范围从 0 到 65535。
- **作用**:通过端口号,操作系统能够将收到的数据包准确地交给对应的应用程序。

端口号的分类

- **知名端口(Well-known Ports)**: $0 \sim 1023$,通常分配给系统或知名网络服务,例如:

• HTTP: 80

• HTTPS: 443

• FTP: 21

• SSH: 22

- **注册端口(Registered Ports)**: 1024~49151,可用于用户或特定服务。

- **动态端口(Dynamic Ports)**: 49152~65535,通常用于客户端动态分配。

注意事项

- 同一台计算机上,同一时间,一个端口只能被一个应用程序使用。
- 尽量避免使用知名端口作为自定义服务端口,防止冲突。

网络模型

网络模型用于描述网络通信的分层结构,帮助我们理解复杂的网络协议和通信过程。

OSI 七层模型

OSI(开放式系统互联)模型将网络通信分为七个层次:

- 1. 物理层(Physical Layer)
 - **功能**: 传输比特流(0 和 1),定义物理设备标准,如电压、电缆类型、传输速率。
 - 示例: 网线、集线器、光纤。
- 2. 数据链路层(Data Link Layer)
 - **功能**:将比特流组织成数据帧,进行物理地址(MAC 地址)寻址,提供错误检测。
 - 示例: 网卡驱动、交换机。
- 3. 网络层(Network Layer)
 - **功能**:负责逻辑地址(IP 地址)寻址和路由选择,实现网络间的数据传输。
 - **示例**: IP 协议、路由器。
- 4. 传输层(Transport Layer)

- **功能**:提供端到端的可靠或不可靠传输服务,数据传输的错误检测和恢复。

- 示例: TCP、UDP 协议。

5. 会话层(Session Layer)

- 功能: 管理通信会话,建立、维护和终止会话。

- 示例: RPC、SQL 会话。

6. 表示层 (Presentation Layer)

- 功能: 数据的格式化、加密、解密、压缩。

- 示例: JPEG、MPEG、SSL/TLS。

7. 应用层(Application Layer)

- 功能: 为应用程序提供网络服务。

- 示例: HTTP、FTP、SMTP。

TCP/IP 四层模型

TCP/IP 模型是互联网中实际使用的模型,更加简化实用,将通信过程分为四个层次:

1. 链路层(Link Layer)

- 对应 OSI 的物理层和数据链路层。

- 功能: 处理硬件设备和数据帧传输。

- **示例**: 以太网、Wi-Fi。

2. 网络层(Internet Layer)

- 对应 OSI 的网络层。

- 功能: 处理 IP 地址寻址和路由。

- **示例**: IP 协议、ICMP。

3. 传输层(Transport Layer)

- 对应 OSI 的传输层。

- 功能: 提供端到端的数据传输服务。

- **示例**: TCP、UDP 协议。

4. 应用层(Application Layer)

- 对应 OSI 的会话层、表示层、应用层。

- 功能: 为应用程序提供网络服务。

- 示例: HTTP、FTP、DNS。

两种模型的比较

- **OSI 模型**更注重理论,提供了一个全面的网络通信框架。
- TCP/IP 模型更加实际,直接对应互联网的实际协议和应用。

协议

TCP (Transmission Control Protocol)

- 特点:

• 面向连接:通信前需要建立连接(三次握手)。

• 可靠传输:提供数据确认、重传机制,保证数据不丢失、不重复。

• 字节流传输:数据以字节流的形式传输,没有明确的消息边界。

- 应用场景: 文件传输(FTP)、邮件(SMTP)、网页浏览(HTTP/HTTPS)。

UDP (User Datagram Protocol)

- 特点:

• 无连接:不需要建立连接,直接发送数据。

• 不可靠传输:不保证数据到达,不提供重传机制。

• 数据报传输:以独立的数据报形式传输,有明确的消息边界。

- **应用场景**:视频直播、在线游戏、语音通话、DNS 查询。

TCP与 UDP 的对比

特性	ТСР	UDP
是否面向连接	是	否
传输可靠性	可靠	不可靠
传输方式	面向字节流	面向数据报
速度	较慢(需连接和确认)	快速
资源消耗	较高(需要维护状态)	较低
应用场景	文件传输、网页浏览等	视频、音频、游戏等

字节序

大端字节序(Big Endian)

- 定义: 高位字节存储在内存的低地址处,低位字节存储在高地址处。

- **形象比喻**:数据的高位在左边,像阅读书本一样从左到右。

小端字节序(Little Endian)

- **定义**: 低位字节存储在内存的低地址处,高位字节存储在高地址处。

- 形象比喻: 数据的低位在左边,与大端相反。

网络字节序

- 定义: 为了在不同字节序的主机之间正确传输数据,网络通信统一采用大端字节序。

- 转换函数:

- **htonl**:将32位主机字节序转换为网络字节序。

- htons: 将 16 位主机字节序转换为网络字节序。

- **ntohl**:将32位网络字节序转换为主机字节序。

- **ntohs**: 将 16 位网络字节序转换为主机字节序。

为什么需要统一字节序

- **原因**:不同计算机架构可能采用不同的字节序,如果不统一,会导致数据解析错误。

- **解决方案**:在网络通信中,发送方将数据转换为网络字节序,接收方再转换回主机字节序。

IP 操作函数

在网络编程中,需要将 IP 地址在字符串和数值之间进行转换,常用的函数有 inet_pton 和 inet_ntop 。

inet_pton 函数

- **作用**:将点分十进制的 IP 地址字符串转换为网络字节序的数值形式。

- 原型:

```
1 int inet_pton(int af, const char *src, void *dst);
```

- 参数:

- af: 地址族, AF_INET 表示 IPv4, AF_INET6 表示 IPv6。
- src: 点分十进制的 IP 地址字符串。
- dst: 指向存储结果的内存地址。

- 返回值:

- 成功:返回1。
- 失败:返回0(无效地址)或-1(系统错误)。

inet_ntop 函数

- 作用:将网络字节序的 IP 地址数值转换为点分十进制的字符串形式。
- 原型:

```
1 const char *inet_ntop(int af, const void *src, char *dst, socklen_t size);
```

- 参数:

- af: 地址族, AF_INET 或 AF_INET6。
- src: 指向网络字节序的 IP 地址数值。
- dst: 用于存储结果字符串的缓冲区。
- size:缓冲区大小,IPv4通常为 INET_ADDRSTRLEN (16)。

- 返回值:

- 成功:返回指向结果字符串的指针。
- 失败:返回 NULL。

示例代码

下面是一个完整的示例,演示如何使用 inet_pton 和 inet_ntop 进行 IP 地址的转换。

```
1 #include <iostream>
2 #include <arpa/inet.h>
3
4 int main() {
      // 点分十进制 IP 地址字符串
5
      const char* ip_str = "192.168.1.1";
6
      struct in_addr addr;
7
8
      // 将字符串转换为网络字节序的数值
9
      if (inet_pton(AF_INET, ip_str, &addr) == 1) {
10
          std::cout << "转换后的网络字节序数值: " << addr.s_addr << std::endl;
11
      } else {
12
13
          std::cerr << "无法将 IP 地址转换为数值形式" << std::endl;
          return 1;
14
15
      }
16
      // 用于存储转换后的字符串
17
      char ip_buffer[INET_ADDRSTRLEN];
18
19
      // 将网络字节序的数值转换回字符串
20
      if (inet_ntop(AF_INET, &addr, ip_buffer, INET_ADDRSTRLEN) != nullptr) {
21
          std::cout << "转换回的点分十进制 IP 地址: " << ip_buffer << std::endl;
22
23
      } else {
          std::cerr << "无法将数值形式转换回 IP 地址字符串" << std::endl;
24
          return 1;
25
      }
26
27
28
      return 0;
29 }
```

运行结果:

```
1 转换后的网络字节序数值: 16885952
2 转换回的点分十进制 IP 地址: 192.168.1.1
```

Socket 基础

Socket 定义

什么是 Socket

- **定义**: Socket(套接字)是网络通信的端点,用于描述 IP 地址和端口,是应用程序与网络之间的接口。
- **作用**:通过 Socket,应用程序可以向网络中发送和接收数据,实现进程间的通信。

Socket 的类型

- 流式套接字(SOCK STREAM): 用于面向连接的 TCP 通信,提供可靠的数据传输。
- 数据报套接字(SOCK_DGRAM): 用于无连接的 UDP 通信,不保证数据可靠性。

Socket 通信的基本流程

- 1. **创建套接字**:调用 socket()函数,指定地址族、套接字类型和协议。
- 2. 绑定地址(服务器端):调用 bind() 函数,将套接字绑定到特定的 IP 地址和端口号。
- 3. **监听连接**(服务器端):调用 listen()函数,等待客户端的连接请求。
- 4. 接受连接(服务器端):调用 accept() 函数,建立与客户端的连接。
- 5. 连接服务器(客户端):调用 connect() 函数,向服务器发起连接请求。
- 6. 数据传输: 使用 send() 、 recv() 或 write() 、 read() 进行数据发送和接收。
- 7. **关闭套接字**:调用 close() 函数,关闭连接。

Sockaddr 数据结构

在 Socket 编程中,需要使用特定的数据结构来表示地址信息。

通用地址结构 sockaddr

```
1 struct sockaddr {
2    sa_family_t sa_family; // 地址族,如 AF_INET、AF_INET6
3    char sa_data[14]; // 地址数据,具体内容与地址族相关
4 };
```

- **说明**: sockaddr 是一个通用的地址结构,适用于多种协议,但使用起来不方便。

IPv4 地址结构 sockaddr_in

```
1 struct sockaddr_in {
2    sa_family_t sin_family; // 地址族,必须设置为 AF_INET
3    in_port_t sin_port; // 16 位端口号,需要使用 `htons()` 转换为网络字节序
4    struct in_addr sin_addr; // 32 位 IP 地址,使用 `inet_pton()` 设置
5    char sin_zero[8];// 填充字段,必须设置为 0
6 };
```

- **sin_family**: 地址族,IPv4 使用 AF_INET。

- sin_port:端口号,注意转换字节序。

- sin_addr : IP 地址,可以使用 INADDR_ANY 绑定所有本地地址。

IPv6 地址结构 sockaddr_in6

```
1 struct sockaddr_in6 {
2 sa_family_t sin6_family; // 地址族, AF_INET6
3 in_port_t sin6_port; // 端口号, 网络字节序
4 uint32_t sin6_flowinfo; // 流信息, 通常为 0
5 struct in6_addr sin6_addr; // IPV6 地址
6 uint32_t sin6_scope_id; // 作用域 ID, 通常为 0
7 };
```

地址结构的使用

• 在调用 Socket 函数时,需要将具体的地址结构转换为通用的 sockaddr 结构。

```
1 struct sockaddr_in addr;
2 // ... 初始化 addr ...
3 bind(sock_fd, (struct sockaddr*)&addr, sizeof(addr));
```

TCP和 UDP 的区别

TCP

- 面向连接:通信前需要建立连接。

- **可靠性**:提供确认机制,确保数据正确传输。

- 数据传输方式:面向字节流,无明确的消息边界。

- **资源消耗**:需要维护连接状态,占用系统资源。

UDP

- 无连接: 无需建立连接, 直接发送数据。

- **不可靠性**:不保证数据到达,不提供重传。

- 数据传输方式:面向数据报,有明确的消息边界。

- **资源消耗**:无需维护连接,资源占用少。

选择使用 TCP 或 UDP

- TCP 适用场景:对数据可靠性要求高的应用,如文件传输、邮件、远程登录。

- **UDP 适用场景**:对实时性要求高但可容忍少量丢包的应用,如视频直播、在线游戏、语音通话。

TCP 通信

TCP 通信流程

服务器端

1. **创建套接字**: socket()

• 指定地址族 AF_INET 、套接字类型 SOCK_STREAM 、协议 0。

2. **绑定地址**: bind()

将套接字绑定到指定的 IP 地址和端口号。

3. **监听连接**: listen()

开始监听客户端的连接请求,指定最大连接数。

4. 接受连接: accept()

• 阻塞等待客户端的连接请求,返回一个新的套接字用于通信。

客户端

1. **创建套接字**: socket()

• 与服务器端相同。

2. 连接服务器: connect()

• 指定服务器的 IP 地址和端口号,发起连接请求。

数据传输

- **发送数据:** send() 或 write()

-接收数据: recv() 或 read()

关闭连接

- **关闭套接字**: close()

TCP 三次握手

建立 TCP 连接的过程,确保双方都准备好进行通信。

第一次握手

- **客户端**:发送 SYN 包(同步序列号),请求建立连接。

- 包含信息: 客户端的初始序列号(ISN)。

第二次握手

- 服务器: 收到 SYN 包,发送 SYN-ACK 包,表示同意连接。

- 包含信息: 服务器的 ISN,确认序列号(客户端 ISN + 1)。

第三次握手

- 客户端: 收到 SYN-ACK 包,发送 ACK 包,确认连接建立。

- 包含信息: 确认序列号 (服务器 ISN + 1)。

连接建立

- **状态**:双方进入 ESTABLISHED 状态,开始数据传输。

TCP 滑动窗口

流量控制机制,用于控制发送方的发送速率,确保接收方有足够的缓冲区处理数据。

流量控制

- **目的**:防止发送方发送过快,接收方处理不过来,导致数据丢失。

滑动窗口机制

- 发送窗口:发送方维护,表示允许发送但未确认的数据量。

- 接收窗口:接收方维护,表示可接收数据的缓冲区大小。

- **动态调整**:根据网络状况和接收方反馈,调整窗口大小。

工作原理

- 1. 发送数据:发送方根据窗口大小发送数据,不必等待每个数据的确认。
- 2. 接收确认:接收方接收数据后,发送 ACK 确认,并告知可用窗口大小。
- 3. **窗口滑动**: 收到 ACK 后,发送方窗口向前滑动,继续发送新的数据。

优点

- 提高网络吞吐量,充分利用带宽。
- 避免网络拥塞,提高传输效率。

TCP 四次挥手

终止 TCP 连接的过程,确保双方都同意关闭连接。

第一次挥手

- **主动关闭方(通常是客户端)**:发送 FIN 包,表示不再发送数据。
- 状态变为: FIN WAIT 1。

第二次挥手

- 被动关闭方(通常是服务器): 收到 FIN 包,发送 ACK 包,确认收到关闭请求。
- 状态变为: CLOSE WAIT。

第三次挥手

- 被动关闭方: 处理完剩余数据后,发送 FIN 包,表示同意关闭连接。
- 状态变为: LAST ACK。

第四次挥手

- **主动关闭方**: 收到 FIN 包,发送 ACK 包,确认连接关闭。
- 状态变为: TIME_WAIT, 等待一段时间后进入 CLOSED。

为什么需要四次挥手

- **原因**: TCP 是全双工通信,发送和接收独立进行,双方需要分别关闭发送和接收通道。
- 确保双方都已完成数据传输,避免数据丢失。

TCP 通信并发处理

实现高并发的网络服务器,需要有效地管理多个客户端连接。

多进程模型

- 原理: 为每个客户端连接创建一个新的进程。

- 优点: 进程隔离性强,安全性高。

- 缺点: 系统开销大, 创建进程代价高。

多线程模型

- 原理: 为每个客户端连接创建一个新的线程。

- 优点: 比多进程开销小,共享内存空间。

- **缺点**: 需要注意线程同步,可能出现竞争条件。

I/O 多路复用

- **原理**: 使用 select 、 poll 、 epoll 等系统调用,一个进程同时管理多个网络连接。

- 优点: 高效处理大量并发连接,资源占用少。

- **缺点**:编程复杂度较高,需要管理事件和状态。

TCP 状态转换

描述 TCP 连接的不同阶段,包括以下状态:

常见状态解释

- LISTEN: 服务器监听状态,等待连接请求。

- SYN SENT: 客户端发送 SYN 后的状态,等待服务器的 SYN-ACK。

- SYN RECEIVED: 服务器收到 SYN 后发送 SYN-ACK,等待客户端的 ACK。

- ESTABLISHED: 连接已建立,双方可通信。

- FIN WAIT 1: 主动关闭方发送 FIN 后的状态,等待对方的 ACK。

- FIN WAIT 2: 收到对方的 ACK 后,等待对方的 FIN。

- CLOSE WAIT:被动关闭方收到 FIN 后的状态,等待应用程序处理完数据并发送 FIN。

- CLOSING:双方同时发送 FIN 的状态。

- LAST_ACK:被动关闭方发送 FIN 后,等待对方的 ACK。

- TIME_WAIT: 主动关闭方等待一段时间,确保对方收到 ACK。

- CLOSED: 连接关闭,无任何连接信息。

半关闭

半关闭: TCP 连接的一方完成数据发送后,可以关闭发送方向,但仍然可以接收数据。

函数: shutdown(socket, how)

• how 参数:

SHUT_RD: 关闭接收通道。

SHUT WR: 关闭发送通道。

。 SHUT RDWR: 同时关闭发送和接收通道。

应用场景

- 长连接中: 一方发送完数据后,通知对方自己不再发送数据,但仍需接收对方的数据。

- 节省资源: 及时关闭不必要的通道,减少资源占用。

端口复用的实现与应用

端口复用

定义:允许多个套接字绑定到同一 IP 地址和端口号的机制。

实现方式

- SO_REUSEADDR:

- 作用:允许在套接字关闭后立即重用地址。

- 使用场景: 服务器重启时,端口尚未释放,设置该选项可以立即绑定。

- SO_REUSEPORT:

- **作用**:允许多个进程或线程绑定到同一 IP 和端口,实现负载均衡。

- 使用条件: 需要内核和库的支持(Linux 内核 3.9 及以上)。

使用方法

```
1 int opt = 1;
2 setsockopt(sock_fd, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, &opt, sizeof(opt));
```

- 参数说明:

sock_fd: 套接字描述符。

SOL_SOCKET: 套接字层级。

SO_REUSEADDR: 选项名称。

• &opt : 选项值, 1 表示启用。

I/O 多路复用

定义:一种允许一个进程同时等待多个文件描述符的机制,当其中一个或多个描述符就绪时,操作系统通知进程进行相应的 I/O 操作。

常用系统调用

- select:

- **特点**:跨平台,但对文件描述符数量有限制(通常为 1024)。

- poll:

- **特点**: 没有描述符数量限制,使用链表存储,但在大量描述符时效率下降。

- epoll:

- **特点**: Linux 特有,使用事件驱动,效率高,适用于大并发场景。

本地套接字(UNIX 套接字)

定义:用于同一主机上进程间通信的套接字,不经过网络层。

特点

- **高效性**:数据不经过网络协议栈,传输速度快。

- **安全性**:只能在本地使用,不会被网络中其他主机访问。

使用场景

- 本地进程通信: 如系统日志服务、数据库连接。

编程示例

```
1 struct sockaddr_un {
2    sa_family_t sun_family; // 地址族, AF_UNIX 或 AF_LOCAL
3    char sun_path[108];// 文件系统路径
4 };
```

- 注意: 使用时需要指定套接字类型为 AF_UNIX 。

网络编程面试常问问题

1. TCP 和 UDP 的区别是什么?

- TCP: 面向连接,提供可靠的数据传输,有流量控制和拥塞控制。

- UDP: 无连接,不保证数据可靠性,传输速度快。

2. 描述 TCP 三次握手和四次挥手的过程。

- **三次握手**:建立连接,双方同步序列号。

- 四次挥手: 关闭连接, 双方确认数据发送完毕。

- 3. 什么是 TIME_WAIT 状态,为什么需要等待 2MSL?
 - TIME WAIT: 主动关闭方等待时间,确保对方收到 ACK, 防止旧连接的数据混淆新的连接。
- 4. 如何实现高并发的网络服务器?
 - 方法: 使用 I/O 多路复用、线程池、事件驱动模型(如 Reactor、Proactor)。
- 5. 解释什么是端口复用,如何使用?
 - 定义: 允许多个套接字绑定同一端口。
 - 使用: 设置套接字选项 SO_REUSEADDR 或 SO_REUSEPORT 。

6. 什么是半关闭,在哪些情况下使用?

- 定义: 关闭套接字的发送或接收方向。

- **使用场景**:一方不再发送数据,但需要继续接收。

7. 描述 epoll 的工作模式。

- 模式: 水平触发(LT)和边缘触发(ET)。

- 区别:

- LT: 只要文件描述符有事件未处理, 会持续通知。

- ET: 只在状态变化时通知,提高效率。

8. 字节序的重要性,如何处理不同字节序的主机通信?

- 重要性: 确保数据在不同架构的主机间正确解析。

- 处理方法: 使用网络字节序,大端模式。

9. socket 的常用系统调用有哪些?

- **创建套接字**: socket()

- 绑定地址: | bind() |

- 监听连接: listen()

- 接受连接: accept()

- 连接服务器: connect()

- **发送数据:** send()

- 接收数据: recv()

- **关闭套接字**: close()

10. 什么是粘包和拆包,如何解决?

- 粘包:多个小数据包粘在一起发送或接收。

- 拆包: 一个大数据包被拆分为多个小包。

- **解决方法**:添加消息边界,使用定长消息,或在消息前添加长度信息。