
循环神经网络-RNN

🍰 时序序列

时序序列其实就是一组**按时间顺序记录的数值**,它描述的是某个东西在不同时间的变化过 程。比如每天的气温、股票的价格、一个店铺每天的客流量等。这些数据按照时间先后排 列,显示了它们随着时间的变化趋势。


简单来说,时序序列就是:一串按时间排好顺序的数字,告诉我们某件事在时间上的变化规 **律**。通过分析这些数字,我们能发现它是否有上升、下降的趋势,或者有规律的波动,甚至 是一些意料之外的异常变化。



每月航班乘客数

其实语言也是一种时序序列,人们渴望对语言模型进行建模完成翻译、分类等任务,于是RNN应运而 生


RNN-最初的循环神经网络



常规神经网络

模型架构


传统的循环神经网络(Recurrent Neural Networks,简称 RNN)是一类允许将前一个输出作为输入 并保留隐藏状态的神经网络。它们的典型结构如下:




对于每个**时间步t,**激活值 $a^{< t>}$ (hidden)和输出 $y^{< t>}$ (output)的表达式如下:

$$a^{< t>} = g_1(W_{aa}a^{t-1} + W_{ax}x^{< t>} + b_a) \ and \ y^{< t>} = g_2(W_{ya}a^{< t>} + b_y)$$

 $W_{ax}, W_{aa}, W_{ya}, b_a, b_y$ 是共享的参数矩阵,而 g_1, g_2 是激活函数



微观运算流程



RNN种类	架构图	例子
One-to-one		传统神经网络

	$ \begin{array}{c} \hat{y} \\ \uparrow \\ \downarrow $	
One-to-many	$ \begin{array}{c} \hat{y}^{<1>} \\ \uparrow \\ \downarrow \\ x \end{array} $ $ \begin{array}{c} \hat{y}^{<2>} \\ \uparrow \\ \downarrow \\ x \end{array} $ $ \begin{array}{c} \hat{y}^{} \\ \uparrow \\ \downarrow \\ x \end{array} $	生成模型
Many-to-one	$ \begin{array}{c} \hat{y} \\ \uparrow \\ \downarrow \\ x^{<1>} \end{array} $ $ \begin{array}{c} \uparrow \\ x^{<2>} \end{array} $ $ \begin{array}{c} \downarrow \\ x^{} \end{array} $	分类模型
Many-to-many		NER命名实体识 别
Many-to-many		机器翻译

RNN的优缺点如下

优点	缺点	
• 可以处理任意长度的输入	• 计算速度较慢	
• 模型大小不随输入大小而增加	• 难以获取较长时间前的信息	
• 计算过程会考虑历史信息	• 当前状态无法考虑任何未来的输入	
• 权重在时间步长上共享		



RNN最大问题: 难以解决长距离依赖

为何会导致这一问题?

RNN中常使用的激活函数:

sigmoid	Tanh	ReLU
$g(z)=rac{1}{1+e^{-z}}$	$g(z)=rac{e^z-e^{-z}}{e^z+e^{-z}}$	$g(z) = \max(0,z)$
$\begin{array}{c c} 1 \\ \hline \frac{1}{2} \\ \hline -4 & 0 & 4 \end{array}$		

在 RNN 中经常会遇到梯度消失和梯度爆炸现象。产生这些现象的原因是,由于梯度的乘法效应,随着层数的增加,梯度可能会呈指数级衰减或增长,因此很难捕捉到长期依赖关系。

RNN实践

利用pytorch从零实现RNN模型

导入必要的库

```
1 import torch
2 import torch.nn as nn
3 import torch.optim as optim
```

步骤 2: 定义 RNN 类

创建一个 RNN 类,并定义它的初始化方法、前向传播方法等。

```
1 class SimpleRNN(nn.Module):
       def __init__(self, input_size, hidden_size, output_size):
 2
           super(SimpleRNN, self).__init__()
 3
 4
           self.hidden size = hidden size
 5
           # 定义 RNN 层参数
 6
 7
           self.i2h = nn.Linear(input_size + hidden_size, hidden_size)
           self.i2o = nn.Linear(hidden_size, output_size)
 8
9
           self.softmax = nn.LogSoftmax(dim=1)
10
       def forward(self, input, hidden):
11
           combined = torch.cat((input, hidden), 1)
12
           hidden = self.i2h(combined)
13
           output = self.i2o(hidden)
14
           output = self.softmax(output)
15
           return output, hidden
16
17
       def init_hidden(self):
18
           # 初始化隐藏层
19
           return torch.zeros(1, self.hidden_size)
20
21
```

步骤 3: 创建数据和超参数

设定RNN的输入、隐藏层大小、输出大小等超参数。这里用简单的随机数据进行演示。

```
1 input_size = 5 # 输入的特征维度
2 hidden_size = 10 # 隐藏层的特征维度
3 output_size = 2 # 输出的特征维度(例如二分类问题)
4
5 rnn = SimpleRNN(input_size, hidden_size, output_size)
6
```

```
7 # 创建随机数据: 例如一个序列数据,包含 3 个时间步
8 sequence = [torch.randn(1, input_size) for _ in range(3)] # 3 时间步的序列
9 target = torch.tensor([1]) # 假设目标输出是分类标签 1
```

步骤 4: 定义损失函数和优化器

使用交叉熵损失函数以及 SGD 优化器。

```
1 criterion = nn.NLLLoss()
2 optimizer = optim.SGD(rnn.parameters(), lr=0.01)
```

步骤 5: 训练循环

定义一个简单的训练循环。

```
1 # 训练循环
2 \text{ num\_epochs} = 100
3 for epoch in range(num_epochs):
       rnn.zero_grad() # 清除前一轮的梯度
       hidden = rnn.init_hidden() # 初始化隐藏层
5
6
       # 输入序列的前向传播
7
       for input in sequence:
           output, hidden = rnn(input, hidden)
9
10
       # 计算损失
11
       loss = criterion(output, target)
12
13
14
      # 反向传播
      loss.backward()
15
      optimizer.step()
16
17
      # 打印损失值
18
      if epoch % 10 == 0:
19
           print(f'Epoch {epoch}, Loss: {loss.item()}')
20
21
```

解释说明

1. **数据输入**:在训练过程中,模型接收一个序列,每一个时间步的数据经过前向传播,将输出与更新后的隐藏状态返回。

- 2. **损失计算**:只在序列的最后一个时间步计算损失。对于"许多对一"模型,通常选择最后一个时间步的输出与真实标签进行对比。
- 3. **梯度更新**:反向传播的梯度计算和参数更新,通过 loss.backward() 和 optimizer.step() 完成。

直接使用RNN模型

导入必要的库

```
1 import torch
2 import torch.nn as nn
```

定义RNN结构

RNN模型由输入层、隐藏层和输出层组成。以下是构建RNN的代码示例:

```
1 class SimpleRNN(nn.Module):
      def __init__(self, input_size, hidden_size, output_size, num_layers=1):
2
          super(SimpleRNN, self).__init__()
3
4
          # 定义RNN层
5
          self.rnn = nn.RNN(input_size, hidden_size, num_layers,
6
   batch_first=True)
7
           # 定义全连接层,用于将RNN的输出映射到目标输出
8
          self.fc = nn.Linear(hidden_size, output_size)
9
10
      def forward(self, x):
11
          # 初始化隐藏状态
12
          h0 = torch.zeros(num_layers, x.size(0), hidden_size)
13
14
          # 将输入x传入RNN
15
16
          out, hn = self.rnn(x, h0)
17
          # 取最后一个时间步的输出,传入全连接层
18
          out = self.fc(out[:, -1, :])
19
20
21
          return out
```

这里, input_size 表示输入特征的数量, hidden_size 表示隐藏层神经元的数量, output_size 表示输出层神经元的数量。

初始化模型参数

```
1 input_size = 10  # 输入特征的维度
2 hidden_size = 20  # 隐藏层的维度
3 output_size = 1  # 输出的维度(例如二分类任务中为1)
4 num_layers = 2  # RNN的层数
```

实例化模型

```
1 model = SimpleRNN(input_size, hidden_size, output_size, num_layers)
```

使用模型进行前向传播

假设输入 x 是一个张量,形状为 (batch_size, sequence_length, input_size) ,例如:

```
1 batch_size = 5
2 sequence_length = 7
3 x = torch.randn(batch_size, sequence_length, input_size)
4
5 # 前向传播
6 output = model(x)
7
8 print("Output shape:", output.shape)
```

解释各部分含义

- input_size: 每个时间步输入的特征维度。
- hidden_size : 隐藏层的维度,决定了隐藏状态的大小。
- num_layers: RNN的层数。
- output_size : 模型输出的维度,常用于映射为实际需要的输出格式。

在这个例子中,模型先将输入传入RNN层得到时间序列的输出,然后选取最后一个时间步的输出,经过全连接层后输出最终结果。

常见操作和技巧

• 初始化隐藏状态:通常在每次前向传播中都需要初始化隐藏状态 ho ,尤其是在处理独立的数据批次时。

- 选择时间步的输出:在很多任务中,我们只关心最后一个时间步的输出(例如句子分类任务),但也可以取所有时间步的输出用于不同任务(如机器翻译)。
- **多层RNN**:增加 num_layers 可以创建深层RNN,捕捉更复杂的模式。