Video++互动层Android SDK对接指南(AAR版本)

Video++ 互动层目前支持所支持的业务为:

```
* 直播互动(请重点参照步骤1.X,2.X,3.X,8.X)
* 点播互动(请重点参照步骤1.X,2.X,4.X,8.X)
* OTT互动(请重点参照步骤1.X,2.X,5.X,8.X)
* Video++商城(请重点参照步骤1.X,2.X,6.X,8.X)
```

1. 对接方式说明:

1.SDK配置的demo代码点击此处,该Demo上面有对接的详细代码可供参考使用

```
* 直播页面 LiveOsActivity
* 点播页面 VideoOsActivity
* OTT页面 VideoOTTActivity
* Video++商城页面 MallOsActivity
```

- 2.除了参考上面的Demo中的配置外, 还可以参考下文"对接步骤说明"
- 2. 对接步骤说明:
 - 2.1 在appliaction的onCreate方法里进行如下配置:

```
Application {
@Override
public void onCreate() {
   super.onCreate();
   VenvyUIUtil.runOnUIThreadDelay(new Runnable() {
       @Override
       public void run() {
           // VideoType 中标识本次接入业务类型, 具体接入请先明确要接入的业务
类型再做修改
           // VideoType.BOTH 表示接入点播和直播
           // VideoType.LIVEOS 表示只接入直播
           // VideoType.VIDEOOS 表示只接入点播
           // VideoType.OTT 表示只接入OTT
           // VideoType.MALL 表示只接入子商城
           VideoPlus.appCreate(MyApp.this, VideoPlus.VideoType.BOTH)
   }, 3000);
```

2.2 在项目 build.gradle 中配置相关的compile.

```
dependencies {
  compile fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar'])

//Video++ 互动层依赖:(版本号只是举例,具体版本请咨询对接技术同学)
  compile(name: 'venvy_pub-release', ext: 'aar')
}
```

此外有些第三方依赖,可以参照demo中的build.gradle文件来配置

2.3 在AndroidManifest.xml中配置如下权限:

```
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STOR
AGE" />
<uses-permission android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORA
GE" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STAT
E" />
<uses-permission android:name="android.permission.READ_PHONE_STATE" /
>
```

3.直播互动配置步骤:

3.1 直播互动层创建

在xml中配置互动层的VideoLiveView:

```
<cn.com.videopls.pub.live.VideoLiveView
    android:id="@+id/venvyLive"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent" />
```

在代码中找到控件

```
VideoLiveView videoLiveView = (VideoLiveView) findViewById(R.id.v envyL
ive);
```

如果您希望在代码中手动创建直播的互动层

```
VideoLiveView videoLiveView= new VideoLiveView(context);
videoLiveView.setLayoutParams(new LayoutParams(ViewGroup.LayoutParams.M
ATCH_PARENT, ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT));
addview(videoLiveView);
```

3.2 初始化 Adapter

创建adapter

```
private class LiveAdapter extends VideoPlusAdapter {
       @Override
       public Provider createProvider() {
           final int width = VenvyUIUtil.getScreenWidth(LiveActivity.t
his);
           final int height =VenvyUIUtil.getScreenHeight(LiveActivity.
this);
           Provider provider = new Provider.Builder()
                   .setUserId(mRoomId)//roomId 或者userId
                   .setPlatformId(getPlatformId())//videojj直播后台平台I
d
                   .setHorVideoHeight(height)//横屏视频的高
                   setHorVideoWidth(width)//横屏视频的宽
                   .setVerVideoHeight(screenHeightSmall)//small 视频小屏
视频的高
                   setVerVideoWidth(width)//small视频小屏视频的宽
                   .setVerticalFullVideoWidth(height)//Full 视频全屏视频
的高
                   .setVerticalFullVideoHeight(width)//视频全屏视屏的宽
                   .setVerticalType(1)//1 竖屏小屏, 0竖屏全屏
                   .setDirection(2) //2横竖屏, 0竖屏, 1是横屏
                   .build():
           return provider;
   }
```

将该步骤中的Adapter对象设置给VideoLiveView:

```
liveAdatper = new LiveAdapter();
videoLiveView.setVideoOSAdapter(liveAdatper);
```

请注意: adapter建立好之后,请在Activity的生命周期中调用adapter的各个对应的生命周期方法,详细可参照demo中BasePlayerActivity的生命周期实现方法。

3.3 直播互动开启

```
videoLiveView.start();
```

3.4 直播互动关闭

当页面(Activity)销毁的时候,需要在onDestory()方法里面销毁直播互动

```
protected void onDestroy() {
    super.onDestroy();
    //销毁直播互动
    videoLiveView.destroy();
}
```

3.5 抽奖及分区功能的使用

使用抽奖功能需要用户登录,传入用户 ID,用户名,在收到抽奖广告后即可参与抽奖使用分区也需要传入对应的分区名以上配置请在 Adapter 中重写 buildLoginInterface()方法

以上是直播接入步骤,如果有不清楚的地方可以咨询对接的同学

4.点播互动配置步骤:

4.1 在xml中配置互动层的VideoOsView:

```
<cn.com.videopls.pub.os.VideoOsView
    android:id="@+id/video"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent" />
```

4.2 初始化点播互动层VideoOsView对象的Adapter:

```
private class MyAdapter extends VideoPlusAdapter {
       @Override
        public Provider createProvider() {
           final int width = VenvyUIUtil.getScreenWidth(MainActivity.t
his);
           final int height = VenvyUIUtil.getScreenHeight(MainActivity
this):
           Provider provider = new Provider.Builder()
                    setAppKey(getAppKey())//appkey
                    .setHorVideoHeight(Math.min(width, height))//横屏视频
的高
                    .setHorVideoWidth(Math.max(width, height))//横屏视频
的宽
                    .setVerVideoWidth(Math.min(width, height))//small视
频小屏视频的宽
                    .setVerVideoHeight(screenHeightSmall)//small 视频小屏
视频的高
                    .setVideoPath(getVideoPath())//视频地址
                    setVideoType(3)//
                    .setVideoTitle("ttt")//
                    .build():
            return provider;
        }
       @Override
        public IMediaControlListener buildMediaController() {
            return new MyMediaController();
        }
}
```

由于点播互动需要获得视频的播放时间,所以在接入点播互动构造Adapter的时候 buildMediaController()方法必须重载,其中getCurrentPosition方法为获取当前播放 器时间,单位为毫秒级。其他方法建议实现(比如start(),pause()等等),方便以后我们SDK做扩展,我们目前没有对接入方的播放器做控制。

4.3 将4.2的Adapter对象设置给VideoOsView:

```
videoOsView = (VideoOsView) findViewById(R.id.video);
    adapter = new MyAdapter();
    videoOsView.setVideoOSAdapter(adapter);
    adapter.onCreate();
```

4.4 在页面Activity的生命周期中调用点播Adapter对应的生命周期: (如果您有查看我们的demo,请关注下点播页面VideoOsActivity的父类BasePlayerActivity的生命周期调用)

```
@Override
   protected void onStart() {
      super.onStart();
     //开启点播互动
      adapter.onStart();
   }
   @Override
   protected void onPause() {
      super.onPause();
     //暂停点播互动
      adapter.onPause();
   }
   @Override
   protected void onDestroy() {
      super.onDestroy();
      //销毁点播互动
      adapter.onDestroy();
   }
   @Override
   protected void onResume() {
      super.onResume();
     //点播互动resume
      adapter.onResume();
   }
```

5.OTT互动配置步骤

OTT互动的配置与点播基本相同(请详细参照步骤4.X以及DEMO代码 VideoOTTActivity),请将VideoOsView替换为VideoOTTView

6.添加子商城互动

- 6.1 横屏幕状态下子商城与app交互接口
- 6.1.1 在xml布局文件中添加子商城布局

```
<cn.com.videopls.pub.mall.VideoMallView
    android:id="@+id/venvyMall"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent" />
```

6.1.2 初始化VideoMallView并配置adapter

```
videoMallView = (VideoMallView) findViewById(R.id.venvyMall);
mallAdapter = new MallAdapter();
videoMallView.setVideoOSAdapter(mallAdapter);
videoMallView.start();
```

6.1.3 初始化adapter

```
private class MallAdapter extends VideoPlusAdapter {
       @Override
        public Provider createProvider() {
            Provider provider = new Provider.Builder()
                    .setUserId("34")//roomId 或者userId
                    .setPlatformId("56dd27a8b311dff60073e645")//videojj
直播后台平台Id : 575e6e087c395e0501980c89
                    .build():
            return provider;
        }
       @Override
        public IPlatformLoginInterface buildLoginInterface() {
            return iPlatformLoginInterface;
        //横屏下关闭子商城页面回调
        @Override
        public IWidgetCloseListener<WidgetInfo>
        buildWidgetCloseListener() {
            return new IWidgetCloseListener<WidgetInfo>() {
                @Override
                public void onClose(WidgetInfo widgetInfo) {
                    WidgetInfo.WidgetType widgetType = widgetInfo.getWi
dgetType();
                    if (widgetType == WidgetInfo.WidgetType.MAILL) {
                        mallBtn.setVisibility(View.VISIBLE);
```

```
}
};
}
}
```

6.1.3 上一步骤中代码中iPlatformLoginInterface对象的具体实现说明

子商城需要与第三方app交互来交换各自所需信息:子商城需要第三方app用户信息、 子商城h5登陆时通知第三方app、横屏子商城点击付款需要转竖屏通知第三方app等。 这些交互信息通过在直播里面Adapter重写

buildLoginInterface接口来完成

```
private IPlatformLoginInterface mPlatformLoginInterface =
              new IPlatformLoginInterface() {
                     /**
                     *第三方app提供给v++ SDK的登陆信息,其中UID为必填写
                    @Override
                     public PlatformUserInfo getLoginUser() {
                        PlatformUserInfo platformUserInfo = new Platf
ormUserInfo();
                        //用户唯一标志
                        platformUserInfo.setUid("必填");
                        //用户昵称
                        platformUserInfo.setNickName("nullable");
                        //用户名
                        platformUserInfo.setUserName("nullable");
                        //电话号码
                        platformUserInfo.setPhoneNum("nullable");
                        //token信息
                        platformUserInfo.setUserToken("nullable");
                        return platformUserInfo;
                     }
                     //商城h5页面用户登陆,回调给第三方app
                    @Override
                     public void userLogined(PlatformUserInfo userInfo
) {
                        //userInfo对象提供来getXX来获取对应的信息
                     }
                     //h5 点击立即购买等需要转竖屏交互时通知app
                    @Override
                     public void screenChanged(changedInfo changedInfo
) {
                       //url为小屏幕URL
```

```
}
};

/**
*adapter
*/
@Override
public IPlatformLoginInterface buildLoginInterface() {
    return mPlatformLoginInterface;
}
```

6.1.5 打开子商城页面的方式

点击子商城入口(子商城入口需要第三方app自己配置),当点击入口按钮呼出子商城之后,入口需要隐藏。

```
doorBtn.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
    @Override
    public void onClick(View v) {
        //点击响应路由,呼出子商城
        Router.route(Scheme.MAILL);

        //隐藏商城入口按钮
        doorBtn.setVisibility(View.GONE);
    }
});
```

6.1.6 关闭子商城回调

当子商城页面关闭的时候需要通知第三方,第三方在接到回调通知后将入口显示,具体的回调在Adapter里面配置,其代码如下:

```
doorBtn.setVisibility(View.VISIABLE);
}
}
```

6.2 竖屏小屏幕子商城配置:

6.2.1在竖屏小屏幕状态下,第三方需要在播放器下面配置SDK提供的MallWebView布局页面(其具体类路径为cn.com.venvy.mall.view.MallWebView),用来打开子商城h5页面,另外初始化WebView完毕后需要设置如下配置:

```
//也可以在xml里配置
MallWebView mallWebView = new MallWebView(context);
//步骤1创建的IPlatformLoginInterface对象
mallWebView.setPlatformLoginInterface(mPlatformLoginInterface);
```

6.2.2 注意在竖屏状态下响应screenChanged里面添加如下代码:

```
public void screenChanged(changedInfo changedInfo) {
    //url为小屏幕URL
    mallWebView.setSsId(changedInfo.getSsid());
    mallWebView.setVisibility(View.VISIBLE);
    mallWebView.loadUrl(changedInfo.getUrl());
}
```

6.2.3 在竖屏点击入口,打开MallWebView调用loadUrl方法来获取商品列表:

```
//获取商品货架的URL
String mallUrl=MallConfig.getMallUrl();
mallWebView.setSsId(System.currentTimeMillis()+"");
//拼接第三方房间号
mallWebView.loadUrl(mallUrl+"?video="+ 第三方app的房间ID)
```

6.3 我的订单

根据产品定义,需要在第三方app的用户信息页面配置"我的订单"选项,当用户点击此选项的时候业务逻辑如下:

- 1、判断第三方app的用户是否登录,如果没有登录则跳转到第三方的登录页面,进行用户的登录操作。
- 2、调转独立的activity,该activity的contentView为全屏竖屏的VenvyWebView,该activity的配置示例代码请参考Demo中MyOrderActivity。

6.4 Webview的初始化工作

因为sdk的webView用的是腾讯的x5webView,所以对其初始化需在Appcation中做如下配置:

```
MyApp extends Application {
    @Override
    public void onCreate() {
        super.onCreate();
        VideoPlus.appCreate(MyApp.this, VideoPlus.VideoType.MALL);
}
```

请注意、初始化X5webview同时需要jar包以及.so文件:

- jar包的获取方式点击此处,下载好后请放在libs文件夹下。
- .so文件的获取方式,在上面的链接中,请找到SDK接入示例-Android Studio,点击下载,在src/main/jniLibs/armeabi中找到so库,并且放在项目中的 src/main/jniLibs/armeabi目录下

7.互动的相关监听方法:

如果您想要对互动层上面所展示的广告行为做监听,比如展示、点击、关闭(由于产品的多样化,我们暂时列出来了几种互动的通用方法,如果有需要可以详细咨询对接的同学),则可以按照需求复写Adapter的buildWidgetShowListener、buildWidgetCloseListener方法,如下所示:

注意事项:

Video++互动层对于三方的引入,为了避免冲突和重复引入,导入三方功能开放给最外层调用,如项目中已配置,可按照项目中原有配置来,如没配置相关依赖,需要在项目中添加。具体依赖可看build.gradle文件注释说明.

V1.2.0 版本升级内容

- 1. android支持远程依赖接入
- 2. android直播优化内存占用
- 3. android点播优化内存占用
- 4. android点播横竖屏切换曝光投递优化

V1.2.0.3 版本升级内容

- 5. 增加中间层Provider动态更新功能
- 6. 增加图片下载成功监控v1.2.0.4 版本升级内容

7. 将SDK编译版本下调. 同时将依赖项目暴露给调用方

- 8. Fix 点播读取文件BUG
 - V1.2.0.6 版本升级内容
- 9. fix 部分机型上闪退的bug

v1.2.0.7版本内容

10. 修复config接口中返回的对外链处理