Block
หินก้อน

คู่มือกดตามทีละขั้น
สำหรับผู้ใช้งาน · ระบบ eg-tst
อัปเดตล่าสุด: 1 พฤศจิกายน 2569

หินก้อน (Block) คือหินที่ซื้อมาเป็นก้อนใหญ่ก่อนตัดเป็นแผ่น คุณจะ **สั่งซื้อ Block 2 ก้อน รับของพร้อมกรอกขนาดที่วัดได้จริง ดูต้นทุนในหน้า Block บันทึกใบแจ้งหนี้ผู้ขาย แก้ขนาดก้อนที่วัดผิด** แล้ว **ตัดอีกก้อนเป็นแผ่น (Slab)** ทุกขั้นบอกว่ากรอกอะไร ใส่ไปทำไม และควรเห็นอะไรบนจอ ใช้เวลาประมาณ 45 นาที

[00]

เตรียมก่อนเริ่ม

เรื่อง	ที่ต้องมี
ระบบ	eg-tst.mx-erp.com · บริษัทมุมขวาบนต้องเป็น **Empire Granite**
สินค้า	**ZZ2 GUIDE MARBLE - Block** และ **ZZ2 GUIDE MARBLE - Slab** ซึ่งได้จากตอน 2 ของ คู่มือกดตาม Setup ระบบ (ทำคู่มือนั้นก่อน) · ราคาซื้อ 12,000 บาทต่อตัน · Density 2.65
ผู้ขาย	**Demo Stone Supplier** (มีอยู่ในระบบ)
สิทธิ์ผู้ใช้	ปุ่ม **แก้ขนาด** ของ Block (ตอน 4) ใช้ได้เฉพาะผู้มีสิทธิ์ Inventory Administrator ถ้าไม่เห็นปุ่มนี้ ให้ขอผู้ดูแลระบบ
ข้อมูลตัวอย่าง	สั่งซื้อ **32.70 ตัน** ราคา **12,000 บาทต่อตัน** รับเป็น Block 2 ก้อน · ก้อนที่ 1 ขนาด 2.90 × 1.60 × 1.50 ม. หนัก 18.100 ตัน · ก้อนที่ 2 ขนาด 2.70 × 1.50 × 1.40 ม. หนัก 14.600 ตัน (ตอน 4 จะแก้ความสูงเป็น 1.30 ม.) · ตอน 5 ตัดก้อนที่ 1 เป็น Slab 2.90 × 1.50 ม. หนา 3 ซม. (ได้ประมาณ 53 แผ่น)


เรื่อง	ที่ต้องมี
เลขและรหัส	เลขเอกสาร (P00624, EG01/IN/00746, BLK-26-1486, BILL/2026/11/0013, EG01/STCUT/00427 ฯลฯ) เป็นของรอบที่ทดสอบไว้ ของคุณจะได้เลขใหม่ ให้ดูตามเลขของคุณเอง

การทำตามคู่มือนี้สร้างข้อมูลจริงในระบบ eg-tst (ไม่ใช่ระบบใช้งานจริง) ไม่ต้องลบทิ้ง · ตู้คอนเทนเนอร์และค่าขนส่ง ดูแยกใน คู่มือกดตามตู้คอนเทนเนอร์


[01]

ตอน 1 · สั่งซื้อ Block

ข้อ	ทำอะไร (ค่าที่กรอก)	ทำไมใส่ค่านี้	ควรเห็น
1.1	เมนู **Purchase → Orders → Requests for Quotation** กด **New** Vendor เลือก **Demo Stone Supplier** กด Add a product เลือก **ZZ2 GUIDE MARBLE - Block** ช่อง **Qty (Ton)** พิมพ์ **32.70** ช่อง **Price / Ton** พิมพ์ **5000**	Block ซื้อขายเป็นตัน ตามที่ผู้ขายตั้งราคา ระบบแปลงเป็นลูกบาศก์เมตรให้เอง (32.70 ÷ 2.65 = 12.3396) และคิดราคาต่อ ลบ.ม. ให้ (12,000 × 2.65 = 31,800) · ช่อง Container / Import Group ที่หัวใบสั่งซื้อไม่ต้องกรอก (ใช้เมื่อมีค่านำเข้าตามตู้ ดูคู่มือตู้คอนเทนเนอร์)	Quantity **12.3396** m³ · Unit Price **31,800.00** · ก่อน VAT **392,399.28**
1.2	กด **Confirm Order**	ยืนยันแล้วระบบสร้างใบรับของให้	สถานะเป็น Purchase Order (เช่น P00624) · มีปุ่มสมาร์ท **Receive**



ตัวอย่างหน้าจอจริง: ใบสั่งซื้อ Block ที่กรอกแล้ว (ข้อ 1.1)




ตัวอย่างหน้าจอจริง: ใบสั่งซื้อที่ยืนยันแล้ว (ข้อ 1.2)


[02]

ตอน 2 · รับของและกรอกขนาด ระบบสร้าง Block ให้

ข้อ	ทำอะไร (ค่าที่กรอก)	ทำไมใส่ค่านี้	ควรเห็น
2.1	กดปุ่มสมาร์ท **Receive** แล้วกดคำว่า **Details** ที่แถว Block · แถวแรกกรอก ยาว **2.90** กว้าง **1.60** สูง **1.50** ตันตามใบส่งของ **18.10** · กด Add a line แถวที่สองกรอก ยาว **2.70** กว้าง **1.50** สูง **1.40** ตัน **14.60** แล้วกด **Save**	1 แถว = 1 ก้อน ใช้ขนาดที่วัดได้จริงตอนรับของ ระบบคำนวณปริมาตรให้เอง · ตันตามใบส่งของคือน้ำหนักที่ผู้ขายแจ้ง ระบบใช้ตัวเลขนี้คิดต้นทุนและออกใบแจ้งหนี้	ปริมาตรแถวแรก **6.96** ลบ.ม. แถวที่สอง **5.67** (รวม 12.63) · ช่องล่างสุดของตารางแสดงผลรวม 12.63 **ระวัง:** กด Tab ที่ช่องสุดท้ายอาจเปิดแถวว่างเพิ่ม ระบบข้ามแถวว่างเอง
2.2	กด **Validate** (ถ้าถามเรื่อง Backorder ให้เลือก **No Backorder**)	การรับของ (Validate) คือจุดที่ระบบสร้างเอกสาร Block ให้ ไม่ต้องกดปุ่มสร้างเอง ถ้าสร้าง Block ล่วงหน้าไว้ก่อนจะซ้ำกัน	ใบรับของเป็น **Done** (เช่น EG01/IN/00746) · ได้ Block 2 ก้อน: BLK-26-1486 และ BLK-26-1487 · คอลัมน์ Qty (Ton) ในใบรับของแสดง 18.10 และ 14.60 ตามตันตามใบส่งของที่กรอก ซึ่งเป็นตัวเลขเดียวกับที่ Block เก็บและใช้คิดต้นทุน (ถ้าไม่กรอก ระบบใช้ปริมาตร × 2.65 แทน)



ตัวอย่างหน้าจอจริง: หน้าต่าง Details กรอกขนาดของ Block ทั้ง 2 ก้อน (ข้อ 2.1)




ตัวอย่างหน้าจอจริง: ใบรับของที่รับแล้ว (ข้อ 2.2)

[03]

ตอน 3 · ดูต้นทุนและขนาดในหน้า Block

ข้อ	ทำอะไร (ค่าที่กรอก)	ทำไมใส่ค่านี้	ควรเห็น
3.1	เมนู **Stone Slab → Blocks** ช่องค้นหาพิมพ์ **BLK-26-1486** แล้วกด Enter (ของคุณใช้เลขของคุณเอง) แล้วเปิดการ์ด Block	หน้า Blocks เป็นการ์ดเรียงจากใหม่ไปเก่า ช่องค้นหาค้นจากรหัส Block · ตัวกรองเริ่มต้น "ซ่อน Block ที่ใช้หมดแล้ว" ซ่อน Block ที่ตัดหมดไว้ ถ้าหาไม่เจอให้ลบตัวกรองนี้	หน้า Block มีการ์ดสรุป: ขนาดก้อน **2.90 × 1.60 × 1.50** ม. = **6.96 CBM · 18.10 ตัน** · คงเหลือ **6.96 CBM** · ต้นทุน **12,000 บาท/ตัน (31,800 บาท/CBM)** · ใบสั่งซื้อต้นทางคือ P00624
3.2	อ่านแถบเตือนสีเหลืองด้านบน	แถบเตือนนี้ช่วยกันสร้าง Block ซ้ำ: ใบสั่งซื้อสั่ง 12.34 ลบ.ม. (แปลงจากตัน) แต่วัดจริงรวม 12.63 ลบ.ม. จึงเกินที่สั่ง เกิดจากน้ำหนักที่ผู้ขายแจ้งไม่ตรงกับปริมาตร × ความหนาแน่น	"Block ที่ผูกกับบรรทัด PO นี้รวม 12.63 m³ เกินที่สั่งซื้อไว้ 12.34 m³ (Quantity ใน PO เป็นปริมาตร m³ ไม่ใช่จำนวนก้อน) — ตรวจว่าไม่ได้สร้าง Block ซ้ำ" ถ้าตรวจแล้วเป็นเพราะการวัดจริง ไม่ต้องทำอะไร
3.3	ดูแท็บ **ข้อมูล Block** และ **Slabs**	ข้อมูลที่กรอกตอนรับของอยู่ในแท็บแรก ส่วน Slabs ว่างอยู่จนกว่าจะตัดเป็นแผ่น	แท็บข้อมูล Block: Warehouse Empire Granite Warehouse · Material ZZ2 GUIDE MARBLE · Purchase Order Line P00624 · ยาว 2.90 กว้าง 1.60 สูง 1.50 · Total CBM 6.96 · ตัวนับ Slab ด้านบนเป็น 0 ทั้งหมด




ตัวอย่างหน้าจอจริง: หน้า Block หลังรับของ มีการ์ดสรุปและแถบเตือน (ข้อ 3.1–3.3)


[04]

ตอน 4 · ใบแจ้งหนี้ผู้ขาย และแก้ขนาดที่วัดผิด

ข้อ	ทำอะไร (ค่าที่กรอก)	ทำไมใส่ค่านี้	ควรเห็น
4.1	เมนู **Accounting → Vendors → Bills** กด **New** Vendor เลือก **Demo Stone Supplier** ช่อง **Auto-Complete** เลือก **P00624** · **Bill Date** เลือกวันนี้ แล้วกด **Confirm**	Auto-Complete ดึงรายการจากใบสั่งซื้อมาให้ ตามที่รับจริงและเขียนเป็นตัน ราคาบาทต่อตัน ยอดจึงตรงกับใบแจ้งหนี้ผู้ขาย (ไม่ใช่ลูกบาศก์เมตรที่ปัดเศษ) · Bill Date เป็นช่องบังคับ (ขึ้นสีแดงถ้าว่าง)	บรรทัดเดียว: Quantity **32.700** ตัน (2.65 ตัน/ลบ.ม.) · Price **12,000.00** · ก่อน VAT **392,400.00** · สถานะ **Posted** (เช่น BILL/2026/11/0013) · VAT 7% 27,468.00 · รวม **419,868.00** (ก่อน VAT เท่ากับ 18.10 + 14.60 = 32.70 ตัน × 12,000 พอดี)




ตัวอย่างหน้าจอจริง: ใบแจ้งหนี้ที่ดึงมาจากใบสั่งซื้อ (ข้อ 4.1)




ตัวอย่างหน้าจอจริง: ใบแจ้งหนี้ที่ Post แล้ว (ข้อ 4.1)

ข้อ	ทำอะไร (ค่าที่กรอก)	ทำไมใส่ค่านี้	ควรเห็น
4.2	สมมติว่าวัดก้อนที่ 2 ผิด · เปิด Block **BLK-26-1487** กดปุ่ม **แก้ขนาด** (มุมซ้ายบน) ช่อง **สูงใหม่ (ม.)** พิมพ์ **1.30** (ยาว 2.70 กว้าง 1.50 คงเดิม) ช่อง **เหตุผลที่แก้ไข** พิมพ์ **วัดความสูงผิดตอนรับของ วัดซ้ำได้ 1.30 ม.** แล้วกดปุ่ม **แก้ขนาด** ในหน้าต่าง	ใช้เมื่อบันทึกขนาดตอนรับของผิด ระบบปรับสต็อกส่วนต่างให้ และเก็บประวัติ · ต้องระบุเหตุผลทุกครั้ง ถ้าเว้นว่างจะบันทึกไม่ได้ · ปริมาตรใหม่ต้องไม่น้อยกว่าปริมาตรที่ตัดไปแล้ว	หน้าต่างแสดงขนาดเดิม (2.700 × 1.500 × 1.400 = 5.67) เทียบขนาดใหม่ · ช่อง **ปริมาตรใหม่** ขึ้น **5.265** ทันที · ช่อง ใช้ไปแล้ว 0.00


ข้อ	ทำอะไร (ค่าที่กรอก)	ทำไมใส่ค่านี้	ควรเห็น
4.3	ดูการ์ดสรุปของ Block หลังแก้ แล้วเปิดแท็บ **ประวัติแก้ขนาด** (แท็บสุดท้าย)	เก็บว่าใครแก้ เมื่อไร จากอะไรเป็นอะไร เพราะอะไร ตรวจย้อนได้ภายหลัง	การ์ดแสดงขนาด **2.70 × 1.50 × 1.30 = 5.265 CBM** · น้ำหนัก 14.60 ตัน คงเดิม (ไม่เปลี่ยนตามขนาด เพราะเป็นตันตามใบส่งของ) · ต้นทุน 12,000 บาท/ตัน (31,800 บาท/CBM) คงเดิม · แท็บประวัติมี 1 แถว: ผู้แก้ วันเวลา ขนาดเก่า (1.400) ขนาดใหม่ (1.300) ปริมาตร 5.6700 → 5.2650 ผลต่าง **-0.405** และเหตุผล



ตัวอย่างหน้าจอจริง: หน้าต่างแก้ขนาด Block กรอกขนาดใหม่และเหตุผล (ข้อ 4.2)



ตัวอย่างหน้าจอจริง: การ์ด Block หลังแก้ขนาด (ข้อ 4.3)



ตัวอย่างหน้าจอจริง: แท็บ ประวัติแก้ขนาด (ข้อ 4.3)


การแก้ขนาดไม่แก้ใบแจ้งหนี้ที่ Post ไปแล้ว (ยอด 392,400 ตามตันที่ผู้ขายส่ง) · ระบบหักสต็อกส่วนต่างตามปริมาตรที่หายไป ตรวจจากฐานข้อมูลได้ 0.405 ลบ.ม. มูลค่า 12,514.29 บาท (เท่ากับส่วนต่างปริมาตรพอดี) ซึ่งไม่ได้แสดงบนหน้าจอใดในคู่มือนี้

[05]


ตอน 5 · ตัด Block เป็น Slab (ใบสั่งตัด)

ข้อ	ทำอะไร (ค่าที่กรอก)	ทำไมใส่ค่านี้	ควรเห็น
5.1	เมนู **Stone Slab → สร้างงานผลิต** เลือก **ตัด Block เป็น Slab** ช่อง Block ที่จะตัด เลือก **BLK-26-1486** แล้วกด **เริ่มงาน**	ใบสั่งตัดคือใบสั่งผลิต (Manufacturing Order) ชนิดตัด Slab จาก Block · เมนูนี้เปิดใบสั่งที่ตั้งค่าไว้ให้และมีกล่องบอกขั้นตอน ไม่ต้องเดาว่าต้องกรอกอะไรก่อน	ใบสั่งตัดใบใหม่เปิดขึ้น (ยังไม่บันทึก) การ์ดบนสุดแสดง Block ที่ตัด BLK-26-1486 เหลือ 6.96 CBM · ขนาดเป้าหมายเริ่มต้น 2.90 × 1.50 ม. หนา 2.00 ซม. · ประมาณ **80 แผ่น** 348.00 ตร.ม. · กล่องฟ้า "ตัด Block เป็น Slab ตามลำดับนี้" ติ๊ก ① ② แล้ว

ข้อ	ทำอะไร (ค่าที่กรอก)	ทำไมใส่ค่านี้	ควรเห็น
5.2	ขั้นตอนที่ 2: ผิวหน้าที่ต้องการ เลือก **Polished** · ความหนาที่ต้องการ เลือก **3 cm** · ขั้นตอนที่ 3: เหตุผล (กรณีไม่มี SO) เลือก **อื่นๆ (Other)**	ขนาดแผน L × H ตั้งต้นจากขนาด Block ให้แล้ว (2.90 × 1.50) แก้ได้ · ความหนาเลือกจากรายการ (1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 5 ซม.) หรือ Other แล้วกรอกเป็นซม. · ต้องมีบรรทัดใบขายหรือเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ตัวอย่างนี้ไม่มีใบขายจึงเลือกเหตุผล (ตัวเลือก: ปกติ, งานเพิ่ม, ตัดซ่อม, วัตถุดิบสำหรับ FG, อื่นๆ)	หลังเปลี่ยนความหนา มีแถบเตือนสีเหลือง "แผนในแท็บ Slab ที่ตัดได้ (แผน/จริง) ยังเป็นขนาดเดิม ไม่ตรงกับขนาดแผน/ความหนาที่ระบุไว้ในขั้นที่ 2" พร้อมปุ่ม **สร้างแผนใหม่** และข้อความ "ขั้นตอนถัดไป: กดปุ่มย้ายไปสถานีตัด"
5.3	กดปุ่ม **สร้างแผนใหม่** ในแถบเตือน แล้วกด **Ok** ในหน้าต่างยืนยัน	ระบบสร้างแผนตอนเลือก Block ครั้งเดียว เปลี่ยนขนาดหรือความหนาทีหลังแผนไม่เปลี่ยนตาม ต้องกดปุ่มนี้เอง ถ้าลืมจะได้ Slab หนา 2 ซม. จำนวน 80 แผ่นทั้งที่ตั้งไว้ 3 ซม.	หน้าต่างถาม "ตารางแผนเดิมจะถูกแทนที่ด้วยแผนใหม่ที่คำนวณจาก Block และขนาดแผ่น ต้องการต่อไหม?" · หลัง Ok การ์ดเปลี่ยนเป็น Polished · หนา 3.00 ซม. · **ประมาณ 53 แผ่น 230.55 ตร.ม.** และแถบเตือนหายไป (แผ่นละ 4.35 ตร.ม. = 2.90 × 1.50 · 53 แผ่นใช้ Block 6.917 ลบ.ม. เหลือเศษที่ตัดไม่ครบแผ่นอีก 0.043)




ตัวอย่างหน้าจอจริง: เลือกประเภทงาน ตัด Block เป็น Slab และ Block ที่จะตัด (ข้อ 5.1)



ตัวอย่างหน้าจอจริง: กรอกผิว ความหนา และเหตุผลแล้ว มีแถบเตือนให้สร้างแผนใหม่ (ข้อ 5.2)




ตัวอย่างหน้าจอจริง: หน้าต่างยืนยันสร้างแผนใหม่ (ข้อ 5.3)




ตัวอย่างหน้าจอจริง: การ์ดหลังสร้างแผนใหม่ ประมาณ 53 แผ่น 230.55 ตร.ม. (ข้อ 5.3)

ข้อ	ทำอะไร (ค่าที่กรอก)	ทำไมใส่ค่านี้	ควรเห็น
5.4	กดปุ่ม **ย้ายไปสถานีตัด** แล้วกด **Confirm**	ต้องย้าย Block จากที่เก็บไปสถานีตัด (Stone Production) ก่อน Confirm ระบบทำใบโอนให้ ไม่ต้องทำเอง	ขึ้นข้อความ "ย้ายสำเร็จ (Moved). Block BLK-26-1486 ย้ายไป Stone Production แล้ว 6.960 หน่วย — กด Confirm ได้เลย" · หลัง Confirm ใบสั่งตัดมีเลขใหม่ (เช่น EG01/STCUT/00427) สถานะ In Progress ปุ่มบนเป็น **ตัดเสร็จ**
5.5	เปิดแท็บ **Slab ที่ตัดได้ (แผน/จริง)** ตรวจขนาด แล้วกด **ตัดเสร็จ**	ตารางมีคอลัมน์ "แผน" และ "จริง" ค่าเริ่มต้นเท่ากัน ถ้าตัดจริงได้ขนาดต่าง แก้ช่อง "จริง" ก่อนกด · ตัดเสร็จแล้วระบบสร้าง Slab ตามขนาดจริง · ถ้ามีแผ่นหลายสิบแผ่น หน้าจออาจค้างครู่หนึ่ง อย่ากดซ้ำ	ตาราง 53 แถว (แสดงหน้าละ 40 แถว) แต่ละแถว แผน 2.90 × 1.50 × 0.03 และ จริง 2.90 × 1.50 × 0.03 · หลังกด ขึ้นข้อความ "Complete Cut สำเร็จ EG01/STCUT/00427 ตัดได้ 53 แผ่น จาก BLK-26-1486" · สถานะ **Done** · การ์ดแสดง ตัดได้จริง 53 แผ่น 230.55 ตร.ม. (100% ของแผน) · Block เหลือ 0.043 CBM · ปุ่ม Serial Numbers แสดง 53


ข้อ	ทำอะไร (ค่าที่กรอก)	ทำไมใส่ค่านี้	ควรเห็น
5.6	เปิด Block **BLK-26-1486** อีกครั้ง แล้วเปิดแท็บ **Slabs**	ดูว่า Block ก้อนนี้กลายเป็นอะไรบ้าง · Slab แต่ละแผ่นเป็น Lot ของตัวเอง ตั้งชื่อตาม Block ต่อท้ายลำดับ	การ์ด Block คงเหลือ **0.043 CBM** (0.11 ตัน) ป้าย ใช้ได้ (ยังไม่หมด) · ตัวนับ Slab Total 53 · Available 53 · แท็บ Slabs มี 53 แถว BLK-26-1486-1 ถึง BLK-26-1486-53 (เรียงตามตัวอักษร จึงเห็น -1, -10, -11 ...) สินค้า ZZ2 GUIDE MARBLE - Slab (Polished) ขนาด (กว้าง × ยาว × หนา) 1.50 × 2.90 × 0.030 ม. = 4.35 ตร.ม. สถานะ Available · การ์ดแสดง ผลการตัด 53 แผ่น




ตัวอย่างหน้าจอจริง: หลังกดย้ายไปสถานีตัด (ข้อ 5.4)



ตัวอย่างหน้าจอจริง: แท็บ Slab ที่ตัดได้ (แผน/จริง) ก่อนกดตัดเสร็จ (ข้อ 5.5)



ตัวอย่างหน้าจอจริง: ใบสั่งตัดที่ Done (ข้อ 5.5)



Lot/Serial Number	Product	Sq.M
BLK-26-1486-1	[ZZ2G-SL] ZZ2 GUIDE MARBLE - Slab (Polished)	1.50 × 2.90 × 0.030 ม. = 4.35 ตร.ม.
BLK-26-1486-10	[ZZ2G-SL] ZZ2 GUIDE MARBLE - Slab (Polished)	1.50 × 2.90 × 0.030 ม. = 4.35 ตร.ม.
BLK-26-1486-11	[ZZ2G-SL] ZZ2 GUIDE MARBLE - Slab (Polished)	1.50 × 2.90 × 0.030 ม. = 4.35 ตร.ม.
BLK-26-1486-12	[ZZ2G-SL] ZZ2 GUIDE MARBLE - Slab (Polished)	1.50 × 2.90 × 0.030 ม. = 4.35 ตร.ม.
BLK-26-1486-13	[ZZ2G-SL] ZZ2 GUIDE MARBLE - Slab (Polished)	1.50 × 2.90 × 0.030 ม. = 4.35 ตร.ม.
BLK-26-1486-14	[ZZ2G-SL] ZZ2 GUIDE MARBLE - Slab (Polished)	1.50 × 2.90 × 0.030 ม. = 4.35 ตร.ม.
BLK-26-1486-15	[ZZ2G-SL] ZZ2 GUIDE MARBLE - Slab (Polished)	1.50 × 2.90 × 0.030 ม. = 4.35 ตร.ม.
BLK-26-1486-16	[ZZ2G-SL] ZZ2 GUIDE MARBLE - Slab (Polished)	1.50 × 2.90 × 0.030 ม. = 4.35 ตร.ม.
BLK-26-1486-17	[ZZ2G-SL] ZZ2 GUIDE MARBLE - Slab (Polished)	1.50 × 2.90 × 0.030 ม. = 4.35 ตร.ม.
BLK-26-1486-18	[ZZ2G-SL] ZZ2 GUIDE MARBLE - Slab (Polished)	1.50 × 2.90 × 0.030 ม. = 4.35 ตร.ม.
BLK-26-1486-19	[ZZ2G-SL] ZZ2 GUIDE MARBLE - Slab (Polished)	1.50 × 2.90 × 0.030 ม. = 4.35 ตร.ม.
BLK-26-1486-2	[ZZ2G-SL] ZZ2 GUIDE MARBLE - Slab (Polished)	1.50 × 2.90 × 0.030 ม. = 4.35 ตร.ม.
BLK-26-1486-20	[ZZ2G-SL] ZZ2 GUIDE MARBLE - Slab (Polished)	1.50 × 2.90 × 0.030 ม. = 4.35 ตร.ม.
BLK-26-1486-21	[ZZ2G-SL] ZZ2 GUIDE MARBLE - Slab (Polished)	1.50 × 2.90 × 0.030 ม. = 4.35 ตร.ม.
BLK-26-1486-22	[ZZ2G-SL] ZZ2 GUIDE MARBLE - Slab (Polished)	1.50 × 2.90 × 0.030 ม. = 4.35 ตร.ม.
BLK-26-1486-23	[ZZ2G-SL] ZZ2 GUIDE MARBLE - Slab (Polished)	1.50 × 2.90 × 0.030 ม. = 4.35 ตร.ม.
BLK-26-1486-24	[ZZ2G-SL] ZZ2 GUIDE MARBLE - Slab (Polished)	1.50 × 2.90 × 0.030 ม. = 4.35 ตร.ม.
BLK-26-1486-25	[ZZ2G-SL] ZZ2 GUIDE MARBLE - Slab (Polished)	1.50 × 2.90 × 0.030 ม. = 4.35 ตร.ม.
BLK-26-1486-26	[ZZ2G-SL] ZZ2 GUIDE MARBLE - Slab (Polished)	1.50 × 2.90 × 0.030 ม. = 4.35 ตร.ม.

ตัวอย่างหน้าจอจริง: Block หลังตัด และแท็บ Slabs ที่ได้ 53 แผ่น (ข้อ 5.6)

ตัวเลขตรวจง่าย: 53 แผ่น × (2.90 × 1.50 × 0.03 = 0.1305) = 6.917 ลบ.ม. ที่ใช้ไป เหลือ 0.043 · ตรวจจากฐานข้อมูล: ต้นทุนของ Block ที่ตัดใช้ไป 6.917 ลบ.ม. = 215,858.10 บาท (6.917 ÷ 6.96 × 217,200) ถูกยกไปเป็นต้นทุนของ Slab ทั้ง 53 แผ่นรวมกัน ราวแผ่นละ 4,072.79 บาท (936 บาทต่อ ตร.ม.) ส่วนที่เหลือ 0.043 ลบ.ม. ยังเป็นต้นทุนของ Block

[06]

ข้อควรรู้

เรื่อง	รายละเอียด
ข้อมูลที่สร้างจากคู่มือนี้	ใบสั่งซื้อและใบรับของ · Block 2 ก้อน · ใบแจ้งหนี้ผู้ขาย · ประวัติแก้ขนาด 1 รายการ · ใบสั่งตัด 1 ใบ · Slab 53 แผ่น ไม่ต้องลบทิ้ง
ตันตามใบส่งของ กับ ปริมาตร	ใบสั่งซื้อและใบแจ้งหนี้คิดเป็นตัน (ตามผู้ขาย) ส่วนการตัดและสต็อกคิดเป็นลูกบาศก์เมตร ตันที่แสดงในใบรับของ Block และต้นทุนใช้ตันตามใบส่งของตัวเดียวกัน ถ้าตันที่กรอกต่างจากปริมาตร × 2.65 เกิน 3% ระบบขึ้นแถบเตือนให้ตรวจ (ไม่บล็อก)
เปลี่ยนความหนาแล้วต้องสร้างแผนใหม่	ถ้าไม่กด แผนยังเป็นขนาดเดิม และ Slab ที่ได้จะเป็นขนาดตามแผน ระบบเตือนแต่ไม่บังคับ

เรื่อง	รายละเอียด
ที่ยังไม่อยู่ในคู่มือนี้	ตัดจากใบขาย · ไม่เลือกผิวหน้า · แก้ขนาด "จริง" ให้ต่างจากแผน · แผนเกินปริมาตร Block · Confirm ก่อนย้ายไปสถานีตัด · ยกเลิกใบสั่งตัด · คืน Block ให้ผู้ขาย · ขาย Block ทั้งก้อน (ดูบทที่ 30 และ 39 ของคู่มือ และ Golden Path ซื้อ Block ถึงตัด)
ตู้คอนเทนเนอร์	ถ้า Block มากับตู้ ค่าขนส่งแยกจากค่าหินและบวกเข้าต้นทุนทีหลัง ดู คู่มือกดตาม ตู้คอนเทนเนอร์
ถ้าเจอปัญหา	ส่งภาพหน้าจอ พร้อมบอกว่าอยู่ข้อไหน

บันทึกของผู้ใช้งาน