Setup ระบบ

คู่มือกดตามทีละขั้น
สำหรับผู้ใช้งาน · ระบบ eg-tst
อัปเดตล่าสุด: 3 พฤศจิกายน 2569

คุณจะตั้งค่าที่ต้องมี **ก่อนเริ่มซื้อ ผลิต และขาย** ด้วยข้อมูลตัวอย่างหินหนึ่งชนิด: หมวดสินค้าสำเร็จรูป (FG) · หินตัวอย่างพร้อม Slab / Block / FG · สินค้าค่าแรงและวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับ BOQ · แล้วดูว่าต้นทุนและบัญชี Analytic ตั้งอย่างไร แต่ละขั้นบอกว่ากรอกอะไร **ใส่ไปทำไม** และควรเห็นอะไรบนจอ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

[00]

เตรียมก่อนเริ่ม

เรื่อง	ที่ต้องมี
ระบบ	eg-tst.mx-erp.com · บริษัทมุมขวาบนต้องเป็น **Empire Granite**
ข้อมูลตัวอย่าง	หินชื่อ **ZZ2 GUIDE MARBLE** รหัสฐาน **ZZ2G** หมวด Marble · Slab 2,500 บาทต่อ ตร.ม. ต้นทุน 1,300 · Block 15,800 บาทต่อตัน ต้นทุน 12,000 · Density 2.65 · FG 3,800 ต้นทุน 2,000 · ค่าแรง FG 1,500 ต่อหน่วย ชื่อที่ขึ้นต้นด้วย **ZZ** คือข้อมูลทดสอบ แยกออกจากข้อมูลจริง
ลำดับตอน	ทำ **ตอน 1 (หมวด FG) ก่อนตอน 2 (สินค้าหิน)** เพราะตอน 2 ต้องเลือกหมวด FG ที่ตั้งไว้แล้ว
หน่วย	ขนาดแผ่นในหน้า Quick Material Setup กรอกเป็น **เมตร** (ยาว × กว้าง) ส่วนความหนาเป็น **ซม.**

เรื่อง	ที่ต้องมี
เลขและรหัส	รหัสสินค้า (ZZ2G-SL ฯลฯ) ตั้งตามที่คุณกรอก แต่เลขลำดับอื่นในระบบจะเป็นของคุณเอง ให้ดูตามหน้าจอของคุณ


การทำตามคู่มือนี้สร้างข้อมูลจริงในระบบ eg-tst (ไม่ใช่ระบบใช้งานจริง) ไม่ต้องลบทิ้ง · ถ้าจะทำซ้ำ ให้เปลี่ยนชื่อและรหัสฐาน เช่น ZZ3 GUIDE MARBLE / ZZ3G

[01]

ตอน 1 · ตั้งหมวดสินค้าสำเร็จรูป (FG)

ข้อ	ทำอะไร (ค่าที่กรอก)	ทำไมใส่ค่านี้	ควรเห็น
1.1	เมนู **Inventory → Configuration → Categories** กด **New**	หมวดสินค้าเป็นที่เก็บกติกาของ FG ทุกชิ้นในหมวด ว่าติดตามสต็อกแบบไหน ค่าแรงเท่าไร ผลิตผ่านขั้นตอนอะไร ตั้งครั้งเดียวแล้วใช้ซ้ำกับหินทุกชนิด	ฟอร์มหมวดว่าง มีช่อง **FG Tracking** (ค่าเริ่มต้น Lot) · **FG Standard Labor Cost** (0.00) และแท็บ **FG Production Operations**
1.2	ช่อง Category พิมพ์ **ZZ Guide FG - Countertop** ส่วน Parent Category เว้นว่าง	ชื่อนี้คือชื่อที่คุณจะเลือกในช่อง FG Category ตอน setup หิน (ตอน 2) · เว้น Parent ว่างไว้แบบเดียวกับหมวดจริง "Stone FG - Countertop"	ชื่อหมวดขึ้นเป็นหัวฟอร์ม
1.3	ช่อง **FG Tracking** คงไว้เป็น **Lot**	Lot = หนึ่ง Lot ต่อรอบผลิตหรือต่อขนาด นับสต็อกเป็นจำนวน เหมาะกับแผ่นตัดตามขนาด · Serial ใช้กับงานชิ้นต่อชิ้นอย่างงานแกะสลัก · **เปลี่ยนไม่ได้อีก**เมื่อมี FG ในหมวดนี้เคยเคลื่อนไหวสต็อกหรือมีใบสั่งผลิตแล้ว	ค่าเป็น Lot
1.4	ช่อง **FG Standard Labor Cost** กรอก **1500**	ค่าแรงมาตรฐานต่อหน่วยที่ผลิต อัตราเดียวต่อหมวด ไม่คำนวณจากเวลาที่ใช้จริง ระบบลงเป็นต้นทุนเข้า Analytic ตอนปิดงานผลิต FG	ช่องแสดง 1,500.00

ข้อ	ทำอะไร (ค่าที่กรอก)	ทำไมใส่ค่านี้	ควรเห็น
1.5	ส่วน **Inventory Valuation** (ฝั่งขวา) ช่อง **Costing Method** เลือก **First In First Out (FIFO)** ช่อง **Inventory Valuation** เลือก **Perpetual (at invoicing)**	ให้ระบบลงต้นทุนขายให้เองตอนออกใบแจ้งหนี้ (เดบิตต้นทุนขาย เครดิตสต็อก FG) · ถ้าปล่อยค่าเริ่มต้น (Standard Price และ Periodic) ใบแจ้งหนี้ของ FG จะไม่มีรายการต้นทุนขายเลย กำไรจึงดูสูงเกินจริง	ช่อง Costing Method แสดง First In First Out (FIFO) · ช่อง Inventory Valuation แสดง Perpetual (at invoicing)
1.6	ส่วน **Account Properties** ช่อง **Expense Account** เลือก **511110 COGS - Stone Sales (all modes)** ช่อง **Stock Account** เลือก **113150 Inventory - Stone FG (Finished Goods)** (ช่อง Income Account คงค่าเริ่มต้น 411100)	ให้ต้นทุนของ FG ที่ผลิตเข้าบัญชีสต็อก FG แยกจากสต็อก Slab และเมื่อขายตัดไปเข้าบัญชีต้นทุนขายเดียวกับหมวด FG จริง (Stone FG - Countertop) · ฝ่ายบัญชีควรยืนยันบัญชีเหล่านี้ก่อนใช้งานจริง	ช่อง Expense Account แสดง 511110 COGS - Stone Sales (all modes) · ช่อง Stock Account แสดง 113150 Inventory - Stone FG (Finished Goods)
1.7	แท็บ **FG Production Operations** กด **Add a line** พิมพ์ **Cutting (ตัดตามแบบ)** กด Enter แล้วพิมพ์ **Edge (ทำขอบ)**	เป็นรายการขั้นตอนผลิต เรียงตามลำดับ ระบบคัดลอกเข้า BOM ตอนผลิต FG ครั้งแรกของสินค้านั้น (ตามการออกแบบ ยังไม่ได้ลองผลิตในคู่มือนี้)	ตารางมี 2 แถว Cutting (ตัดตามแบบ) · Edge (ทำขอบ)
1.8	กด **Save** (ไอคอนก้อนเมฆข้างชื่อ)	บันทึกแล้วหมวดนี้จึงขึ้นให้เลือกในตอน 2	ชื่อ **ZZ Guide FG - Countertop** ขึ้นที่แถบนำทางด้านบน · ค่า วิธีคิดต้นทุน บัญชี และ 2 ขั้นตอนอยู่ครบ



ตัวอย่างหน้าจอจริง: หมวด FG ที่บันทึกแล้ว (ข้อ 1.8)


ฟอร์มหมวดตอนนี้ **ยังไม่มีช่องต้นทุนวัสดุสิ้นเปลืองมาตรฐาน** (กาว เรซิน ฯลฯ) แม้ระบบมีช่องนี้ในข้อมูล ผู้ใช้จึงตั้งผ่านหน้าจอไม่ได้ และต้นทุนส่วนนี้ถูกคิดเป็น 0 · ถ้าต้องการใช้ ให้แจ้งทีมพัฒนา

[02]

ตอน 2 · ตั้งสินค้าหินด้วย Quick Material Setup


ข้อ	ทำอะไร (ค่าที่กรอก)	ทำไมใส่ค่านี้	ควรเห็น
2.1	เมนู **Stone Slab → Tools → Quick Material Setup**	หน้าต่างเดียวสร้างทุกอย่างที่หินหนึ่งชนิดต้องมี ไม่ต้องไล่สร้างทีละเมนู	หน้าต่าง Quick Material Setup เลือก **สร้าง Material ใหม่** ไว้แล้ว
2.2	Material Name พิมพ์ **ZZ2 GUIDE MARBLE** · Category เลือก **Marble**	ชื่อคือชื่อที่ทีมขายเห็นและเลือกตอนทำใบเสนอราคา · หมวดหินใช้จัดกลุ่ม Analytic เพื่อเทียบต้นทุนและกำไรตามหมวด	ทั้งสองช่องมีค่า (ช่องบังคับ)

ข้อ	ทำอะไร (ค่าที่กรอก)	ทำไมใส่ค่านี้	ควรเห็น
2.3	Pricing Mode คงไว้เป็น **Serial (per-slab)**	Serial ติดตามทีละแผ่น (ค่าเริ่มต้น) · Lot นับเป็นกองสำหรับหินราคาถูก · ตัวเลือก Finish และ FG ใช้ได้เฉพาะ Serial	ค่าเป็น Serial (per-slab)
2.4	Internal Reference (Base Code) พิมพ์ **ZZ2G**	ระบบต่อท้ายให้เป็น ZZ2G-SL (Slab) · ZZ2G-BL (Block) · ZZ2G-FG (FG) เว้นว่างได้ แต่ควรกรอกเพื่อค้นหาสินค้าง่าย	ช่องแสดง ZZ2G
2.5	Density (Ton/CBM) พิมพ์ **2.65**	ใช้แปลงราคา Block จากบาทต่อตันเป็นบาทต่อลูกบาศก์เมตร ถ้าจะตั้งราคา Block ต้องกรอก	ช่องแสดง 2.65




ตัวอย่างหน้าจอจริง: ข้อมูลหินที่กรอกแล้ว (ข้อ 2.2–2.5)

ข้อ	ทำอะไร (ค่าที่กรอก)	ทำไมใส่ค่านี้	ควรเห็น
2.6	ราคาขายฐาน Slab (บาทต่อ CBM) พิมพ์ **125000**	ถ้ากรอก ระบบสร้างตารางราคาตามความหนาให้เอง (125,000 × ความหนาเป็นเมตร) · ถ้าเว้นว่าง ระบบใช้ราคาต่อ ตร.ม. เป็นราคาที่ความหนามาตรฐาน	ช่องแสดง 125,000.00
2.7	Slab Sales Price พิมพ์ **2500** · Slab Cost พิมพ์ **1300** (บาทต่อ ตร.ม.)	2,500 = ราคาขายต่อ ตร.ม. ที่ความหนามาตรฐาน 2 ซม. (125,000 × 0.02) · ต้นทุนใช้คำนวณกำไรของ Slab · แก้ทีหลังได้ที่สินค้า	ทั้งสองช่องแสดงค่าที่กรอก (ช่องบังคับ)
2.8	ขนาดแผ่นมาตรฐาน คงไว้ **3.000 × 1.600** เมตร หนา **2 cm**	ใช้คิดราคาต่อแผ่น และเป็นค่าตั้งต้นของใบสั่งตัด · บังคับกรอก	ค่าเริ่มต้น 3.000 × 1.600 × 2 cm
2.9	ตาราง Finish คงติ๊ก **Polished** และ **Honed** ไว้ ราคาส่วนต่าง 0.00	แต่ละผิวคือ Slab 1 Variant ขายราคาต่างกันได้ ถ้าใส่ราคาส่วนต่าง ระบบบวกเข้าราคาของผิวนั้น (ตามการออกแบบ ยังไม่ได้ลองใส่ค่าในคู่มือนี้) · เลือกผิวได้เฉพาะ Serial	สวิตช์ Polished และ Honed เป็นสีเขียว ผิวอื่นปิดอยู่




ตัวอย่างหน้าจอจริง: ส่วน Slab และ Finish (ข้อ 2.6–2.9)

ข้อ	ทำอะไร (ค่าที่กรอก)	ทำไมใส่ค่านี้	ควรเห็น
2.10	ติ๊กช่อง **BLOCK PRODUCT** แล้วกรอก Block Sales Price **15800** · Block Cost **12000** (บาทต่อตัน)	เปิดให้ขายหินทั้งก้อนได้ · ระบบคูณ Density แปลงเป็นบาทต่อลูกบาศก์เมตร (15,800 × 2.65 = 41,870)	มีช่องราคา Block ให้กรอกเพิ่มหลังติ๊ก
2.11	ติ๊กช่อง **FINISHED GOOD** แล้วกรอก FG Category เลือก **ZZ Guide FG - Countertop** · FG Product Name **ZZ2 GUIDE MARBLE Countertop** · FG Sales Price **3800** · FG Cost **2000**	FG คือสินค้าที่ตัดแล้วขายตามขนาด ต้องอยู่ในหมวด FG จากตอน 1 จึงได้ค่าแรงมาตรฐานและขั้นตอนผลิต · **เลือกหมวดจากรายการ** ห้ามพิมพ์ชื่อหมวดใหม่ เพราะอาจสร้างหมวดว่างขึ้นมา	หมวด FG แสดง ZZ Guide FG - Countertop



ตัวอย่างหน้าจอจริง: ส่วน Block และ FG ที่กรอกแล้ว (ข้อ 2.10–2.11)

ข้อ	ทำอะไร (ค่าที่กรอก)	ทำไมใส่ค่านี้	ควรเห็น
2.12	กด **Create All**	ระบบสร้างทุกอย่างให้พร้อมกัน แทนการไล่สร้างเองทีละเมนู	เปิดหน้า Material **ZZ2 GUIDE MARBLE** สถานะใช้งาน · หมวด Marble · Slab Product **[ZZ2G-SL]** · Block Product **[ZZ2G-BL]** · ราคาขาย Block 15,800 บาท/ตัน ต้นทุน 12,000 · ความหนาแน่น 2.65



ตัวอย่างหน้าจอจริง: หน้า Material หลังกด Create All (ข้อ 2.12)

สิ่งที่ระบบสร้างให้ (ตรวจแล้วหลังกด Create All):

ของที่ได้	ผลที่ออกมาในตัวอย่างนี้
สินค้า Slab	ZZ2 GUIDE MARBLE - Slab ราคา 2,500 ติดตามทีละแผ่น (Serial) มี 2 Variant: **ZZ2G-SL** (Polished) และ **ZZ2G-SL-HON** (Honed)
สินค้า Block	**ZZ2G-BL** หน่วย ลบ.ม. ติดตามเป็น Lot ราคาขาย **41,870** ต่อ ลบ.ม.
สินค้า FG	**ZZ2G-FG** หน่วย ตร.ม. ติดตามเป็น Lot ราคา 3,800 อยู่ในหมวด ZZ Guide FG - Countertop
สินค้าภายใน	"ZZ2 GUIDE MARBLE - Cutting Plan WIP" ระบบสร้างเพิ่มให้ คุณไม่ต้องกรอกอะไรเกี่ยวกับตัวนี้
ตารางราคาตามความหนา	5 แถวอัตโนมัติ: 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 5 ซม. = **1,875 / 2,500 / 3,125 / 3,750 / 6,250** ต่อ ตร.ม.
Analytic Account	ได้ใหม่ 1 ตัวระดับวัสดุ (ZZ2 GUIDE MARBLE) ส่วนระดับหมวดหิน (Marble) ใช้ตัวที่มีอยู่แล้วร่วมกันทุกหินในหมวด


ถ้าจะเพิ่ม FG ให้หินที่มีอยู่แล้ว เลือก Setup Mode เป็น "ใช้ Material เดิม (เพิ่มแค่ FG)" ระบบจะสร้างเฉพาะ FG ไม่แตะ Slab/Block (ตามการออกแบบ ยังไม่ได้ทดลองในคู่มือนี้)

[03]


ตอน 3 · ตั้งสินค้าค่าแรงและวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับ BOQ

ค่าแรงและวัสดุสิ้นเปลืองเป็น **สินค้าธรรมดา** ที่ทีมขายใส่เป็นบรรทัดของตัวเองใน BOQ (บรรทัดละ 1 สินค้า กรอกจำนวนเอง) ไม่มี "ชุด" ให้ตั้งอีกแล้ว สิ่งที่ต้องตั้งมีแค่ 2 อย่างบนตัวสินค้า: ต้นทุน (Cost) และ **ประเภทรายการ BOQ**


ข้อ	ทำอะไร (ค่าที่กรอก)	ทำไมใส่ค่านี้	ควรเห็น
3.1	เมนู **Inventory → Products → Products** กด **New** สร้างสินค้า **ZZ กาวและปูนยาแนวปูพื้น** ประเภท **Goods** เอาติ๊ก **Track Inventory** ออก · Sales Price **150** · Cost **90** · หน่วยท้ายราคา (per Units) เปลี่ยนเป็น **m²** · ช่อง **ประเภทรายการ BOQ** เลือก **วัสดุสิ้นเปลือง** แล้ว Save	Cost คือต้นทุนจริงที่ระบบลงบัญชีตอนผลิต (ราคาขายคือที่เรียกเก็บลูกค้า สองช่องนี้คนละตัวเลข) · ช่องประเภทรายการ BOQ บอกระบบว่านี่คือวัสดุ ไม่ใช่หิน · กาวเป็นวัสดุสิ้นเปลือง ไม่ต้องนับสต็อก จึงไม่ติ๊ก Track Inventory	สินค้าบันทึกแล้ว หน่วย m² ราคา 150 ต้นทุน 90 · ช่อง ประเภทรายการ BOQ แสดง **วัสดุสิ้นเปลือง**
3.2	สร้างสินค้าอีกตัว **ZZ ค่าแรงติดตั้งพื้น** ประเภท **Service** · Sales Price **1500** · Cost **500** · หน่วย **m²** · ประเภทรายการ BOQ เลือก **ค่าแรง** แล้ว Save	ค่าแรงติดตั้งหน้างานเป็นบริการ ไม่มีสต็อก · ประเภท "ค่าแรง" ทำให้ต้นทุนไปลงบัญชีค่าแรงตอนผลิต แยกจากวัสดุ · ถ้าตั้ง Cost เป็น 0 ระบบยังรับเข้า BOQ ได้แต่จะไม่ลงต้นทุน	สินค้าบันทึกแล้ว ประเภท Service หน่วย m² · ช่องประเภทรายการ BOQ แสดง **ค่าแรง**



ตัวอย่างหน้าจอจริง: ฟอร์มสินค้ากาวที่กรอกแล้ว (ข้อ 3.1)



ตัวอย่างหน้าจอจริง: สินค้าวัสดุที่ตั้งประเภทรายการ BOQ = วัสดุสิ้นเปลือง (ข้อ 3.1)



ตัวอย่างหน้าจอจริง: สินค้าค่าแรงที่ตั้งประเภทรายการ BOQ = ค่าแรง (ข้อ 3.2)


สินค้าที่ตั้งประเภทรายการ BOQ แล้วจะขึ้นใน dropdown ของเทมเพลต Excel นำเข้า BOQ และเลือกได้ในบรรทัด BOQ เหมือนหิน · ขั้นถัดไป (กรอกใน Excel · นำเข้า · ออกใบเสนอราคา · ผลิต · ลงต้นทุน) ดูคู่มือ [BOQ: ค่าแรง/วัสดุเป็นรายการ]

[04]


ตอน 4 · ดูการตั้งค่าต้นทุนและบัญชี (ดูอย่างเดียว)

ตอนนี้เป็นการ **ดูว่าตั้งอะไรไว้ที่ไหน** ไม่มีการกรอกหรือแก้ข้อมูล เพราะสินค้าและบัญชีเหล่านี้ใช้ร่วมกับการทดสอบอื่น ผู้ดูแลระบบหรือฝ่ายบัญชีเป็นผู้ตั้งค่าจริง

ข้อ	ทำอะไร (ค่าที่กรอก)	ทำไมใส่ค่านี้	ควรเห็น
4.1	เมนู **Inventory → Products → Products** ค้นหา **Landed Cost** เปิดสินค้า **Landed Cost - Container Freight/Duty** แล้วเปิดแท็บ **Accounting**	สินค้านี้เป็นตัวแทนค่าขนส่งและภาษีนำเข้า ที่ระบบกระจายเข้าต้นทุน Block ตามปริมาตร · ต้องตั้ง **บัญชีค่าใช้จ่าย (Expense Account) แยกต่อบริษัท** ให้ตรงกับบัญชีที่ใช้ลงค่าขนส่งใน Vendor Bill	ช่อง **Expense Account ว่างอยู่** ในระบบ eg-tst ตอนนี้ (ยังไม่ได้ตั้งค่า)
4.2	เมนู **Accounting → Configuration → Analytic Accounts**	Analytic Account คือป้ายต้นทุนที่ใช้ดูกำไรขาดทุนแยกตามหมวดหินวัสดุ Container Block หรือโครงการ ส่วนใหญ่ระบบสร้างและติดป้ายให้เอง ผู้ดูแลตั้งเองเฉพาะ Analytic แผนก	รายการแยกตามคอลัมน์ Plan: **Project** · **Department** (Accounting, Production, Sale, Warehouse) · **Material Category** (Granite, Limestone ฯลฯ) · **Materials** · Import Group · Block · พิมพ์ ZZ GUIDE ในช่องค้นหาจะเจอบัญชีที่ตอน 2 สร้างให้ อยู่ในแผน **Materials**



ตัวอย่างหน้าจอจริง: แท็บ Accounting ของสินค้า Landed Cost ช่อง Expense Account ยังว่าง (ข้อ 4.1)



ตัวอย่างหน้าจอจริง: รายการ Analytic Account แยกตาม Plan (ข้อ 4.2)

ที่ eg-tst ช่อง Expense Account นี้ว่างอยู่ แต่การลงต้นทุนตู้ตัวอย่างใน คู่มือกดตาม ตู้คอนเทนเนอร์ ทำงานถูกต้อง (ย้ายค่าขนส่งจากบัญชี 511100 เข้าสต็อก Block) ฝ่ายบัญชีควรยืนยันว่าจะตั้งบัญชีนี้สำหรับใช้งานจริงหรือไม่ · การผูก Vendor Bill ค่าขนส่งกับ Container ไม่อยู่ในคู่มือนี้

[05]

ข้อควรรู้

เรื่อง	รายละเอียด
ข้อมูลที่สร้างจากคู่มือนี้	หมวด ZZ Guide FG - Countertop · หิน ZZ2 GUIDE MARBLE (พร้อม Slab / Block / FG / ตารางราคา / Analytic) · สินค้า ZZ กาวและปูนยาแนวปูพื้น (วัสดุสิ้นเปลือง) · ZZ ค่าแรงติดตั้งพื้น (ค่าแรง) ไม่ต้องลบทิ้ง
ต้นทุนวัสดุสิ้นเปลือง FG	ฟอร์มหมวดยังไม่มีช่องให้ตั้ง (ดูหมายเหตุหลังตอน 1)

เรื่อง	รายละเอียด
บัญชีตอนตัดเศษหินทิ้ง (Scrap)	เมื่อเศษหินที่ตรวจแล้วชำรุดถูกตัดทิ้ง ระบบลงรายการบัญชีให้ก็ต่อเมื่อที่เก็บ **Scrap** และ **Inventory adjustment** ของบริษัทมีช่อง **Stock Valuation Account** (แอป Inventory > Configuration > Locations) ตั้งเป็นบัญชีค่าใช้จ่าย เช่น Inventory Write-down (511300) ถ้าปล่อยว่างจะไม่มีรายการบัญชีเลย ตั้งบน eg-tst แล้ว ขอให้ฝ่ายบัญชียืนยันบัญชีก่อนใช้ระบบจริง
บัญชีตอนรับชำระเงิน (Bank)	ที่ journal **Bank** ของแต่ละบริษัท แท็บ Incoming Payments / Outgoing Payments ต้องใส่ **Outstanding Receipts** และ **Outstanding Payments** ที่ Manual Payment (แอป Invoicing > Configuration > Journals) ถ้าปล่อยว่าง การรับชำระจะไม่มีใบสำคัญบัญชีและไม่ตัดยอดค้างของใบแจ้งหนี้ แต่ใบแจ้งหนี้ยังขึ้น In Payment หลอกว่าจ่ายแล้ว ตั้งบน eg-tst แล้ว (EG และ ES) ขอให้ฝ่ายบัญชียืนยันบัญชีก่อนใช้ระบบจริง
Lot กับ Serial ของ FG	เปลี่ยนไม่ได้อีกเมื่อมี FG ในหมวดเคลื่อนไหวสต็อกหรือมีใบสั่งผลิตแล้ว ตัดสินใจก่อนเริ่มใช้งาน
แก้ราคาทีหลัง	ราคาและต้นทุน Slab และ FG แก้ได้ที่สินค้าแต่ละตัว ไม่ต้องทำ setup ใหม่
Block และ Slab ไม่ต้อง setup เอง	Block เกิดตอนยืนยันใบรับของจากใบสั่งซื้อ Slab เกิดจากการตัด Block (ตามเอกสาร Block และ Slab ในคู่มือ)
ที่ยังไม่อยู่ในคู่มือนี้	Setup FG แบบกำหนดเอง (เจดีย์บัว โคม) · การตั้งบัญชีค่าใช้จ่ายของ Landed Cost · การผูก Vendor Bill กับ Container
ถ้าเจอปัญหา	ส่งภาพหน้าจอ พร้อมบอกว่าอยู่ข้อไหน

บันทึกของผู้ใช้งาน