■ SoonSpace.js 2.x

Q

plugin-navigation

导航插件。

导航插件拥有三个部分的内容, 分别为

- 导航相机(多视角跟踪相机) 🗸
- 导航地图(将来)
- 导航控制器(将来)

#安装

npm install @soonspacejs/plugin-navigation@next -S

yarn add @soonspacejs/plugin-navigation@next -S

导航相机

样例

■ SoonSpace.js 2.x



视角深度	80
小地图正交相机	
切换相机	
地图缩放	10
= 6±37 59	
Close Controls	

objects 1003 triangles 204002 vertices 342123 frametime 1.70 ms

<>

使用方法

```
import SoonSpace from "soonspacejs";
import { NavigateCamera } from "@soonspacejs/plugin-navigation";

const ssp = new SoonSpace({
    el: "#view",
    options: {},
    event: {},
});

const navigateCamera = new NavigateCamera(ssp);

navigateCamera.active();
```

NavigateCamera(ssp, camera?, options?, controls?)

camera 可以在初始化时传入,若不传入,在该类内部会自动创建一个默认的 透视投影相机(Perspective Camera)

options 为初始化设置参数,当调用 resetOptions 时会使用默认参数以及 options 参数合并后的值。

■ SoonSpace.js 2.x

参数

NavigateCameraOptions 设置参数

属性	描述	类型
disabledAnimate	相机复原动画是否开启	boolean
fixedOrientation	是否锁定朝向(相当于禁用控制器操作)	boolean
autoRestoreOrientation	在操作后是否自动复原相机位置,传入 number 值时为定时复原,传入 boolean 值则表示立即复原或者不复原	boolean
oppositeCamera	是否反转相机	boolean
oppositeType	相机反转类型,支持不同轴或者平面反转, 默认为基于 y 轴反转	{ x: bool z: boolea
vision	视角设置,支持第一人称、第三人称、 俯视角和左视角配置	NAVIGATEFIRST_VI .THIRD_VI .UP_VISIO .LEFT_VIS
orientationTarget	朝向目标设置,当设置为 main 时,相机跟踪当前跟踪对象的朝向,其他值类型还有Vector3(固定朝向某个点)、Object3D(固定朝向某个模型对象)、Euler(固定朝向某个方向)	main Ve Euler
orientationType	朝向方式设置,支持相对朝向、 绝对朝向和陀螺仪朝向,设置为相对朝向时, 相机将跟随目标旋转	NAVIGATE_ RELATIVE 相对朝向 FIXED_OR 绝对朝向 GYRO_ORI 陀螺仪朝向
distanceToTarget	相机与跟踪目标之间距离	number
rotationToTarget	相机与跟踪目标之间的夹角向量, 当设置为非第三人称时,该参数无效	Vector3

\equiv SoonSpace.js 2.x

targetRotationFix	相机角度修正,支持动态传入方法返回	<pre>[number, EulerOrde [number, EulerOrde</pre>
isFixRotationRelativeTarget	是否相对跟踪对象进行角度修正, 设置为是时相机以跟踪目标朝向修正, 设置为否时相机以自身朝向修正	boolean
targetPositionFix	相机位置修正,支持动态传入方法返回	<pre>[number, () => [number]</pre>
isFixPositionRelativeTarget	是否相对跟踪对象进行位置修正, 设置为是时相机以跟踪对象为原点修正, 设置为否时相机自身为原点修正	boolean
enableGyro	是否启用陀螺仪	boolean
gyroX	是否应用陀螺仪 X 轴变化	boolean
gyroY	是否应用陀螺仪 Y 轴变化	boolean
gyroZ	是否应用陀螺仪 Z 轴变化	boolean
gyroAbsolute	陀螺仪变化时使用相对值还是绝对值, 使用绝对值时会以陀螺仪本身的方位为基准, 使用相对值时则以开启陀螺仪时的方位为基准	boolean
onControlStart	当控制器控制相机时允许外部自定义控制相机, 控制开始时触发	null ((followTar
onControlRender	当控制器控制相机时允许外部自定义控制相机, 控制进行时回调	null ((followTar
onControlEnd	当控制器控制相机时允许外部自定义控制相机, 控制结束时回调	null ((followTar

TS 类型

```
interface NavigateCameraOptions {
    disabledAnimate: boolean;
    fixedOrientation: boolean;
    autoRestoreOrientation: boolean | number;
    oppositeCamera: boolean;
```

≡ SoonSpace.js 2.x

```
VISION: NAVIOATE_VISION_THE,
orientationType: NAVIGATE_ORIENTATION_TYPE;
distanceToTarget: number;
rotationToTarget: Vector3;
isFixRotationRelativeTarget: boolean;
targetRotationFix: FixEuler;
isFixPositionRelativeTarget: boolean;
targetPositionFix: FixVector;
enableGyro: boolean;
gyroX: boolean;
gyroY: boolean;
gyroZ: boolean;
gyroAbsolute: boolean;
onControlStart: null | ControlCallback;
onControlRender: null | ControlCallback;
onControlEnd: null | ControlCallback;
```

方法

active () {}

启用导航相机

resetOptions () {}

重置相机参数、初始化实例时、可以传入初始配置值

setOptions (options: Partial<NavigateCameraOptions>) {}: 设置导航相机配置

用此方法设置参数时、不会产生相机复原动画。

setCamera (camera: Camera) {}: 设置相机

当导航相机正在使用时,会立即切换到传入的相机,不需要再调用 active 方法启用相机

restoreOrientation() {}: 主动发起复原相机位置

根据 disabledAnimate 是否带有动画恢复

≡ SoonSpace.js 2.x

俯视图正交相机

导航相机库里提供基于导航相机封装的俯视图正交相机工具,用于实现展示俯视地图全览的相关需求

使用方法

```
import SoonSpace from "soonspacejs";
import { NavigateCamera, MapCamera } from "@soonspacejs/plugin-navigation";
const ssp = new SoonSpace({
   el: "#view",
    options: {},
   event: {},
});
const navigateCamera = new NavigateCamera(ssp);
const originCamera = navigateCamera.nativeCamera;
const mapCamera = new MapCamera(ssp);
const minimapCamera = mapCamera.nativeCamera;
function setMapCamera() {
    navigateCamera.setOptions({
        vision: NAVIGATE_VISION_TYPE.UP_VISION,
    });
    navigateCamera.setCamera(minimapCamera);
```

额外参数

• MapCamera.zoom 调整相机地图缩放大小

≡ SoonSpace.js 2.x

← plugin-effect

vscode-sbm-preview →