≡ SoonSpace.js 2.x

Q

react-soonspace

npm@latest v2.1.2

React 中快速使用 soonspacejs。

Breaking changes

2.0.0-rc.4 之后, 所有的事件以 events 形式传入, 与 options 保持一致.

安装

```
npm install react-soonspace soonspacejs -S
# or
yarn add react-soonspace soonspacejs -S
```

提示

安装 react-soonspace 插件时,要同时安装 soonspacejs,但在使用**前者**组件时不必手动引入**后者**,内部自动引入。这样做是为了保证**后者**版本最新,不受版本依赖限制。

使用方法

```
import React, { useMemo, useCallback } from 'react';
import ReactSoonspace from 'react-soonspace';

/**
 * 提取到组件外部保证 `options` 始终不变
 */
const options = {
    showInfo: false,
    background: {
```

```
color: 0x333300,
 },
};
export default function SoonspaceTest() {
  * 或者将 events 提取到组件外部
  const events = useMemo(
   () => ({
     selectPosition(position) {
       console.log('selectPosition', position);
     },
   }),
   []
  );
  /**
  * 或者将 sceneReady 提取到组件外部
  const sceneReady = useCallback((ssp) => {
   console.log('sceneReady', ssp);
  }, []);
  return (
   <div className='App'>
     <ReactSoonspace
       className='soonspace-view'
       options={options}
       events={events}
       sceneReady={sceneReady}
      />
    </div>
  );
```

注意

自 2.0.0-rc.3 版本以后,任何参与到 Soonspace 实例化的 props 的改变都会导致场景重新渲染.

例如 options, events 等.

这样的目的是使场景融合入 react 的生命周期中, 故在某些情况可能会导致场景渲染死循环.

建议使用 useMemo 🖸 、 useCallback 🖸 优化, 或者将渲染无关的 props 提取到组件外部.

配置属性

id

自定义 ID

• 类型: string

• 默认值: SoonSpace_View_\${random}

className

自定义类名

• 类型: string

• 默认值: undefined

style

自定义样式

• 类型: React.CSSProperties 🗅

• 默认值:

```
f

position: 'relative',

width: '100%',

height: '100%'
}
```

options

soonspace 配置项

• 类型: object

• 默认值: {}

events

soonspace 场景事件

• 类型: object

• 默认值: {}

方法属性

sceneReady

场景准备完成时触发函数。

回调参数

ssp

soonspace 实例

← vue-soonspace

soonmanager-sync →